Лабораторная работа №13

Задание для самостоятельного выполнения

Оганнисян Давит Багратович

Содержание

1	Пост	гановка задачи	4			
2		полнение лабораторной работы				
	2.1	Схема модели	5			
	2.2	Описание модели	5			
	2.3	Анализ сети Петри	7			
		Реализация модели в CPN Tools				
	2.5	Пространство состояний	10			
3	Выв	ОДЫ	15			

Список иллюстраций

2.1	Сеть для выполнения домашнего задания	7
2.2	Дерево достижимости	8
2.3	Модель задачи в CPN Tools	9
2.4	Задание деклараций	9
2.5	Запуск модели	.0
2.6	Граф пространства состояний	C

1 Постановка задачи

- 1. Используя теоретические методы анализа сетей Петри, провести анализ сети (с помощью построения дерева достижимости). Определить, является ли сеть безопасной, ограниченной, сохраняющей, имеются ли тупики.
- 2. Промоделировать сеть Петри с помощью CPNTools.
- 3. Вычислить пространство состояний. Сформировать отчёт о пространстве состояний и проанализировать его. Построить граф пространства состояний.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Схема модели

Заявка (команды программы, операнды) поступает в оперативную память (ОП), затем передается на прибор (центральный процессор, ЦП) для обработки. После этого заявка может равновероятно обратиться к оперативной памяти или к одному из двух внешних запоминающих устройств (В1 и В2). Прежде чем записать информацию на внешний накопитель, необходимо вторично обратиться к центральному процессору, определяющему состояние накопителя и выдающему необходимую управляющую информацию. Накопители (В1 и В2) могут работать в 3-х режимах:

```
1) B1 — занят, B2 — свободен;
```

```
2) B2 — свободен, B1 — занят;
```

3) B1 — занят, B2 — занят.

2.2 Описание модели

Сеть Петри моделируемой системы представлена на рис. 2.1.

Множество позиций:

P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята);

P2 — состояние внешнего запоминающего устройства B1 (свободно / занято);

Р3 — состояние внешнего запоминающего устройства В2 (свободно / занято);

Р4 — работа на ОП и В1 закончена;

- P5 работа на ОП и B2 закончена;
- P6 работа на ОП, В1 и В2 закончена;

Множество переходов:

- $T1 \Pi$ работает только с RAM и B1;
- T2 обрабатываются данные из RAM и с B1 переходят на устройство вывода;
- Т3 CPU работает только с RAM и B2;
- T4 обрабатываются данные из RAM и с B2 переходят на устройство вывода;
- T5 CPU работает только с RAM и с B1, B2;
- T6 обрабатываются данные из RAM, B1, B2 и переходят на устройство вывода.

Функционирование сети Петри можно расматривать как срабатывание переходов, в ходе которого происходит перемещение маркеров по позициям:

- работа CPU с RAM и B1 отображается запуском перехода T1 (удаление маркеров из P1, P2 и появление в P1, P4), что влечет за собой срабатывание перехода T2, т.е. передачу данных с RAM и B1 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM и B2 отображается запуском перехода Т3 (удаление маркеров из P1 и P3 и появление в P1 и P5), что влечет за собой срабатывание перехода Т4, т.е. передачу данных с RAM и B2 на устройство вывода;
- работа CPU с RAM, B1 и B2 отображается запуском перехода Т5 (удаление маркеров из P4 и P5 и появление в P6), далее срабатывание перехода Т6, и данные из RAM, B1 и B2 передаются на устройство вывода;
- состояние устройств восстанавливается при срабатывании: RAM переходов Т1 или Т2; В1 переходов Т2 или Т6; В2 переходов Т4 или Т6.




Рис. 2.1: Сеть для выполнения домашнего задания

2.3 Анализ сети Петри

Построим дерево достижимости (рис. 2.2).




Рис. 2.2: Дерево достижимости

Можем увидеть, что представленная сеть:

- безопасна, поскольку в каждой позиции количество фишек не превышает 1;
- ограничена, так как существует такое целое k, что число фишек в каждой позиции не может превысить k (в данном случае k=1);
- сеть не имеет тупиков;
- сеть не является сохраняющей, так как при переходах t5 и t6 количество фишек меняется.

2.4 Реализация модели в CPN Tools

Реализуем описанную ранее модель в CPN Tools. С помощью контекстного меню создаем новую сеть, далее нам понадобятся 6 позиций и 6 блоков переходов,

затем их нужно соединить, а также задать параметры и начальные значения. Получаем готовую модель (рис. 2.3).




Рис. 2.3: Модель задачи в CPN Tools

Также зададим нужные декларации (рис. 2.4).

▼Declarations
 ▶ Standard declarations
 ▼ memory
 ▼ colset RAM = unit with mem;
 ▼ colset B1 = unit with storage1;
 ▼ colset B2 = unit with storage2;
 ▼ colset B1xB2 = product B1*B2;
 ▼ var ram:RAM;
 ▼ var b1:B1;
 ▼ var b2:B2;
 ▶ Monitors
 petri-net

Рис. 2.4: Задание деклараций

Запустив модель, можно посмотреть, как она работает (рис. 2.5).




Рис. 2.5: Запуск модели

2.5 Пространство состояний

Изучим пространство состояний. Сформируем граф пространства состояний, их всего 5 (2.6).




Рис. 2.6: Граф пространства состояний

Вычислим пространство состояний. Прежде, чем пространство состояний может быть вычислено и проанализировано, необходимо сформировать код про-

странства состояний. Этот код создается, когда используется инструмент Войти

в пространство состояний. Вход в пространство состояний занимает некоторое

время. Затем, если ожидается, что пространство состояний будет небольшим,

можно просто применить инструмент Вычислить пространство состояний к ли-

сту, содержащему страницу сети. Сформируем отчёт о пространстве состояний и

проанализируем его. Чтобы сохранить отчет, необходимо применить инструмент

Сохранить отчет о пространстве состояний к листу, содержащему страницу сети

и ввести имя файла отчета.

Из отчета можно увидеть:

• есть 5 состояний и 10 переходов между ними, strongly connected components

(SCC) graph содержит 1 вершину и 0 переходов.

• Затем указаны границы значений для каждого элемента: состояние Р1

всегда заполнено 1 элементом, а остальные содержат максимум 1 элемент,

минимум - 0.

• Также указаны границы в виде мультимножеств.

Маркировка home для всех состояний, так как в любую позицию мы можем

попасть из любой другой маркировки.

• Маркировка dead равная None, так как нет состояний, из которых переходов

быть не может.

• В конце указано, что бесконечно часто могут происходить переходы Т1,

Т2, Т3, Т4, но не обязательно, также состояние Т5 необходимо для того,

чтобы система не попадала в тупик, а состояние Т6 происходит всегда, если

доступно.

CPN Tools state space report for:

/home/openmodelica/petri_net.cpn

Report generated: Sat Jun 1 00:38:28 2024

Statistics

11

.....

State Space

Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Scc Graph

Nodes: 1

Arcs: 0

Secs: 0

Boundedness Properties

Best Integer Bounds

	Upper	Lower
petri'P1 1	1	1
petri'P2 1	1	0
petri'P3 1	1	0
petri'P4 1	1	0
petri'P5 1	1	0
petri'P6 1	1	0

Best Upper Multi-set Bounds

petri'P1 1 1`memory

petri'P2 1 1`storage1

petri'P3 1	1`storage2			
petri'P4 1	1`storage1			
petri'P5 1	1`storage2			
petri'P6 1	1`(storage1,storage2)			
F	_ (
Best Lower Multi-set B	Sounds			
petri'P1 1	1`memory			
petri'P2 1	empty			
petri'P3 1	empty			
petri'P4 1	empty			
petri'P5 1	empty			
petri'P6 1	empty			
Home Properties				
Home Markings				
All				
Liveness Properties				
Dead Markings				
Dead Markings None				
_				

None

Live Transition Instances All

Fairness Properties

 	. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	

petri'T1 1	No	Fairness
petri'T2 1	No	Fairness
petri'T3 1	No	Fairness
petri'T4 1	No	Fairness
petri'T5 1	Jus	st
petri'T6 1	Fai	ir

3 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я выполнил задание для самостоятельного выполнения, а именно провел анализ сети Петри, построил сеть в CPN Tools, построил граф состояний и провел его анализ.