# IHM avec Qt Connexion des signaux-slots

#### DAKKAR Borhen-eddine

Lycée le Corbusier

BTS SN-IR

## Table des matières

- Table des matières
- 2 Connexion basique des signaux-slots
- Utilisation de la méthode sender
- 4) Utilisation de classe dérivée

## Connexion basique des signaux-slots

• Qt utilise un mécanisme de communication d'objets appelé signal/slot.

 L'idée du signal-slot est de créer un «lien» entre deux fonctions membres de classes indépendantes.

 Pour établir la connexion signal/slot la commande suivante est nécessaire:

```
connect(objet1,SIGNAL(signal1()),objet2,SLOT(slot1()))
connect(objet1,SIGNAL(signal1()),objet2,SLOT(slot2()))
```

# Exemple d'un clavier numérique

#### mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW H
#include < QMainWindow>
#include < OPushButton>
#include <QGridLayout>
#include <OLabel>
QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui { class MainWindow; }
QT END NAMESPACE
class MainWindow : public QMainWindow
 O OBJECT
public:
MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
~MainWindow();
QPushButton *buttons[10]:
QGridLayout *Grille_boutons;
QLabel *label = new QLabel(this);
private:
Ui::MainWindow *ui;
signals:
void digitClicked(int digit);
private slots:
void slot_button0();
void slot button9():
};
#endif // MAINWINDOW H
```

## mainwindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui mainwindow.h"
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent)
, ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
setWindowTitle("Clavier numérique");
resize(300,300);
for (int i = 0; i < 10; ++i)
    QString text = QString::number(i);
    buttons[i] = new QPushButton(text, this);
}
connect(buttons[0], SIGNAL(clicked()), this, SLOT(slot_button0()));
connect(buttons[9], SIGNAL(clicked()), this, SLOT(slot_button9()));
QGridLayout *layout = new QGridLayout();
layout->setMargin(6);
layout->setSpacing(6);
for (int i = 0; i < 9; ++i)
    layout->addWidget(buttons[0], 3, 1);
    layout->addWidget(buttons[i+1], i / 3, i % 3);
```

## mainwindow.cpp

```
label->setFrameStyle(QFrame::Panel | QFrame::Sunken);
label->setAlignment(Qt::AlignCenter);
layout->addWidget(label, 4, 0, 1, 3);
QWidget *Widget = new QWidget;
Widget->setLayout(layout);
setCentralWidget(Widget);
//--- Définition des slots ---//
void MainWindow ::slot_button0()
 emit digitClicked(0);
label->setText("buttons 0");
void MainWindow::slot button9()
emit digitClicked(9);
label->setText("buttons 9");
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
```

## main.cpp

```
#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>
int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
}
```

• Dans l'éxemple précedent chaque signal clicked() a été connecté à un slot button0Clicked().

• Les slots émettant le signal digitClicked(int) avec comme paramètre le numéro du bouton correspondant (0 à 9).

 Ils font appel aussi à un Qlabel qui affiche dans une zone de text le bouton appuyer label->setText("buttons\_0").

 Nous pouvons constater que la flexibilité de cette méthode est discutable. Elle présente une source d'erreurs dans le cas de plusieurs connexions.

## Utilisation de la méthode sender

## QObject::sender()

 Renvoie un pointeur vers l'objet qui a envoyé le signal, s'il est appelé dans un slot activé par un signal; sinon elle retourne un pointeur null (nullptr).

 Le pointeur renvoyé par cette fonction devient invalide si l'expéditeur est détruit ou si le slot est déconnecté du signal de l'expéditeur.

 Comme c'est une fonction protégée, elle viole le principe de modularité orienté objet. Cependant, accéder à l'expéditeur peut être utile lorsque de nombreux signaux sont connectés à un seul slot.

#### Constructeur de la classe mainwindow

```
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent)
, ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
setWindowTitle("Clavier numérique");
resize(300,300):
for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        QString text = QString::number(i);
        buttons[i] = new QPushButton(text, this);
        connect(buttons[i], SIGNAL(clicked()), this, SLOT(buttonClicked()));
}
QGridLayout *layout = new QGridLayout();
layout->setMargin(6);
layout->setSpacing(6);
for (int i = 0; i < 9; ++i)
    layout->addWidget(buttons[0], 3, 1);
    layout->addWidget(buttons[i+1], i / 3, i % 3);
```

#### Constructeur de la classe mainwindow

```
label->setFrameStyle(QFrame::Panel | QFrame::Sunken);
label->setAlignment(Qt::AlignCenter);
layout->addWidget(label, 4, 0, 1, 3);

QWidget *Widget = new QWidget;
Widget->setLayout(layout);
setCentralWidget(Widget);
}
```

#### Le slot buttonClicked devient:

#### Le slot buttonClicked

```
void MainWindow :: buttonClicked()
{
    QPushButton *button = (QPushButton *)sender();
    emit digitClicked(button->text()[0].digitValue());
    int N_bouton;
    N_bouton = button->text()[0].digitValue();
    label->setText("Bouton "+ QString::number(N_bouton));
}
```

• Le code est moins long. L'utilisation de la boucle "for" pour la définition des boutons et leurs connexions était très utile.

 Pour le slot buttonClicked nous avons commencer par appeler la méthode sender() pour récupérer un pointeur vers le QObject qui a émis le signal.

 Nous savons que l'émetteur du signal est un QPushButton, donc la valeur de retour de sender() est un QPushButton \*.

 Nous avons utilisé la méthode text() pour récupérer le text écrit sur le bouton cliquer. Ensuite, nous l'avons affiché sur un Qlabel.

## Inconvénients de la méthode sender

• Le premier inconvénient de cette approche est que nous avons besoin d'un slot privé pour effectuer le démultiplexage. Le code de buttonClicked() n'est pas très élégant; si vous remplacez soudainement les QPushButtons par un autre type de widget et oubliez de le changer dans la définition, vous obtiendrez un crash.

• De même, si vous modifiez le texte sur les boutons (par exemple, "NIL" au lieu de "0"), le signal digitClicked(int) sera émis avec une valeur incorrecte.

• Enfin, l'utilisation de sender() conduit à des composants étroitement couplés, que de nombreuses programmeurs considèrent comme un mauvais style de programmation.

## Utilisation de classe dérivée

• Cette approche ne nécessite aucun slot privé.

 A la place des slots privés, nous allons s'assurer que les boutons eux-mêmes émettent un signal clicked(int) qui peut être directement connecté au signal digitClicked(int) du MainWindow.

• Cela nécessite d'utiliser un héritage de la classe QPushButton.

## Utilisation de classe dérivée

## La classe KeypadButton

```
class KeypadButton : public QPushButton
    Q_OBJECT
public:
    KeypadButton(int digit, QWidget *parent);
signals:
    void clicked(int digit);
private slots:
    void reemitClicked():
private:
    int myDigit;
1:
KeypadButton::KeypadButton(int digit, QWidget *parent)
    : QPushButton(parent)
    myDigit = digit;
    setText(QString::number(myDigit));
    connect(this, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(reemitClicked()));
}
void KeypadButton::reemitClicked()
    emit clicked(myDigit);
```

## Utilisation de classe dérivée

## Constructeur de la MainWindow