Novembre 2004

Reti e sistemi telematici

X.25, Frame Relay, ATM

Gruppo Reti TLC giancarlo.pirani@telecomitalia.it http://www.telematica.polito.it/


GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB


LE RETI A PACCHETTO - 1


Richiamo sulle funzioni dello strato di rete (liv. 3)


- Instradamento
 - determina il ramo di uscita dal nodo stesso cui inviare il pacchetto ricevuto su un ramo entrante
- Multiplazione
 - permette di utilizzare un unico collegamento di livello 2 per trasportare più unità informative appartenenti a flussi diversi
- · Controllo di flusso
 - regola i singoli flussi di pacchetti attraverso la rete, tenendo conto delle caratteristiche delle singole sorgenti e del "contratto" di QoS negoziato da queste con la rete stessa
- · Controllo di congestione
 - garantisce che il traffico smaltito da ogni nodo della rete sia commisurato alle sue capacità evitando il fenomeno di saturazione del buffer con ritardi di trasferimento molto alti e conseguente perdita di unità informative
- Interlavoro tra reti
 - necessario quando le unità informative devono attraversare reti di caratteristiche diverse


GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB





























Motivazioni del Frame Relay

- Il Frame Relay é nato pensando alla possibilità di poter disporre di un protocollo di rete geografica che fosse intermedio alla commutazione di pacchetto X.25 e a circuito
- Lo sviluppo si è avuto sotto la spinta di precise forze di mercato:
 - sviluppo di applicazioni ad alta velocità
 - apparati d'accesso intelligenti
 - linee di trasmissione con bassi tassi di errore
- Rappresenta un servizio di accesso in reti pubbliche di molti operatori nazionali/internazionali

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

Sviluppo del Frame Relay

- DETERMINATO DA DIVERSI FATTORI:
- processori veloci
- · hardware specifico per protocolli di comunicazione
- disponibilità di software applicativo per applicazioni richiedenti comunicazioni a larga banda (da testo ad immagini) e di applicazioni distribuite (ambienti LAN con interazioni client/server)
- disponibilità a basso costo di apparati di utente intelligenti
- diffusione di reti pubbliche numeriche con backbone in fibra ottica (F.O. fino alla sede di utente in alcuni casi)

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 15

Campi di applicazione


- applicazioni (per elaborazione dati) richiedenti l'interconnessione su base geografica (altre reti, per es. ITAPAC, ISDN, CDN poco adatte, per costi oppure velocità oppure flessibilità)
- interconnessione geografica di apparati per l'internetworking (bridge, router)
- · ... e inoltre trasporto di fonia

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

Frame Relay = ?

- tecnica di trasferimento orientata al pacchetto (basata su tecniche di multiplazione di unità dati di lunghezza variabile)
- è stato definito per l'accesso (UNI User Network Interface), ma può essere impiegato nelle sezioni interne della rete (NNI – Network Network Interface) o fra reti di operatori diversi
- è una tecnica "connection oriented", che utilizza connessioni virtuali (VC) permanenti (PVC) o commutate (SVC)

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB



Caratteristiche Principali del Frame Relay

- La logica su cui si basa il FR è quella di trasferire le informazioni con minori elaborazioni e funzionalità nei nodi
 - Assenza di controllo di flusso, di indirizzamento completo e di correzione di errori in rete
 - Impiego di canali virtuali
- · Il risultato è:
 - Throughput molto più elevati e ritardi minori rispetto ad altri protocolli WAN (p.e. X.25)
 - Efficiente condivisione di banda (Gestione di traffico busrty)
 - Garanzia di banda in accesso
 - Multiplazione a livello 2 OSI e trasparenza verso i livelli superiori
 - Assenza di elaborazione a livello 3 OSI
 - Standard consolidati
 - Scalabilità, flessibilità, possibilità di disaster recovery

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 19

Terminologia

Servizio Frame Relay




- Servizio di trasporto dati offerto all'utente da una rete dati per mezzo di un'interfaccia standard Frame Relay
- La rete può utilizzare una qualsiasi tecnica per il trasporto del traffico dati al suo interno (p.e. ATM)


GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB


Rete Frame Relay



- Rete dati che utilizza il Frame Relay standard per il trasporto dati al suo interno
- Normalmente offre all'utente anche un servizio Frame Relay, oltre ad altri tipi di servizi dati







Funzioni di base del Frame Relay

- delimitazione, allineamento, trasparenza delle trame informative
- multiplazione/demultiplazione con l'impiego del campo indirizzi
- accettazione/scarto in fase di congestione
- verifica di validità della trama

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

Formato trama Frame Relay



GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 25


Frame Check Sequence

- Il campo di controllo (FCS) e' usato per il controllo delle trame ricevute. I suoi bit sono calcolati utilizzando il polinomio generatore $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$.
- Dal calcolo dei bit di controllo sono esclusi gli zeri inseriti dal meccanismo di bit stuffing.
- In ricezione, le trame errate vengono scartate. Il recupero, non previsto dal LAPF (Q.922) core, è demandato a protocolli di livello superiore (ad esempio LAPF upper) ed è effettuato da entità poste agli estremi della rete.

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB


Trattamento della Congestione

- La gestione della congestione è di fondamentale importanza nella gestione di una rete Frame Relay
- Sono stati previsti due meccanismi di segnalazione per segnalare agli apparati terminali la congestione
 - notifica esplicita tramite i campi BECN e FECN
 - notifica esplicita basata su Q.922 e ANSI T1.618




Metodo di Notifica Esplicita con FECN/BECN

- Nel momento in cui un nodo di rete registra l'inizio di uno stato di congestione notifica ai terminali tramite la modifica dei bit FECN e BECN presenti nell'intestazione della trama
- La caratteristica di gestire traffico bursty rende la congestione un fenomeno potenzialmente frequente in una rete Frame Relay



La codifica del segnale vocale



- Tecniche di riduzione del bit rate
 - Soppressione silenzi
 - Algoritmi di compressione

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 29

La tecnica ATM: cos'è

- ATM significa "Asynchronous Transfer Mode"
- ATM è una tecnica di trasferimento dell'informazione pensata per flussi informativi ad alta velocità
- Non trova un esatto riscontro nei livelli OSI, ma lo potremmo posizionare tra il livello 1 ed il livello 2
- È descritta nella Raccomandazione I.361 "B-ISDN ATM layer specification" dell'ITU-T (ex CCITT)

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

La tecnica ATM: necessità

- Nasce dalle seguenti necessità:
 - Interconnessione di un'ampia varietà di sistemi eterogenei, quali stazioni di lavoro, super-calcolatori, reti locali, ecc.
 - Tendenza a migrare da architetture di elaborazione centralizzate a distribuite (es. applicazioni distribuite su LAN)
 - Possibilità di interconnessione di tipo "intra-" ed "intercompany", con prestazioni idealmente simili a quelle di una rete locale, anche su scala geografica
 - Apertura verso l'introduzione di nuovi servizi (es. multimedia)
 - · Possibilità di gestione e controllo sofisticati
 - Fornitura tempestiva delle risorse di interconnessione al cambiamento della sede dell'utente

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 31

La tecnica ATM: sviluppo

- Si sviluppa grazia ai seguenti fattori:
 - Domanda crescente di servizi a larga banda
 - Disponibilità di tecnologie di trasmissione, commutazione ed elaborazione ad alta velocità
 - Crescente disponibilità all'utente di capacità di elaborazione dati ed immagini
 - Prospettiva di integrazione e trattamento di servizi e modi di trasferimento differenti (es. circuito, pacchetto) mediante un'unica tecnica a larga banda
 - Necessità di maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di utente e gestore (in termini di banda, qualità di servizio, ecc.) e rispondere ai requisiti di nuove applicazioni e servizi

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

La tecnica ATM: requisiti

- I requisiti essenziali di una tecnica di trasferimento atta a realizzare una rete dotata della capacità di fornire un supporto a svariati servizi ed applicazioni sono:
 - Possedere caratteristiche che la rendano adatta ad applicazioni nel campo dell'alta velocità (centinaio di Mbps)
 - Adattarsi in modo efficiente a servizi che impiegano bit-rate differenti (multirate)
 - Supportare anche traffico di tipo "bursty" o a blocchi (bitrate variabile)
 - Tenere conto sia di applicazioni sensibili al ritardo che alla perdita

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

LE RETI A PACCHETTO - 33

Caratteristiche della tecnica ATM


- Le informazioni sono trasportate in pacchetti di lunghezza fissa (celle)
 - 53 byte
- Trasferimento delle informazioni in modalità connection-oriented
 - attraverso instaurazione di connessioni virtuali
- Tecnica efficiente di multiplazione e commutazione
- Grande flessibilità nel meccanismo di allocazione della banda

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

Come è fatta una rete ATM (1)


- Una rete ATM comprende:
 - un insieme di nodi di commutazione detti Intermediate System ATM (IS ATM) o più comunemente switch ATM
 - un insieme di nodi terminali (postazioni utente) detti End System ATM (ES ATM)
- Topologia di rete:
 - gli switch ATM sono collegati tra loro attraverso linee di trasmissione numeriche di tipo punto-punto secondo una topologia a maglia arbitraria
 - Gli ES ATM sono collegati agli switch ATM tramite linee punto-punto secondo una topologia di tipo stellare

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB



Le connessioni ATM (1)


- Il trasferimento delle informazioni tra gli ES di una rete ATM avviene attraverso connessioni virtuali (Virtual Connection, VC)
 - canali logici che devono essere stabiliti tra sorgente e destinazione prima che abbia luogo il trasferimento



Le connessioni ATM (2)

- Sono definiti due tipi di VC:
 - Virtual Channel Connection (VCC)
 - connessione costituita da un unico canale di comunicazione virtuale tra due ES
 - Virtual Path Connection (VPC)
 - connessioni costituite da un insieme di VCC che condividono un cammino comune all'interno della rete


GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB





La cella ATM (2)

- I campi dell'intestazione hanno il seguente significato:
 - GFC (Generic Flow Control)
 - meccanismo per link condivisi a livello UNI (non supportato)
 - sempre messo a zero
 - VPI (Virtual Path Identifier) e VCI (Virtual Channel Identifier)
 - identificano la <u>connessione virtuale</u> a cui la cella appartiene
 - PT (Payload Type)
 - indica se la cella contiene informazioni di utente o informazioni di servizio per la rete (OAM)
 - usato anche per indicare congestioni
 - CLP (Cell Loss Priority)
 - livello di priorità della cella, se =1 la cella è a bassa priorità
 - HEC (Header Error Control)
 - usato per rilevare/correggere errori limitatamente all'header della cella

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB










Switch ATM (1)

- Gli switch ATM hanno il compito di instradare le celle all'interno della rete affinchè si propaghino lungo le VC stabilite tra gli ES che intendono comunicare
- Due operazioni:
 - Commutazione di multiplex (Multiplex Switching)
 - trasferimento fisico di una cella da una linea di ingresso ad una linea di uscita
 - Commutazione di etichetta (Label Swapping)
 - scambio dell'identificatore di VC valido su una linea di ingresso con quello valido sulla linea di uscita
 - se una cella appartiene ad una VPC viene variato unicamente il campo VPI mentre il campo VCI resta inalterato

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB







Le quattro classi di QoS (Quality of Service) offerte dall'ATM

• CBR: Constant Bit Rate – dichiara la banda di picco

• VBR: Variable Bit Rate in tempo reale – Dichiara anche

la "CDV (Cell Deviation Value) tolerance" ed il

ritardo massimo

• ABR: Available Bit Rate - non dichiara la banda, ma usa

quella disponibile (con controllo di flusso)

• UBR: Unspecified Bit Rate - best effort

GIANCARLO PIRANI – TELECOM ITALIA LAB

ATM Adaptation Layer (AAL)

- Il livello di adattamento (AAL) integra i servizi forniti dal livello ATM, allo scopo di permettere il supporto delle funzioni richieste dal livello immediatamente superiore, provvedendo a stabilire l'associazione tra i due
- Le funzioni realizzate dipendono dai requisiti del livello sovrastante
- L'AAL implementa protocolli differenti per soddisfare alla esigenze di diversi utenti del suo servizio
- L'AAL nasce perciò come elemento "service dependent"


GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB


LE RETI A PACCHETTO - 49


Classi di servizio per AAL


	Class A	Class B	Class C	Class D
Relazione di timing tra sorgente e destinazione	Required		Not required	
Bit rate	Constant	Variable		
Connection mode	Connection oriented			Connectionless
AAL type	1	2	3/4, 5	3/4

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB









Frame Relay-ATM Interworking

- Frame Relay/ATM Network Interworking
 - Interoperabilità di rete, connessioni tra utenti Frame Relay, utilizzo dell'ATM come tecnica di trasporto (backbone)
- Frame Relay/ATM Service Interworking
 - Interoperabilità di servizio, possibilità di instaurare connessioni tra utenti FR ed utenti ATM
- Normativa di riferimento
 - Raccomandazione ITU-T I.555
 "Frame Relaying Bearer Service Interworking"
 - Implementation Agreement Frame Relay Forum FRF.5 "Frame relay / ATM PVC Network Interworking"
 - Implementation Agreement Frame Relay Forum FRF.8.1 "Frame relay / ATM PVC Service Interworking"

GIANCARLO PIRANI - TELECOM ITALIA LAB

