

MANUALE OPERATIVO · AD USO DEI MANAGER EVENTO

Voto Subito — Guida del Manager di Evento

Come gestire un singolo evento in `/manager`: candidati, codici giudice, avvio/chiusura della votazione e classifica finale.

Area: `/manager`

Lingua interfaccia: Italiano

Versione manuale: 1.1

Accesso con codice evento + password manager

Gestione di un solo evento alla volta

Nessun accesso ad altri eventi

Indice

Accesso all'area manager	2
Panoramica e stato dell'evento	3
Gestione candidati	4
Codici giudice	5
Ciclo di vita della votazione	7
Monitoraggio in tempo reale	9
Classifica finale	10
Impostazioni	12
Domande frequenti	13

01. Accesso all'area manager

L'area `/manager` permette di gestire operativamente **un solo evento alla volta**: non è possibile vedere o raggiungere altri eventi da qui, per progetto. Per accedere servono due informazioni distinte, richieste in due passaggi separati.

1. **Apri l'indirizzo /manager** — Se non è già presente un codice evento nell'URL, comparirà la schermata «*Inserisci il codice evento*». Digita il codice numerico dell'evento (da 1 a 5 cifre, es. `00001`) e premi **Entra**.
2. **Inserisci la password manager dell'evento** — Comparirà la schermata «*Area protetta > Gestione evento*» con il messaggio «*Inserisci la password manager per gestire questo evento*». Inserisci la password fornita dall'amministratore root e premi **Accedi**. Se la password è errata, il campo mostrerà un messaggio di errore e potrai riprovare.
3. **Sei dentro** — Dopo l'accesso corretto si apre la shell dell'evento, con menu laterale (o menu a comparsa su schermi piccoli) e le sezioni **Candidati**, **Codici Voto**, **Backstage**, **Votazione** e **Impostazioni**. La sezione di atterraggio è scelta automaticamente in base allo stato dell'evento (nessun candidato → **Candidati**; candidati presenti ma votazione chiusa → **Codici Voto**; votazione aperta → **Backstage** **Votazione**), a meno che il link non forzi già una sezione specifica.

`/manager?eventCode=00001&adminSection=voting-backstage`

Da sapere

Il codice evento identifica *quale* evento vuoi gestire; la password manager è specifica di **quell'evento** (una password diversa per ogni evento). Se hai ricevuto una sessione da amministratore root, l'accesso a `/manager` di qualunque evento avviene automaticamente, senza dover inserire di nuovo la password manager.

Uscire dall'area

Il pulsante **Esci** è disponibile sia nel menu laterale sia nella barra in alto (icona di logout) e riporta alla pagina pubblica di voto.

02. Panoramica e stato dell'evento

Non esiste una scheda «Dashboard» separata: l'evento viene gestito direttamente dentro le sue quattro sezioni operative, con lo stato sempre visibile in due punti fissi dell'interfaccia.

Nella barra superiore trovi il codice e il nome dell'evento corrente e un'etichetta di stato: **Votazione aperta** oppure **Votazione chiusa**. Da qui, con le apposite icone, puoi anche aprire in una nuova scheda la pagina di voto pubblico (icona urna) e la **Classifica** (icona coppa) dell'evento corrente.

Attenzione

L'icona **Apri Classifica** è utilizzabile solo a votazione chiusa: se provi ad aprirla mentre la votazione è ancora aperta, comparirà un avviso — «La Classifica è accessibile solo a votazione chiusa. Chiudi la votazione per poter continuare.» — e la pagina non si aprirà.

Sotto la barra superiore, in ogni sezione, trovi un indicatore a tappe — **Candidati** → **Codici** → **Votazione** → **Classifica** — che mostra a colpo d'occhio a che punto è la serata: le tappe già completate sono spuntate, quella corrente è evidenziata, le successive restano in attesa. Ogni tappa è cliccabile e porta direttamente alla sezione corrispondente (l'ultima, Classifica, apre la pagina `/score` con lo stesso avviso «solo a votazione chiusa» descritto sopra).

Nessun conteggio duplicato

I numeri che un tempo comparivano in una dashboard separata (candidati registrati, codici emessi, voti raccolti) sono ora visibili solo una volta, direttamente nella sezione a cui appartengono: **Candidati** mostra l'elenco con la numerazione, **Codici Voto** mostra i contatori Attivi/Usati/Revocati, **Backstage Votazione** mostra il «Progresso voti giudici» descritto nel Capitolo 6.

03. Gestione candidati

Sezione **Candidati** del menu laterale — gestisce l'elenco dei candidati/performance in votazione durante l'evento.

Aggiungere un candidato

1. **Compila il modulo «Aggiungi nuovo candidato»** — Inserisci il *Nome candidato* (obbligatorio, es. «Marco Rossi») ed eventualmente il *Titolo performance* (facoltativo, es. «Branco / coreografia»).
2. **Scegli il colore** — Un colore viene assegnato automaticamente («Colore assegnato automaticamente»); puoi rigenerarlo con **Rigenera colore**, sceglierne uno dalla palette rapida mostrata a bottoni tondi, oppure impostarne uno personalizzato con il selettore colore («Palette personalizzata»).
3. **Conferma** — Premi **Aggiungi candidato**. Il candidato compare subito nell'elenco «Candidati attuali», numerato progressivamente.

Modificare o eliminare un candidato

Ogni candidato nell'elenco ha i pulsanti **Modifica** ed **Elimina**. «Modifica» apre un pannello inline con i campi Nome, Performance e Colore, con pulsanti **Salva** e **Annulla**.

Vincolo importante — modifiche bloccate a voto aperto

Aggiunta, modifica ed eliminazione dei candidati sono possibili **solo quando la votazione è chiusa**. Con votazione aperta tutti i controlli sono disattivati e compare il messaggio «*Modifiche bloccate finché la votazione è aperta.*» Per intervenire sui candidati devi prima chiudere la votazione (vedi Capitolo 5).

Rinumerazione automatica

L'eliminazione di un candidato fa **rinumerare automaticamente** i candidati rimanenti, così che la numerazione resti sempre progressiva e senza «buchi» (es. se elimini il candidato n.3 su 5, il vecchio n.4 diventa il nuovo n.3, e così via).

Stato evento visibile in cima

In alto alla sezione Candidati trovi sempre un riquadro con lo **Stato evento** corrente (Votazione aperta/chiusa) e la relativa spiegazione, così sai subito se puoi operare o meno.

04. Codici giudice

Sezione **Codici Voto** del menu laterale — «Gestione codici opachi»: qui generi, distribuisce, verifichi e revochi i codici che permettono ai giudici e al pubblico di votare.

Ogni codice è una stringa **opaca e imprevedibile di 16 caratteri**, mostrata anche suddivisa in 4 gruppi da 4 caratteri per facilitarne lettura e digitazione (es. `ABCD EFGH IJKL MNOP`). Il codice in chiaro è visibile **solo al momento della generazione**: da quel momento il sistema conserva solo un'impronta (hash) e un'anteprima parziale, non più il valore completo.

Le due tipologie di codice

Tipo	Etichetta in app	Significato
QUALIFICATA	«Giuria Qualificata»	Voto di un giudice qualificato. Nel calcolo finale pesa come media giudici, divisa per tutti i codici qualificata attivi assegnati (non solo quelli usati) — un'astensione abbassa la media.
POPOLARE	«Giuria Popolare»	Voto del pubblico generico. Confluisce nella media voto popolare dell'evento.

Generare codici

1. **Imposta i parametri di generazione** — Nel modulo «Genera codici» scegli: *Numero* di codici da creare (1–200), un *Prefisso* facoltativo per l'etichetta (es. «Giudice»), il *Tipo giuria* (Giuria Qualificata / Giuria Popolare) e la *Base URL* da usare per comporre il link/QR di ogni codice (es. l'indirizzo pubblico dell'evento). La lunghezza dei codici è fissa a 16 caratteri.
2. **Premi «Genera codici»** — I nuovi codici compaiono in «Ultimi codici generati», ciascuno con QR code, codice testuale formattato, link diretto e stato («Attivo»).
3. **Distribuisce i codici** — Per ogni codice puoi **Copia codice** o **Copia URL QR**; oppure usa **Copia tutti i link** per l'intero lotto, o **Stampa foglio A4** per ottenere un foglio pronto da stampare e ritagliare (utile per consegnare fisicamente i QR ai giudici in sala).

Validare, revocare e rigenerare

- **Valida un codice**: incolla un codice nel riquadro «Valida un codice» e premi **Valida codice** per verificarne rapidamente lo stato (attivo, usato o revocato), l'etichetta, la data di creazione e la data di utilizzo.
- **Codici attivi**: l'elenco in basso a destra mostra tutti i codici non ancora esauriti, con etichetta, tipo, anteprima del codice, date di creazione/uso/revoca e stato colorato (Attivo, Usato o Revocato).
- **Revoca codice**: disponibile su ogni codice attivo, invalida il codice impedendone l'uso (utile se un codice è stato condiviso per errore o compromesso).
- **Codice perso? Rigenera**: genera un nuovo codice al posto di uno smarrito, trasferendo su di esso gli eventuali voti già espressi con il codice originale — che non è più recuperabile una volta rigenerato.
- **Rigenera tutti i codici**: in cima all'elenco «Codici attivi», rigenera in un colpo solo tutti i codici attivi con un nuovo valore (i voti già dati vengono trasferiti). I codici precedenti e i relativi link/QR smettono di funzionare e vanno ridistribuiti; i nuovi codici restano visibili

in chiaro (con QR, copia e stampa A4) finché non lasci la pagina. Utile dopo un **Azzera classifica** se vuoi ripartire con codici nuovi.

Aggiornamento in tempo reale

L'elenco dei codici e i contatori **Attivi / Usati / Revocati** in alto alla sezione si aggiornano automaticamente man mano che i giudici usano i propri codici, senza bisogno di ricaricare la pagina.

05. Ciclo di vita della votazione

Sezione **Backstage Votazione** del menu laterale, blocco «Operazioni amministrative» — qui si controllano avvio, chiusura e reset della votazione. Lo stato corrente (**Votazione aperta** oppure **Votazione chiusa**) è sempre visibile nell'etichetta colorata della barra superiore (verde = aperto, rosso = chiuso), quindi non viene ripetuto in questo blocco.

Azione	Etichetta pulsante	Effetto
Avviare l'evento / chiudere la votazione	Un unico pulsante che cambia in base allo stato: mostra Avvia votazione quando la votazione è chiusa, oppure Chiudi votazione quando è aperta.	Avvia votazione: rinumererà progressivamente i candidati, azzererà tutti i voti, riporta allo stato Attivo tutti i codici giudice non revocati (anche quelli già «Usato») e riapre la votazione. Chiudi votazione: i voti non vengono più accettati; le modifiche ai candidati tornano disponibili.
Azzerare la classifica	Azzerà classifica (nella «Danger zone»)	Azzererà tutti i voti raccolti per ricominciare da capo, senza toccare i candidati. I codici giudice non revocati tornano allo stato Attivo (lo stesso codice resta valido).

Avviso — «Avvia votazione» azzerà tutti i voti

«Avvia votazione» è un'operazione distruttiva, non incrementale. Alla conferma del messaggio «Vuoi avviare la votazione? I voti precedenti saranno azzerati e i candidati verranno rinumerati progressivamente.», tutti i voti già raccolti per l'evento vengono **cancellati definitivamente** e non sono recuperabili. Usa questa funzione solo quando sei certo di voler ripartire da zero (ad es. all'inizio ufficiale della serata, dopo aver terminato prove tecniche o test), non per «riaprire» temporaneamente il voto. I codici giudice/pubblico già distribuiti restano validi e tornano riutilizzabili (stato «Attivo»): non serve rigenerarli dopo un avvio/riavvio, a meno che non siano stati revocati.

Ogni azione richiede una conferma esplicita in un riquadro di dialogo prima di essere eseguita:

- **Avvia votazione** → conferma con il pulsante **Avvia**.

- **Chiudi votazione** → conferma con il pulsante **Chiudi** (messaggio: «Vuoi chiudere la votazione? I voti non saranno più accettati e le modifiche torneranno disponibili.»).
- **Azzera classifica** → conferma con il pulsante **Azzera** (messaggio: «Vuoi azzerare tutti i voti e ricominciare da capo? I codici giudice non revocati torneranno attivi (lo stesso codice resta valido).»).

Il riquadro mostra anche il codice e nome evento e include un accesso rapido al pulsante **Apri Classifica** (con lo stesso avviso già visto: bloccato finché la votazione resta aperta).

06. Monitoraggio in tempo reale

Sezione **Backstage Votazione**, blocco «Progresso voti giudici» — la dashboard che ti permette di seguire l'andamento del voto mentre è in corso.

Quattro indicatori principali, aggiornati in tempo reale:

Qualificata attivi

Numero di codici giuria qualificata ancora attivi (non revocati) assegnati all'evento.

Qualificata finalizzati

Numero di giudici qualificati che hanno completato e bloccato definitivamente il proprio voto.

Popolare QR attivati

Numero di codici popolari che sono stati effettivamente aperti/usati dal pubblico.

Voti popolari espressi

Totale dei voti popolari già registrati per l'evento.

Più in basso trovi il dettaglio operativo utile a chiudere gli ultimi voti mancanti:

- **Candidati con voti incompleti:** elenco dei candidati a cui mancano ancora voti da parte di alcuni giudici, con il conteggio di quanti giudici mancano per ciascuno.
- **Giudici attivi incompleti:** elenco dei giudici (identificati dall'anteprima del codice e, se presente, dall'etichetta) che non hanno ancora votato tutti i candidati, con il conteggio voti espressi/richiesti e i nomi dei candidati ancora mancanti.

Nessun dato ancora

Se non è stato generato nessun codice giudice per l'evento, la sezione mostra semplicemente «*Nessun codice giudice generato per questo evento.*» Puoi comunque forzare un aggiornamento manuale con il pulsante **Aggiorna** in alto alla dashboard.

Utile durante l'evento dal vivo

Questa dashboard è pensata per essere tenuta aperta «in backstage» durante la serata, per capire in ogni momento se si può procedere a chiudere la votazione o se conviene aspettare ancora qualche giudice.

07. Classifica finale

Questa pagina mostra la classifica finale dei candidati. È raggiungibile dall'icona coppa presente nella barra dell'evento (Dashboard) o dal pulsante **Apri Classifica** nel Backstage Votazione, e si apre in una nuova scheda del browser.

Accessibile solo a votazione chiusa

Se la votazione è ancora aperta, l'accesso alla Classifica è **bloccato**: comparirà l'avviso «Votazione ancora aperta — La Classifica è accessibile solo a votazione chiusa. Chiudi la votazione per poter continuare.» Devi prima chiudere la votazione (Capitolo 5) per poter consultare la classifica.

Come viene calcolato il punteggio (in sintesi)

Il punteggio finale di ciascun candidato combina due componenti:

Media Qualificata = somma punti giudici qualificati ÷ numero di codici QUALIFICATA attivi (non solo chi ha votato)

Media Popolare (voto numerico) = media dei SOLI voti popolari effettivamente espressi (eventualmente "trimmed mean" per ridurre l'effetto di voti anomali)

Media Popolare (voto a preferenze) = quota di preferenze del candidato sul totale delle preferenze espresse, su scala 0-10

Punteggio finale = (Media Qualificata × peso Qualificata) + (Media Popolare × peso Popolare)

- **Le astensioni della giuria qualificata pesano:** la media dei giudici qualificati si divide per *tutti* i codici QUALIFICATA validi assegnati all'evento, non solo per quelli effettivamente usati — quindi un giudice qualificato che non vota abbassa comunque la media del candidato.
- **Le astensioni del pubblico NON pesano:** la partecipazione del pubblico può essere discontinua durante la serata, quindi la media popolare si calcola solo sui voti realmente espressi — un membro del pubblico che non vota non vale come zero. Se un candidato non riceve **alcun** voto popolare, la componente popolare viene esclusa dal suo punteggio e il peso della giuria qualificata viene riportato al 100% (punteggio finale = media qualificata); nella Classifica la media pubblico compare come «n/d (esclusa dal calcolo)».
- **Voto popolare a preferenze:** se l'evento usa la modalità «Preferenze» (il pubblico sceglie uno o più candidati anziché dare un punteggio), la componente popolare di un candidato è la sua quota di preferenze sul totale, riportata su scala 0-10. In questa modalità la trimmed mean non viene applicata.
- **Trimmed mean (facoltativa, solo voto numerico):** se attivata per l'evento, la media del voto popolare esclude una percentuale di voti estremi (più alti/più bassi) per ridurre l'impatto di valutazioni anomale.
- **Pesi per evento:** le due medie vengono combinate secondo pesi specifici dell'evento (di norma 70% giuria qualificata / 30% pubblico, ma personalizzabili dall'amministratore root), che sommano al 100%.
- **Parità:** in caso di punteggi finali sostanzialmente uguali, prevale prima chi ha la media qualificata più alta, poi — a parità anche di quella — chi ha il numero di candidato più basso.

Classifica in corso vs classifica finale

Nel Backstage Votazione è disponibile anche una vista di **classifica parziale**, utile per seguire l'andamento mentre il voto è ancora aperto: è una stima «live» e può differire leggermente dal calcolo definitivo mostrato da questa pagina a votazione chiusa.

08. Impostazioni

Sezione **Impostazioni** del menu laterale — qui gestisci il nome del tuo evento e la password con cui vi accedi, senza dover coinvolgere l'amministratore root.

Rinominare l'evento

1. Nel riquadro **Nome evento**, modifica il testo nel campo con il nome corrente.
2. Premi **Salva nome evento** (attivo solo se il testo è cambiato). Una conferma **Salvato** compare accanto al pulsante.

Il nuovo nome è visibile subito nella barra superiore e in ogni punto dell'app che lo mostra (pagina di voto, Classifica, area admin).

Solo il nome

Da questa sezione puoi cambiare **solo il nome** dell'evento: pesi giuria/pubblico, trimmed mean, codice evento e sottotitolo restano di competenza esclusiva dell'amministratore root (area Admin, su [/](#)).

Cambiare la password dell'evento

1. Nel riquadro **Password evento**, inserisci la **password evento attuale**, la **nuova password** (minimo 8 caratteri) e ripetila nel campo di conferma.
2. Premi **Aggiorna password evento**. Una conferma **Salvato** compare accanto al pulsante.

Serve la password attuale

A differenza della rotazione fatta dall'amministratore root (che può impostare una nuova password evento senza conoscere quella vecchia), il cambio password dal manager richiede di digitare correttamente la **password attuale**. Se la password attuale è sbagliata, o se le due nuove password non coincidono, l'operazione viene rifiutata con un messaggio d'errore e nulla viene modificato.

Password persa?

Se hai dimenticato del tutto la password evento (e quindi non puoi più autocertificarla per cambiarla da qui), l'unica via è chiedere all'amministratore root di impostartene una nuova dall'area Admin ([/](#)).

09. Domande frequenti

Non riesco ad accedere: «Password errata»

Verifica di aver digitato correttamente la password manager di **questo specifico evento** (ogni evento ha la propria). Se l'hai persa, chiedi all'amministratore root di comunicartela di nuovo o di rigenerarla.

Non riesco a modificare/eliminare un candidato

I controlli sono disattivati mentre la **votazione è aperta**. Vai in **Backstage votazione** e usa **Chiudi votazione**, poi torna in **Candidati**.

Un giudice ha smarrito il proprio codice

In **Codici Voto**, individua il codice del giudice tra i «Codici attivi» e usa **Codice perso? Rigenera**: verrà creato un nuovo codice, con gli eventuali voti già dati trasferiti su di esso; il vecchio codice smette di funzionare.

La Classifica non si apre

Controlla lo stato in alto alla pagina: se mostra **Votazione aperta**, devi prima chiuderla da **Backstage votazione** → **Chiudi votazione**.

Ho premuto «Avvia votazione» per errore

L'azzeramento dei voti eseguito da **Avvia votazione** non è reversibile: i voti precedenti non sono recuperabili. I candidati restano comunque presenti (solo rinumerati); potrai far ripetere il voto ai giudici e al pubblico con i codici già emessi (se ancora attivi) o generandone di nuovi.

Posso gestire più eventi da qui?

No: `/manager` è volutamente limitato a **un evento alla volta**, identificato dal codice evento inserito in accesso. Per passare a un altro evento serve il suo codice e la sua password manager (oppure una sessione amministratore root, che può aprire qualsiasi evento senza password aggiuntiva).

Posso cambiare da solo il nome o la password del mio evento?

Sì, dalla sezione **Impostazioni** (Capitolo 8): puoi rinominare l'evento in qualsiasi momento e cambiare la password manager inserendo quella attuale. Se hai dimenticato del tutto la password attuale, serve invece l'amministratore root.

Manuale operativo Voto Subito per Manager di evento · area applicativa `/manager` · contenuti allineati all'interfaccia corrente dell'applicazione.