Lab 3 Report : Simple Shared Memory

李炎 1400012951

概述:

共享内存是一种非常高效的 IPC 机制,而且实现起来相对简单,不需要复杂的进程间通信协议。本 lab 旨在通过修改安卓底层的内核代码,实现一个简单的共享内存 simple shared memory (以下简称 ssmem),不同的进程之间可以通过简单的读写共享数据。

Part 1:共享内存的抽象表示

Step 1:建立

共享内存在进程内部是通过一个 virtual memory area(以下简称 vma)来操作的,这和其他的虚拟内存区域并无二异,只不过是在不同的共享这片区域进程中都存在一个 vma 映射到同一个(或多个,决定于用户空间请求 ssmem 的长度)的物理页面。因此我们需要将所有被不同进程的 vma 共享的物理页面组织起来,将之建立成一个全局数组,便于查找和访问。同时下面会看到这个全局的数据结构在 ssmem 触发 page fault 时扮演着举足轻重的角色。

因此,定义如下结构体:

```
/* Protect ssmem array */
DECLARE_RWSEM(ssmem_mutex);
/**
    * Struct used to link tasks mapping to the same ssmem
    */
    * struct task_node{
        struct task_node *next;
        struct task_node *prev;
        unsigned long addr; /* Virtual address in this task's virtual address space */
        struct vm_area_struct *vma; /* Vma in this task mapping to this segment */
};

/**
    * Struct used to store ssmem status
    */
    * int mapcnt; /* Number of task mapping to this segment, initially NULL */
        int flag; /* ssmem privilidge, create, write or exec */
        int length; /* Length of ssmem */
        int readcnt; /* Number of processes reading this shared memory */
        //DECLARE_RWSEM(rw_mutex);
        struct rw_semaphore crw_mutex; /* Mutex used to protect ssmem_segment for reader and writer */
        //DECLARE_RWSEM(cnt_mutex);
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Struct readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Mutex used to protect readcnt */
        struct rw_semaphore cnt_mutex; /* Struct readcnt */
        struct rask node *task head;
} *ssmem[MAX_SSMEM] = { NULL };
```

其中,ssmem_segment 是用来存储共享内存信息的,其各个字段如上图中注释所示。最重要的字段是 page,它是物理页结构体的指针,所有进程共享的物理内存即由它来表示。值得注意的是,图片顶端声明了一个读写信号量 ssmem_mutex。因为 ssmem 结构数组是全局性的,所以在访问时要保证读写同步。至于结构体中的两个读写信号量,后文还会提及。

task_node 结构体用于将映射到同一片物理内存的进程串联起来,同时其还有一个 vma 字段存储 当前进程映射到 这片内存的 vma。每一个 ssmem segment 中有一个

task_node *类型的指针域 task_head,维护了一个所有共享这片内存的进程链表。 同时,我还在 vma 的结构体中添加了字段 segment_id,用以从 vma 出发查询对应的 ssmem segment 结构体吗,类似于 linux 中的反向映射机制(reverse map)

Step 2:添加两个系统调用,创建一个共享 vma 并添加到 ssmem 数组中。 共享内存的操作是通过两个系统调用实现的。

syscall_1:

函数原型:long ssmem_attach(char *name, int flag, size_t length); 本系统调用实现过程大致包括以下几个流程:

- 1,参数检查和校正。对 name 的检查:name 不为 NULL;对 flag 的检查;对 length 的检查:为正数,并将其 4K 对齐。
- 2,创建 vma。
- 3,将创建的 vma 加入 ssmem 数组中。 几个关键点代码:

1, 关于 id

用户空间输入的 shared memory id 默认是一个字符串,但是我们在内核中维护的是一个 ssmem 的数组,以整数作为索引。因此,有必要对用户空间输入的 name 做一个转换,即实现一个简单的 hash。原理很简单,即将字符串所有位的 asicc 码相加再取模 MAX SSMEM 的余数。转换函数原型如下:

```
/**
  * Hash a string id to int
  * An id is an identifier to find a ssmem segment.
  * Using hash method to convert a char* id to an int id
  * can make serach convinient.
  */
static int hash_id(char *str_id){
    int len, i, asicc_code, id;

    len = strlen(str_id);
    printk("len : %d\n", len);
    asicc_code = 0;
    for(i = 0; i < len; ++i)
        asicc_code += (int)str_id[i];
    id = asicc_code % MAX_SSMEM;
    return id;
}</pre>
```

2,关于 vma 的申请

内核中提供了申请一个匿名页的函数 do_brk。但是我们不能直接使用。为了方便,我复用了 do_brk 函数的代码,添加了一个新的函数 ssmem_do_brk 函数,专门用于共享内存需要的匿名页的申请。相比普通的 do brk,ssmem do brk 的改动主要有两点:

(1) 对 flags 的改动:

普通的匿名页生成的 vma 节点 flags 的 VM_SHARED 位是置 0 的。也就是说,该 vma 映射到的物理内存页不允许不同进程之间共享数据。因此要在请求一个 vma 的操作中默认添加 VM_SHARED。另外,普通的 vma 申请时默认将 VM_WRITE 位置 1,也就是说 vma 默认是可以写这片内存的。我们要将之默认置 0,因为我们的共享内存使用者中既有读者又有写者,二者是区别对待的。相应代码如下:

```
/* Add VM SHARED and not VM WRITE defaultly */
flags = VM_DATA_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT | VM_SHARED |mm->def_flags;
flags &= ~VM_WRITE;
```

(2) 对 merge 操作的改动:

内核中申请新的虚拟地址空间片段时,先检查有没有 flag 一致的 vma 可以被合并。但我们的 ssmem 对应的 vma 是不希望被合并的。因此在新的 ssmem do brk 代码中将

merge 的代码注释掉:

3,ssmem 数组的维护

当新建一个 ssmem 时,对一个新申请的 ssmem 对象初始化。当 flag 中含 write 或 read 时,将当前进程通过 add_task 函数加入相应的 ssmem_segment 中。函数 add_task 部分代码如下:

```
tatic unsigned long add_task(int id, struct task_struct *task, int flags){
  unsigned long addr, start_brk;
    unsigned long prot;
   struct task_node *task_head, *temp;
struct task_node *node;
struct vm_area_struct *vma;
struct ssmem_segment *segment;
node = (struct task_node *)kmalloc(sizeof(struct task_node), GFP_KERNEL);
segment = ssmem[id].
    segment = ssmem[id];
     if(segment == NULL) return 0;
    down write(&ssmem mutex);
    ++segment->mapcnt; /*
    up_write(&ssmem_mutex);
    task_head = segment->task_head;
temp = task_head;
   start_brk = task->mm->start_brk;
prot = PROT_READ;
if(flags & SSMEM_FLAG_WRITE)
    prot = prot | PROT_WRITE;
addr = ssmem_vm_brk(start_brk, segment->length);
vma = find_vma(task->mm, addr);
    vma->segment_id = id;
    vma->vm_ops = &ssmem_mapping_vmops;
if(flags & SSMEM_FLAG_WRITE)
          vma->vm_flags |= VM_WRITE;
    node->task = task;
   node->next = NULL;
node->prev = NULL;
    node->addr = addr;
    node->vma = find vma(task->mm, addr);
     while(temp->next != NULL)
          temp = temp->next;
    temp->next = node;
    node->prev = temp;
     return addr:
```

syscall 2:

函数原型:long ssmem detach(void *addr);

当用户显式地调用这个调用时,内核将虚拟地址为 addr 的 vma 删除,并作一些空间回收工作。如果 vma 对应的 ssmem_segment 引用数为 0,删除该 ssmem_segment,并回收相应资源。函数原型如下:

```
/**
  * Call by user explicitly, used to let a process detach
  * a shared memory
  */
asmlinkage long sys_ssmem_detach(void *addr){
    struct mm_struct *mm;
    struct vm_area_struct *vma;
    struct ssmem_segment *segment;
    unsigned long vaddr;
    int id;

    mm = current->mm;
    vaddr = (unsigned long)addr;
    vma = find_vma(mm, vaddr);
    if(!vma) return EEXIST;

    id = vma->segment_id;
    segment = ssmem[id];
    if(delete_vma(segment, vma))
        return EEXIST;

    return 0;
}
```

其中,detach 函数调用了 delete_vma 函数,其作用就是搜索 ssmem 数组并在必要的时候做一些删除工作,函数代码如下:

```
/**
  * Delete a task_node node from a segment when a vma is closed or detached
// struct task_node *task_head, *temp, *find;
  task_head = segment->task_head;
  temp = task_head;
  find = NULL;
  while(temp != NULL){
    if(temp-vma == vma){
      find = temp;
      break;
    }
    temp = temp->next;
}

/* Delete find in linked list */
if(find){
    if(find->next){
      find->next = NULL;
      task_head = find->next;
      find->next = NULL;
    }
    else
      task_head = NULL;
}

else{
    if(find->next){
      find->next = NULL;
    }
    else{
      if(find->next){
         find->next = NULL;
      }
    }

else{
      if(find->prev) = nulL;
      find->prev = NULL;
      }

    down_write(&ssmem_mutex);
    --segment->mapcnt;
      up_write(&ssmem_mutex);
      kfree(find);
    }

else return EEXIST;
if(segment->mapcnt == 0){
      down_write(&ssmem_mutex);
      kfree(segment);
      up_write(&ssmem_mutex);
      segment = NULL;
}
}

return 0;
}
```

Step 3: Page fault handler

在一个新的 vma 被分配之后,不会立刻分配一个物理页面,直到该虚拟页面被访问并触发

一个 page fault。因此如果要使所有在一个 ssmem_segment 中被组织起来的进程共享同一个物理页面,就要为 ssmem 注册自己的 page fault handler,使得一些 vma 访问一个已经被分配过物理页面的共享内存时,可以直接将这些 vma 映射到该物理页面。至此,我们的 ssmem_segment 结构体中的 page 页面就派上了作用。注册的新的 page fault handler 如下:

```
tatic int ssmem_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf){
  int id;
  struct ssmem_segment *segment;
  struct page *page;
  printk("enter fault\n");
   id = vma->segment_id;
  segment = ssmem[id];
  page = segment->page;
   if(page){
      printk("enter if\n");
      get page(page);
      vmf->page = page;
  page = alloc_page(GFP_HIGHUSER_MOVABLE);
   if(!page){
      printk("can not alloc page\n");
      return VM_FAULT_SIGBUS;
      printk("alloc page success\n");
      get_page(page);
      vmf->page = page;
      down write(&ssmem mutex);
      segment->page = page;
      up write(&ssmem mutex);
  dump_stack();
   return VM FAULT SIGBUS;
```

如果在相应的 ssmem_segment 中找不到 page 字段(该字段为 NULL),就新分配一个页面。与此同时,我也定义了相应的 close 操作:

```
/**
  * Page close handler for ssmem
  */
static void ssmem_close(struct vm_area_struct *vma){
    struct ssmem_segment *segment;
    int id;

    id = vma->segment_id;
    segment = ssmem[id];
    delete_vma(segment, vma);
}

static const struct vm_operations_struct ssmem_mapping_vmops = {
    .close = ssmem_close,
    .fault = ssmem_fault,
};
```

二者共同构成了 ssmem 的 vma operation 集合。

在 Part 1 过程中我还编写了一些用于 debug 的函数,在找 bug 过程中起到了很好的作用:

```
static void trace_vma(struct mm_struct *mm);
static void print_segment(void);
```

Part 2:测试程序编写

Step 1: More system calls needed

第三部分要求编写用户空间函数来创建和读写共享内存。但是考虑到读写过程涉及同步机制,而用户空间实现锁无疑是繁琐的。于是干脆又开放了两个系统调用供用户使用。在这两个关于读写的系统调用中,用到了第一类读者写者问题来保证同步。即多个读者读时,写者等待,直到所有读者读完。读者写者无优先级差别。

syscall 1:

函数原型:long ssmem write(void *addr, char *data);

函数将需要写入共享内存的数据抽象为一个字符串,通过 sprintf 操作将数据写入 。经典读者写者问题 OS 课上已讲的非常清楚,此处不再赘述。函数实现如下:

```
asmlinkage long sys_ssmem write(void *addr, char *data){
    struct task struct *task;
    struct mm_struct *mm;
    struct vm_area_struct *vma;
    struct ssmem segment *segment;
    unsigned long vaddr;
    vaddr = (unsigned long)addr;
    task = current;
    mm = task->mm;
    vma = find vma(mm, vaddr);
    if(!vma)
        return EEXIST;
    segment = ssmem[vma->segment_id];
    down write(&segment->rw mutex);
    sprintf((char *)addr, "%s", data);
    up write(&segment->rw mutex);
    return 0;
```

syscall 2:

函数原型:long ssmem read(void *addr, char *data);

函数将需要读的数据通过 strcpy 操作拷贝到用户空间指针 data 处。函数实现如下:

```
/**
    * Syscall used to read and write a shared memory
    * taking consideration of sync
    * Using model of first kind of reader-writer problem
    */
asmlinkage long sys_ssmem_read(void *addr, char* data){
        struct task struct *task;
        struct mm_struct *mm;
        struct vm_area_struct *vma;
        struct ssmem_segment *segment;
        unsigned long vaddr;

    vaddr = (unsigned long)addr;
    task = current;
    mm = task->mm;
    vma = find_vma(mm, vaddr);
    if(!vma)
        return EEXIST;
    segment = ssmem[vma->segment_id];

    down_write(&segment->cnt_mutex);
    ++segment->readcnt;
    /* First reader */
    if(segment->readcnt == 1)
        down_write(&segment->rmutex);

    v* Reading */
    data = strcpy(data, (char *)addr);

    down_write(&segment->cnt_mutex);
    --segment->readcnt;
    /* Last reader */
    if(segment->readcnt == 0)
        up_write(&segment->cnt_mutex);
    up_write(&segment->cnt_mutex);
    return 0;
}
```

Step 2:用户空间程序:

用户空间编写了一个程序 ssmpipe,用以测试 ssmem 的读写正确性:

测试结果如下:

1, creator:

```
input opeartion option: [create] or [write] or [read]
create
input ssmem name:
123
input ssmem length(4K aligned recommanded):
8192
create success!
ret : 0x7effda12a000
```

2, writer:

```
input opeartion option: [create] or [write] or [read]
write
input ssmem name:
123
visit success!
ret : 0x7f1928288000
input your data to wirte:
hello!
addr after write: hello!
```

3, reader:

```
input opeartion option: [create] or [write] or [read]
read
input ssmem name:
123
visit success!
ret : 0x7f817c76f000
read data : hello!
ret : 0
```

4, kernel 中打印出的 ssmem 信息:

```
ssmem_write or ssmem_read:
segment->mapcnt : 3
segment->task->vma->vm_start : 0x7f817c76f000
segment->task->vma->vm_end : 0x7f817c771000
segment_150 :
mapcnt : 3
page : 1
task:
task_0->pid : 2330
task_0->addr : 0x7effda12a000
task_1->pid : 2335
task_1->addr : 0x7f1928288000
task_2->pid : 2340
task_2->addr : 0x7f817c76f000
end segment_150
```

结合以上调试输出,可以看到,进程号为 2330 的进程创建了一个 ssmem,相对应的 ssmem_segment 结构体存储在 ssmem 数组下标为 150 的元素处。进程号为 2335 的 进程向 ssmem 中写入一个字符串"hello!"。进程号为 2340 的进程成功从共享内存中读出了该字符串。这表明我们的 ssmem 运转正常。

总结:

本 lab 中我在之前知识的基础上进一步学习了 linux 内存管理的机制,了解了虚拟内存到物理内存的映射过程,了解了 page fault handler 的执行过程,以及对 linux 的反向映射机制有了进一步的认识。如果以后有机会,我希望再将可执行文件的共享和访问加入这个 lab 中,使 ssmem 更加完善。