远程库 Github:


仓库(Repositories)、收藏(Star)、克隆项目(Fork)、关注(Watch)、事物卡片(Issue)

本地库 Git

账户初始化:

配置账户名: git config --global user. Name "GitHub 用户名" 配置账户邮箱: git config --global user. email "GitHub 邮箱"

初始化仓库: git init



查看当前工作状态: git status 查看历史提交记录: git log

或者 git log --pretty=oneling 查看简约版历史记录

git reflog 方便回退,带 HEAD 号

版本的前进和后退: git reset --hard 版本号

git reset --hard[^] 表示后退一个版本 git reset --hard^{^^} 表示后退两个版本

soft:移动 HEAD 指针

mixed:移动 HEAD 指针,重置暂存区

hard:移动 HEAD 指针,重置暂存区,重置工作区

版本中的文件内容比较:

工作区和暂存区比较: git diff 文件名

工作区和 Git 仓库比较: git diff HEAD 文件名

工作区和 Git 仓库的不同版本文件比较: git diff 版本号文件名

删除文件:

rm 文件名 表示删除的是工作区的文件。

git rm 表示删除的是工作区和暂存区的文件。

git rm-f 文件名 表示当工作目录和暂存区的同一个文件存在不同内容时,强制删除工作区和暂存区的文件。

git rm --cached 文件名 表示只删除暂存区的文件并且保留工作目录的文件。

分支

创建分支: git branch 分支名 查看分支: git branch –v

图形化显示分支:git log --decorate --all --oneline --graph

切换分支: git checkout 分支名

合并分支: git merge 分支名 需在 master 下操作

删除分支: git branch -d 分支名

本地库(push)到远程库(Github)

起别名: git remote add origin 远程库地址

删除别名: git remote remove origin

本地库推送到远程库: git push origin 分支名(master)

若报错,是因为远程库中 README.md 本地库没有,需要 pull 操作 git pull origin master --allow-unrelated-histories

远程库克隆(clone)到本地库: git clone 远程仓库地址

远程库拉取(pull)到本地库: git pull origin master

若远程库和本地库有不同的文件,可通过强制拉取(pull):

git pull origin master --allow-unrelated-histories

也可通过(1) git fetch origin master 将远程库文件抓取到本地库缓存区,

- (2) git checkout origin/master 切换到本地库缓存分支上, cat 文件名 查看文件内容
- (3) git merge origin/master 将缓存区分支文件和本地库文件进行合并

pull == fetch + merge