

# Bacharelado em Ciência da Computação

## Processamento de Imagens

# Métricas para Avaliação de Filtros

Regina Célia Coelho



## Introdução

- → Existem diversas métricas para avaliar o resultado de uma filtragem.
- → Servem para avaliar a similaridade de uma imagem transformada em relação à original.



#### Erro Médio Quadrático

→O erro médio quadrático (MSE) é a soma do quadrado das diferenças de cada ponto das imagens original e filtrada, dividido pelo tamanho total da imagem original:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x,y) - g(x,y)]^2$$

Quanto menor esta métrica, melhor o resultado da filtragem.



#### Erro Médio Quadrático (cont.)

→ Uma variação muito utilizada dessa métrica é a raiz do erro médio quadrático (RMSE - Root Mean Square Error)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} [f(x,y) - g(x,y)]^2}$$



## Razão Sinal-Ruído (SNR)

- →SNR é uma medida do nível de um sinal na presença de um ruído
- → SNR quantifica o ruído na imagem e, quando a relação sinal-ruído apresenta um valor pequeno, indica que a imagem tem mais ruído.
- → Portanto, quanto maior o SNR, mais eficaz foi a filtragem na minimização de ruídos na imagem.



### Razão Sinal-Ruído (SNR)

→ A razão sinal-ruído é calculada pela razão entre a média e o desvio padrão da imagem ruidosa:

$$SNR = \frac{\overline{x}}{\sigma_x}$$

→ Quanto maior o SNR, mais eficaz foi a filtragem na minimização de ruídos na imagem, pois indica que mais homogênea está a imagem, ou seja, com menos ruído.



### Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

- → A relação Sinal-Ruído de Pico é a razão entre a pontência máxima do sinal (em imagens, a maior intensidade possível da imagem (por exemplo, 255 para imagem de 8 bits)) e o erro médio quadrático.
- → Ela quantifica a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído que corrompe a imagem.



### Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR)

- Esta medida é usada para avaliar a diferença global entre duas imagens.
- → Pelo fato de muitos sinais esta razão resultar em valores muito grandes, o PSNR é expresso em termos de escala decibéis logarítmica.

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{(Lmax)^2}{RMSE}$$

→ Quanto maior o valor de PSNR, maior será a similaridade entre as duas imagens.



#### Similaridade Estrutural

- →O índice de similaridade estrutural (Structural Similarity - SSIM) avalia a similaridade entre duas imagens.
- → Este índice identifica a dependência dos pixels de uma imagem quando estes se encontram espacialmente próximos, tendo em vista que é muito provável que essa dependência carregue informações importantes da estrutura dos objetos contidos na imagem.



#### Similaridade Estrutural

- → A informação estrutural de uma imagem é definida como os atributos que representam estruturas de objetos, independente da luminância (intensidade de luz) e do contraste.
- → Quanto maior o valor da similaridade estrutural, melhor será o resultado.



#### Similaridade Estrutural

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x \mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

 $\mu_x$  e  $\mu_y$   $\rightarrow$  médias das imagens X e Y, respectivamente;  $\sigma_{xy}$   $\rightarrow$  covariância entre as duas imagens;  $\sigma_x^2$  e  $\sigma_y^2$   $\rightarrow$  variâncias;

 $C_1$  e  $C_2$   $\rightarrow$  constantes menores ou iguais a 1, que garantem estabilidade da métrica devido aos possíveis valores ( $\mu_x^2 + \mu_y^2$ ) e ( $\sigma_x^2 + \sigma_y^2$ ) serem muito próximos de zero, provocando resultados instáveis.