# SINCRONIZAÇÃO DE RELÓGIOS

- Em uma arquitetura distribuída não há relógio físico comum
  - . Cada nó possui um relógio físico separado
  - Diferenças mínimas nas frequências dos cristais que controlam os relógios levam a **perda de sincronia** 
    - . Cada relógio indica valor diferente
    - Esta diferença é denominada de defasagem de relógio.

- . A defasagem de relógio pode causar problemas
- Exemplo:
  - Programa **make** determina se um arquivo será recompilado comparando a hora do arquivo fonte com a do arquivo objeto

Questão: Como manter os relógios sincronizados?

#### MEDIDAS DE TEMPO

- No início, o tempo tem sido medido por métodos astronômicos
  - Trânsito solar: Passagem do sol pelo seu ponto aparente mais alto do céu
  - Dia solar: intervalo entre dois trânsitos consecutivos
  - . **Segundo solar**: Dia solar divido por 86.400 (24x3600)
- . O dia solar muda durante o ano
  - Segundo solar médio: Calcula-se a média de diversos dias solares e divide-se o resultado por 86.400

Para uniformizar a medida de tempo, foi proposto o uso de relógio de césio

## Relógio de césio:

- . Conta transições do átomo de césio 133
- Para 1 segundo, há 9.192.631.770 transições
- Existem diversos relógios de césio no mundo
- . Cada um deles informa periodicamente o BIH (Bureau International de l'Heure)
  - O BIH calcula a média destes valores e produz a hora atômica internacional (TAI)

TAI é o número médio de ciclos dos relógios de césio 133 desde a meia-noite de 01/01/1958 dividido por 9.192.631.770

#### . Problema com a TAI

- . O dia solar médio está ficando mais longo
- No decorrer dos anos, o meia dia (12hs) ficaria cada vez mais cedo, chegando a madrugada

## Solução:

- . Acrescentar segundos extras sempre a discrepância entre o dia solar médio e a TAI chegar a 800ms
- . Isto resulta em um sistema de medição de tempo de segundos constantes, em fase com o movimento aparente do sol
- Este sistema é denominado de hora coordenada universal (UTC)

- . Para fornecer UTC:
  - Existem rádios de ondas curtas, denominadas WWV, que transmite um pulso curto no início de cada segundo UTC
    - . A precisão interna é de 1ms e externa de 10ms, devido às variações atmosféricas
  - Existem satélites oferecendo o serviço UTC
  - Para usar rádio ou satélite é preciso receptores específicos e conhecer a exata posição de transmissor e receptor, para compensar as distâncias

## RELÓGIOS FÍSICOS DE COMPUTADORES

- Os relógios de computadores baseiam-se em osciladores controlados por cristais de quartzo
  - O sinal deste oscilador é dividido, para gerar pulso a intervalos determinados
  - Este intervalo pode ser ajustado (em geral 1ms)
  - . Este pulso gera uma interrupção
  - Esta interrupção ajusta o relógio interno do computador

- **Problema**: O oscilador apresenta variações nos ciclos da ordem de 10<sup>-5</sup>
  - . Assim, se ele gera pulsos a cada 1ms
  - . Temos 3600000 pulsos por hora
  - Variação de  $10^{-5}$ : 36 pulsos
  - . Em uma hora, temos de 3.599.964 à 3.600.036 pulsos

- Se quisermos que dois computadores **não tenham defasagem** maior do que δ segundos:
  - . Relógios devem ser **sincronizados** a cada  $\delta/\nu$  , sendo  $\nu$  a variação máxima do relógio por segundo
- Esta sincronização deve levar em conta o tempo de propagação pela rede
  - Deve ser feito por algoritmos de sincronização de relógios.

#### PROTOCOLO DE TEMPO DE REDE - NTP

### . Proposta:


- . Usar um **servidor de tempo**
- Este servidor fornece a hora corrente exata, sincronizada por WWV, por exemplo
- . Clientes que necessitam atualizar o relógio, consultam o servidor

#### . Problema:

Precisa levar em conta o **tempo de atraso** das mensagens

- Considere que um cliente envia uma requisição ao servidor de tempo
  - . Esta requisição contém uma marca, dado pelo valor do tempo no relógio do cliente  $\,T_{\,1}\,$
  - . Ao receber a requisição, o servidor marca a mensagem com o horário  $T_2$  , **no seu relógio**, em que recebeu a mesma
  - . Ao enviar a resposta, o servidor marca com o horário de envio  $T_3$
  - . Ao receber a resposta, o cliente marca o horário do recebimento  $T_{\scriptscriptstyle 4}$

. A figura a seguir ilustra estes momentos:



- Assumindo que o tempo de envio da requisição é aproximadamente o mesmo do envio da resposta:
  - . Consideramos o tempo de propagação  $T_p$  igual a média destes tempos, ou seja:

$$T_p = \frac{(T_2 - T_1) + (T_4 - T_3)}{2}$$

. Este tempo de propagação **independe** do sincronismo dos relógios, pois a soma do tempo de envio  $T_e$  e de resposta  $T_r$  é :

$$T_e + T_r = (T_4 - T_1) - (T_3 - T_2)$$

. Rescrevendo a equação:

$$T_e + T_r = (T_4 - T_3) + (T_2 - T_1)$$

- . Onde obtemos a mesma equação de  $\ensuremath{T_p}$
- Assim, o instante que o cliente recebe a resposta corresponde, no relógio do servidor, ao tempo dado por:

$$T_3 + T_p$$

Logo, a defasagem entre o relógio do cliente e do servidor é:

$$\delta = T_4 - T_3 - T_p$$

ou ainda:

$$\delta = \frac{(T_4 - T_3) - (T_2 - T_1)}{2}$$

- . Se  $\delta < 0$  o relógio do cliente está atrasado
  - . Pode ser corrigido acrescentando  $\delta$
- . Se  $\delta > 0$  o relógio do cliente está adiantado
  - . Não deve ser corrigido atrasando o relógio
    - . Causa problemas com eventos sequenciais
  - Deve ser somado menos tempo por interrupção, até que o relógio esteja correto

- Para uma melhor correção:
  - . Oito valores de δ são gerados
  - . É considerado o menor deles.
- . NTP é uma aplicação simétrica
  - Teoricamente, o servidor pode ajustar o relógio com o do cliente
  - Na prática, o serviço de NTP é dividido em **estratos**, numerados de 0 à 16:
    - . Estrato 0:
      - Relógio de referência. Não é um servidor.

#### . Estrato 1:

Formado por servidores com receptor
WWV ou relógio atômico

#### Estrato 16:

- . Formado por servidores inoperantes
- Uma máquina só ajusta o seu relógio se o seu nível de **estrato for maior** do que o da outra máquina

- Em geral, servidores com número de estrato menor são mais precisos:
  - Na prática, as diferenças não são expressivas (exceto para estrato 16)
  - . É preciso levar em conta a carga que os servidores podem estar submetidos

## RELÓGIOS LÓGICOS

- Lamport (1978) mostrou que embora seja possível a sincronização de relógios, ela não precisa ser absoluta:
  - . Se dois processos não interagem
    - . Relógios não precisam ser sincronizados
    - . A falta de sincronismo não causará problemas e, portanto, não é observável
  - . Também não importa que dois processos concordem com a hora exata
    - . Importa apenas a **ordem** que os eventos ocorrem

#### **Causalidade:**

- Quando um evento *b* pode ocorrer apenas após a ocorrência do evento *a*, dizemos que dizemos que existe uma relação de **causalidade** entre eles
  - Exemplo:
    - O recebimento de uma mensagem só pode ocorrer após o envio da mesma
- . Quando não for possível obter uma relação de causalidade entre os eventos, eles são ditos concorrentes
- . A relação de causalidade pode ser indicada pelo operador "acontece antes", na forma:  $a \rightarrow b$ , ou seja, a acontece antes de b.

Em um sistema distribuído serão consideradas 3 regras:

### Regra 1:


- . Cada processo tem um relógio que é um valor monótono crescente
- . Se a e b são dois eventos em um mesmo processo P e o evento a ocorreu antes do evento b, então  $a \rightarrow b$ .

## Regra 2:

- . Se o evento a é o envio de uma mensagem pelo processo P e b é o recebimento da mensagem pelo processo Q, então  $a \rightarrow b$
- . **Regra 3**: (Transitiva) Se  $a \rightarrow b$  e  $b \rightarrow c$  então  $a \rightarrow c$

Exemplo: Considere um sistema com 3 processos P, Q e R, cada um com o seu relógio, desconhecido dos demais.

. A figura abaixo ilustra a ocorrência dos eventos *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g* e *h* nas retas de tempo de cada processo



. Podemos concluir que  $a \rightarrow d$  e  $e \rightarrow b$ , por exemplo, mas não podemos dizer nada sobre a e e e b e f

## Relógio Lógico:

- É um contador de eventos que respeita a ordem estabelecida pela relação de causalidade.
- Cada processo tem um contador LC inicializado com zero e que segue três regras básicas:


LC1: Cada vez que um evento local ou interno ocorre, incremente o valor de LC

LC2: Quando enviar uma mensagem, incorpore a mensagem o valor de LC

**LC3**: Quando receber uma mensagem, atribua a LC 1 mais o maior valor entre o LC local e o que veio na mensagem: LC = 1 + máx { LC, LC\_Mens}

- . Se  $a \rightarrow b$  então LC(a) < LC(b)
- . Não vale a volta: Se LC(a) < LC(b), não podemos garantir que  $a \rightarrow b$ .

Exemplo: Para os processos e eventos mostrados anteriormente, temos:



Observe que LC(g) < LC(c) mas c e g são concorrentes.

## RELÓGIOS VETORIAIS

- Relógios lógicos em um sistema distribuído preservam a ordenação
- Entretanto, não permitem determinar a casualidade dos eventos a partir do valor do relógio lógico
- . Relógios vetoriais se propõem a detectar a casualidade
- . Em um sistema com *N* processos:
  - Definimos um vetor de relógio VC com *N* posições, para cada processo, como sendo um vetor de inteiros, inicialmente todo nulo

. A implementação do relógio é baseada em 3 regras:

**VC1**: Cada evento local do processo *i* incrementa a posição *i* do seu próprio vetor de relógio VC em uma unidade

VC2: O processo remetente faz uma cópia do seu vetor de relógio na mensagem que enviar.

**VC3**: Quando um processo *j* recebe uma mensagem com uma cópia *T* de um vetor de relógio de outro processo, deve efetuar as seguintes operações:

Incrementa a posição j do seu vetor de relógio, ou seja: VC[j] := VC[j] + 1

Atualiza o seu vetor de relógio, usando:VC[k] := máx { T[k], VC[k] }


Definindo VC(a) ao vetor de relógio do processo na ocorrência do evento a, temos que:

$$a \rightarrow b \Leftrightarrow VC(a) < VC(b)$$

sendo que VC(a) < VC(b) vale se, e somente se, as seguintes condições são verdadeiras:

- 1.  $VC(a)[k] \le VC(b)[k]$  para todo k = 0, 1, 2, ..., N-1
- 2. VC(a)[i] < VC(b)[i] para algum i

## Exemplo: Relógio vetorial com 3 processos



Obs.: Relógios vetoriais apresentam dois problemas:

- . Dificuldades na escalabilidade
  - Aumentar o número de processos requer reorganizar todo o sistema, pois o tamanho do vetor aumenta
- . Custo do tráfego do vetor pela rede