# Métricas para medir desempenho

- Métricas
- Speedup e eficiência
- Limites a escalabilidade

## Aspectos do desempenho

- Dois dos principais objetivos do projeto de aplicações paralelas consistem em obter-se:
  - Desempenho: a capacidade de reduzir o tempo de resolução do problema à medida que os recursos computacionais aumentam;
  - Escalabilidade: a capacidade de aumentar o desempenho à medida que a complexidade do problema aumenta.
- Os fatores que limitam o desempenho e a escalabilidade de uma aplicação estão ligados à:
  - Limites Arquiteturais
  - Limites Algorítmicos

# Limites nos Algoritmos paralelos

- Limites Arquiteturais
  - Latência e Largura de Banda da camada de interconexão
  - Capacidade de Memória
- Limites Algorítmicos
  - Falta de Paralelismo (fração sequencial/concorrente)
  - Frequência de Comunicação
  - Frequência de Sincronização
  - Escalonamento Deficiente (granularidade das tarefas/balanceamento de carga)

## Métricas usuais

- Algumas das métricas mais conhecidas para medir o desempenho são expressas em:
  - MIPS: acrônimo para Millions of Instructions Per Second.
  - FLOPS: acrônimoimo para *FLoating point Operations Per Second*.
- Programas de teste encontrados:
  - SPECint: conjunto de programas de teste (*benchmarks*) da SPEC (*Standard Performance Evaluation Corporation*) que avaliam o desempenho do processador em aritmética de inteiros (1992).
  - SPECfp: conjunto de programas de teste da SPEC que avaliam o desempenho do processador em operações de ponto flutuante (2000).
  - *Whetstone*: programa de teste sintético que avalia o desempenho do processador em operações de ponto flutuante (1972)
  - *Dhrystone*: programa de teste sintético que avalia o desempenho do processador em aritmética de inteiros (1984)

# Comparando desempenho

Medida básica: Tempo de Execução

- O sistema A é n vezes mais rápido que o sistema B quando:
  - Texec(A) / Texec(B) = n

Maior desempenho 
 → Menor tempo de execução

## Speedup / Eficiência

#### Speedup

- Medida de ganho em tempo
- Speedup(P) = Texec(1 proc) / Texec(P procs)
  - Onde P = número de processadores
    - $1 \le Speedup \le P$

#### Eficiência

- Medida de uso dos processadores
- Eficiência(P) = Speedup(P) / P
- 0 < *Eficiência* ≤ 1

## Lei de Amdahl

 Limitação teórica para os ganhos de desempenho


Programa serial: Tserial = T0 = (s+q)T0

- Onde:
  - s+q = 1
  - s corresponde a fração serial do código (impossível de ser paralelizada)
  - q corresponde a fração paralelizavel do código

Gene M. Amdahl, "Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities", AFIPS spring joint computer conference, 1967

## Lei de Amdahl (cont...)

- Supondo paralelização ideal:
  - Tpar = sT0 + (q/p)T0
- Speedup = Tserial/Tpar = (s+q)/(s+q/P) = 1 / (s+q/P)
- Speedup = 1 / [s+(1-s)/P]




## Lei de Amdahl (cont...)

- Speedup = 1 / [s + (1-s)/P]
- $P=1 \rightarrow Speedup = 1$

■  $P \rightarrow \infty \rightarrow Speedup = 1/s$ 

1 < P < ∞,</li>1 ≤ Speedup ≤ 1/s



## Exemplo prático

- Em um procedimento de pintura gasta-se:
  - 30 minutos para carregar (setup) uma pistola de pintura
  - 30 minutos para descarregar e limpar a mesma pistola
  - 1 minuto para pintar cada metro quadrado
- Quanto tempo demorará a pintura de 300 metros quadrados por um único pintor?
- Se usássemos mais pintores, cada um com sua pistola de pintura, como seria?

# **Speed-up** e Eficiência na pintura

Number of painters	Time	Speedup	Efficiency
1	360	1.0X	100%
2	210 = 30 + 150 + 30	1.7X	85%
10	90 = 30 + 30 + 30	4.0X	40%
100	63 = 30 + 3 + 30	5.7X	5.7%
Infinite	60 = 30 + 0 + 30	6.0X	very low

#### Conclusão:

 Conforme se vê na Lei de Amdhal o Speedup pontecial é limitado pela fração serial do procedimento

# Exemplo 2: Copiar 10.240 páginas

#### Suponha:

- original entregue em ordem crescente das páginas numeradas;
- copia deve ser entregue da mesma forma
- uma única pessoa divide o original em partes iguais a serem copiadas, entrega para os copiadores e recolhe as cópias
- cada copiadora copia uma única parte
- 1 segundo para copiar uma página
- 5 segundos para sub-dividir um bloco de páginas
- 5 segundos para juntar dois blocos de páginas copiadas
- Estime o tempo (s) para realizar a tarefa utilizando
  - 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 copiadoras

#### **Estimativa Grosseira**

Assume tempo total = tempo de entrega sequencial das partes + tempo de copiar uma parte + tempo de recolher a última parte

Máquinas	Tempo (s)				Ganho
	dividir	copiar	juntar	total	
1	0	10240	0	10240	1,00
2	5	5120	5	5130	2,00
4	15	2560	5	2580	3,97
8	35	1280	5	1320	7,76
16	75	640	5	720	14,22
32	155	320	5	480	21,33
64	315	160	5	480	21,33

falha hipótese da estimativa (recolhe cópias enquanto o último copiador trabalha)


## Copiar 10.240 páginas


- Como utilizar eficientemente 1024 copiadoras?
  - Alterando os mecanismos de distribuição de dados e de coleta de resultados
- E se uma copiadora for 10% mais lenta que as outras?
  - típico de grande número de máquinas iguais
- E se uma copiadora quebrar?
  - Tolerância a falhas é desejável; as vezes, imprescindível

# Exemplo 3: Cavar vala de 10km


- Exemplo atribuído ao Prof. Siang W. Song (IME/USP)
- Similar ao exemplo anterior. Assuma terreno demarcado, número crescente de trabalhadores equipados e um capataz.
  - Quais são os fatores que impedem redução "ótima" do tempo de execução com o aumento do número de trabalhadores?
- E se a vala for vertical?
- Há problemas inerentemente sequenciais
  - alterar 1 bit na memória

# Exemplo 4: Caso Real - Modelo de previsão de tempo BRAMS






# Identificar as razões do baixo desempenho requer instrumentar código por partes





# Métricas futuras (para milhares de processadores)




fvCAM:
Código de
Meteorologia
Métrica de Eficiência:
MFlops efetivos

System Power Efficiency for fvCAN (fvCAM performance / system power)

Nova métrica: MFlops efetivos por watt consumido

Fonte: J. Shalf, D. Bailey, SC

*2006* 



# Outras Métricas aplicadas atualmente

- Lei de Gustafson-Barsis (1988):
  - fixed-time speedup model
- Limitação de memória proposta por Sun e Ni (1990)
  - memory-bounded speedup model




Fig. 4 Fixed-size, Fixed-time and Memory-bounded Speedup of a Multicore Architecture

Fonte: Reevaluating Amdahl's Law in the Multicore Era Xian-He Sun, Yong Chen; SC 2008

## Lei de Gustafson-Barsis

- $S(p) \le p + f \times (1 p)$
- Parte da premissa que toda aplicação tem uma fração inerentemente sequencial e que para se obter escalabilidade é necessário aumentar o tamanho da aplicação a medida que se aumentam o número de processadores

# Lei de Gustafson-Barsis (cont.)

#### Lei de Gustafson-Barsis

Considere que uma determinada aplicação executa em 220 segundos em 64 processadores. Qual é o speedup máximo da aplicação sabendo que por experimentação verificou-se que 5% do tempo de execução é passado em computações sequenciais.

$$S(p) \le 64 + (0,05) \times (1-64) = 64 - 3,15 = 60,85$$

Suponha que uma determinada companhia pretende comprar um supercomputador com 16.384 processadores de modo a obter um speedup de 15.000 num problema de fundamental importância. Qual é a fracção máxima da execução paralela que pode ser passada em computações sequenciais de modo a se atingir o speedup pretendido?

$$15.000 \le 16.384 + f \times (1 - 16.384)$$
$$f \times 16.383 \le 1.384$$
$$f \le 0,084$$

### **Escalabilidade**


- Capacidade de "escalar" ou melhorar o desempenho de uma aplicação conforme se aumenta o número de processadores
- Duas definições se aplicam:
  - Strong scalling
    - Mantém o tamanho do problema e escala o número de processadores
    - Capacidade de rodar aplicações n vezes mais rápida, onde n é a quantidade de processadores utilizados (Speedup)
  - Weak scalling
    - Escala o tamanho do problema com o número de processadores
    - Capacidade de aumentar a carga de trabalho e a quantidade de processadores por um fator de n e manter o tempo de computação

# Limitações para escalabilidade

- Principais dificuldades, conforme J. Dongarra et all (Sourcebook of Parallel Computing, 2003)
  - Fração serial do código dominante (Lei de Amdahl)
  - Tempo despendido em comunicação ou coordenação de de tarefas
  - Desbalanceamento de carga entre os processadores

## Eficiência e Escalabilidade

- Dos resultados anteriores podemos concluir que a eficiência de uma aplicação é:
  - Uma função decrescente do número de processadores
  - Tipicamente uma função crescente do tamanho do problema





## Eficiência e Escalabilidade (cont.)

- Uma aplicação é dita de escalável quando demonstra a capacidade de manter a mesma eficiência à medida que o número de processadores e a complexidade do problema aumentam proporcionalmente.
- A escalabilidade de uma aplicação reflete a sua capacidade de utilizar mais recursos computacionais de forma efetiva

		1 CPU	2 CPUs	4 CPUs	8 CPUs	16 CPUs
Eficiência	n = 10.000	1	0,81	0,53	0,28	0,16
	n = 20.000	1	0,94	0,80	0,59	0,42
	n = 30.000	1	0,96	0,89	0,74	0,58