

設計模式 C#

Bill Chung

設計模式 Design Patterns





設計模式

- 設計模式是被用來解決特定的需求
- 如何在不重新設計下進行改變
- •組合多種設計模式





繼承與聚合

繼承的缺點

- 繼承是侵入性的
- 由於衍生類別必須具有基底類別的所有 特性,會增加衍生類別的約束
- 衍生類別會強耦和基底類別,當基底類別被修改也會影響衍生類別



聚合 Aggregation

■ Is-it → has-it



SOLID 六大原則





- 單一職責原則
 - Single Responsibility Principle (SRP)
 - 就一個類別而言,應該僅有一個引起它變化的原因
- 里式替換原則
 - Liskov's Substitution Principle (LSP)
 - 軟體使用父類別的地方,一定也會適用於 子類別




- 倚賴倒置原則
 - The Dependency Inversion Principle (DIP)
 - 高層模組不應倚賴低層模組,兩者都應該倚賴抽象
 - 抽象不應該倚賴細節,細節應該倚賴抽象
- 介面隔離原則
 - The Interface Segregation Principle (ISP)
 - ■客戶端不應該倚賴它不需要的介面
 - 類別間的倚賴應建立在最小的介面上



- 開閉原則
 - Open-Closed Principle (OCP)
 - •對擴展開放,對修改封閉
- -最少知識原則(迪米特法則)
 - Law of Demeter (LOD)
 - ■一個物件應該對其他物件有最少了解



IoC 控制反轉





控制反轉

- 實現低耦合的最佳設計方式之一
- 控制反轉的設計原則,就是反轉這種在控制上的關係,讓通用的程式碼來控制應用特定的程式碼,不讓相較而言較多變的應用特定程式碼,去影響到通用的程式碼
- •相依於抽象而不倚賴實作





Dependency Injection

Dependency Injection

- Interface Injection
 - •使用介面實作注入
- Constructor Injection
 - •使用建構子注入
- Setter Injection
 - •使用屬性注入



單例模式 Singleton





單例模式

- 確保某個類別只有單一執行個體,而且 自行建立執行個體並向整個系統提供這 個執行個體
- 適用情境
- 多執行緒中的單例



屬性

作業



反射





Assembly

載入組件

- Assembly.Load
 - by AssemblyName
 - by Assembly name string
 - •by Assembly byte[]
- Assembly.LoadFrom
- Assembly.LoadFile



建立執行個體

- AppDomain.CreateInstance
- AppDomain.CreateInstanceAndUn wrap
- Assembly.CreateInstance





利用反射存取成員

Member

- Type.GetMember
- Type.GetMambers



Method

- Type.GetMethod
- Type.GetMethods
- MethodBase.Invoke



Property

- Type.GetProperty
- Type.GetProperties
- PropertyInfo.SetValue
- PropertyInfo.GetValue



Interface

- Type.GetInterface
- Type.GetInterfaces





Activator

建立執行個體

- Activator.CreateInstance
- Activator.CreateInstanceFrom




使用反射建立泛型實體



全反射 BMI 範例



Atttribute





Attribute

- Attribute 是一種和一般命令程式不同的設計方式,通常被稱為『宣告式設計』
- ·當一個 Attribute 被加入到某個元素時,該元素就被認為具有此特性的功能或性質
- Attribute 是被動的,無法存取目標物
- •要建立一個可以當作 Attribute 的類別, 必須繼承Attribute 類別
- 在執行階段可以使用反射來存取



自訂 Attribute 類別

```
internal class BoundaryAttribute : Attribute
   internal Double Max
   { get; set; }
   internal Double Min
   { get; set; }
   // 建構函式,以便在套用 attribute 時初始化 Min, Max
   public BoundaryAttribute(int min, int max)
       Max = max;
       Min = min;
```



在列舉值中套用 Attribute

```
public enum GenderType
    [BoundaryAttribute(20, 25)]
    Man = 1,
    [BoundaryAttribute(18, 22)]
    Woman = 2
public enum GenderType
    [Boundary(20, 25)]
    Man = 1,
    [Boundary(18, 22)]
    Woman = 2
```



取得列舉值的 Attribute 資料

```
internal class EnumValueBoundryHelper
    internal Double Max
    { get; private set; }
    internal Double Min
   { get; private set; }
    public EnumValueBoundryHelper(GenderType gender)
        FieldInfo data = typeof(GenderType).GetField(gender.ToString());
        Attribute attribute = Attribute.GetCustomAttribute(data,
typeof(BoundaryAttribute));
        BoundaryAttribute boundaryattribute =
(BoundaryAttribute)attribute;
        Min = boundaryattribute.Min;
        Max = boundaryattribute.Max;
```

在型別上套用 Attribute

```
[BoundaryAttribute(0, 100)]
public class BoundryClass
{
}
```



取得型別的 Attribute 資料

```
internal class ClassBoundryHelper
    internal Double Max
    { get; private set; }
    internal Double Min
    { get; private set; }
    public void GetBoundry(Type type)
        // 確認型別帶有 BoundaryAttribute
      if (type .IsDefined (typeof(BoundaryAttribute)))
          Attribute attribute =
type.GetCustomAttribute(typeof(BoundaryAttribute), true);
          BoundaryAttribute boundaryattribute =
(BoundaryAttribute)attribute;
          Min = boundaryattribute.Min;
          Max = boundaryattribute.Max;
```

工廠模式 Factory





工廠模式

- 定義一個創建物件的介面
- 分離物件的使用與建構+管理
- 適用情境






簡單工廠

簡單工廠

- •利用分支運算 (if else, switch case) 決定實體
- 改善分支運算的問題
 - 使用資源字典
 - 使用 Attribute










工廠方法

工廠方法

- •由不同的工廠,決定不同的實體
- ■定義一個用於創建物件的介面,由此介面的子類別決定要實體化哪一個工廠
- 適用情境









泛型工廠

```
public class GenericFactory
    public static T CreateInastance<T> (string assemblyname, string
typename) where T:class
        Object instance = Activator.CreateInstance(assemblyname,
typename).Unwrap();
        return instance as T;
static void Main(string[] args)
    var c =
GenericFactory.CreateInastance<GenericLibrary01.Class1>("GenericLibra
ry01", "GenericLibrary01.Class1");
    Console.WriteLine(c.GetType().ToString());
    Console.ReadLine();
```

全反射 BMI 解決之道 分離抽象與實作




屬性作業

屬性 作業

屬性


作業







範本方法模式 Template Method






範本方法模式

- 減少多餘的程式碼
- 把通用實做放在基底類別
- 適用情境








□ 屬性

□ 作業

Minuend : Double

SacleRate : Double








策略模式

- 定義一組演算法,將每個演算法封裝,並且使它們可以互換
- 改善工廠的封裝



未使用Strategy Context封裝前






```
static void Main(string[] args)
{
    Human human = new Human() { Age = 19, Gender = GenderType.Man,
Height = 1.72, Weight = 58 };
    BMIStrategy strategy = StrategyFactory.GetStrategy(human);

    Console.WriteLine(strategy.BMI.ToString());
    Console.WriteLine(strategy.Result);


    Console.ReadLine();
}
```



使用 Strategy Context 封裝後









```
public class BMIContext
   BMIStrategy _strategy;
   public BMIContext(Human human)
       //封裝 Factory 建立實體的過程
       _strategy = StrategyFactory.GetStrategy(human);
   public Double BMI
       get { return _strategy.BMI; }
   public String Result
       get { return _strategy.Result;}
```



```
static void Main(string[] args)
{
    Human human = new Human() { Age = 19, Gender = GenderType.Woman,
Height = 1.72, Weight = 58 };
    BMIContext bmicontext = new BMIContext(human);
    Console.WriteLine(bmicontext.BMI);
    Console.WriteLine(bmicontext.Result);

Console.ReadLine();
}
```










橋接模式

- 將抽象和實作解耦合,使其個別可以獨立變化
- 簡單說就是用組合/聚合替代繼承
- ■適用情境









謝納各位

http://skilltree.my

• 本投影片所包含的商標與文字皆屬原著作者所有。



• 本投影片使用的圖片皆從網路搜尋。

本著作係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權(詳閱)。