

NOC TRANSFORMATION

PHASE 1

FONDATION NOC

Vision Cible · Organisation · Runbooks · KPI Réseau · SLA · Dashboards · Workflows

Destinataire	Direction Générale
Phase	Phase 1 / 4
Périmètre	Vision Cible · Organisation · Runbooks · KPI Réseau · SLA · Dashboards · Workflows
Date	Mai 2025
CONFIDENTIEL	Usage Interne — Direction

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Vision cible du NOC moderne et objectifs stratégiques
- Diagnostic de la situation actuelle et niveau de maturité
- Organisation cible : N1, N2, N3, Superviseur — rôles & responsabilités
- Runbook opérationnel complet (liens WAN, routeurs, procédures N1)
- Matrice de criticité et priorisation par groupe client
- Workflows d'escalade détaillés
- SLA et SLO recommandés par groupe client
- KPI et métriques réseau normalisés
- Seuils d'alertes SolarWinds recommandés
- Dashboards nécessaires — Phase 1
- Quick wins immédiats — actionnable cette semaine

1. DIAGNOSTIC — SITUATION ACTUELLE

1.1 Niveau de Maturité NOC Actuel

Avant toute transformation, il est essentiel de positionner honnêtement votre organisation sur l'échelle de maturité NOC. Ce positionnement guide toutes les priorités.

Niveau	Description	Actuel ?	Objectif	Horizon
Niveau 1 RÉACTIF	Alertes sans contexte, traitement au cas par cas, dépendance individus	✓ VOUS ÊTES ICI	Sortir dès Phase 1	M0 → M3
Niveau 2 PROACTIF	Seuils définis, procédures établies, corrélation partielle	Cible Phase 2	Atteindre en Phase 2	M3 → M8
Niveau 3 PRÉDICTIF	Automatisation avancée, AIOps, supervision 360°	Cible Phase 3-4	Phase 3-4	M8 → M18
Niveau 4 AUTONOME	Self-healing, NOC cognitif, zéro intervention manuelle	Vision long terme	Vision 2-3 ans	M18+

1.2 Problèmes Structurels à Corriger Immédiatement

Problème	Impact Opérationnel	Risque Business	Priorité
Absence de procédures N1 / N2	Traitement hétérogène, panique en incident	SLA non tenus, escalades non maîtrisées	URGENT
Supervision 100% réactive	Panne connue par le client avant le NOC	Perte de crédibilité, pénalités contractuelles	URGENT
Seuils non standardisés	Trop d'alertes ou alertes manquées	Incidents passés sous le radar	URGENT
Pas de ticketing automatique	Tickets créés en retard ou jamais	MTTR non mesurable, SLA indéfendables	URGENT
Pas de priorisation business	Tout traité pareil — Call Center = Siège	Temps perdu sur faible impact	HAUTE
Pas de corrélation événements	Storm d'alertes sur panne unique	Surcharge cognitive, fatigue d'alerte	HAUTE
Pas de vision 360° client	Analyse partielle du service réel	Clients insatisfaits malgré réseau UP	HAUTE
Alertes sans contexte client	N1 ne sait pas si c'est critique	Escalades injustifiées ou ratées	HAUTE

⚡ CONCLUSION DU DIAGNOSTIC

Votre NOC opère aujourd'hui en mode réactif pur. La priorité absolue est de poser les fondations qui permettront d'être proactif.

Les quick wins de la Phase 1 sont réalisables en 2 à 4 semaines avec SolarWinds déjà en place, sans budget additionnel.

L'objectif de la Phase 1 n'est pas la perfection — c'est la stabilisation et la professionnalisation de l'existant.

2. VISION CIBLE DU NOC

2.1 Les 5 Piliers Stratégiques

#	Pilier	Ce que cela signifie	Valeur pour le client B2B
1	DÉTECTION PROACTIVE	Détecter les anomalies avant la panne grâce à des seuils intelligents, synthetic monitoring et analyse comportementale	Le NOC contacte le client — pas l'inverse
2	CORRÉLATION INTELLIGENTE	Corréler les événements pour identifier la cause racine en minutes, réduire le bruit d'alertes de 60%	MTTR divisé par 3 — résolution rapide et précise
3	AUTOMATISATION E2E	Ticketing, notifications, escalades, diagnostics — zéro tâche manuelle répétitive	Réponse 24/7 immédiate sans latence humaine
4	VISION 360° SERVICE	Supervision de l'expérience utilisateur, services métiers, impact business réel	Reporting SLA défendable, valorisation NOC
5	AIOPS & PRÉDICTION	ML sur données historiques pour anticiper les pannes 30-120 min avant qu'elles surviennent	Zéro surprise client, prévention proactive

2.2 Architecture Fonctionnelle Cible

Le NOC cible s'articule en 3 couches complémentaires qui traitent la donnée depuis la collecte jusqu'à l'action opérationnelle :

COUCHE COLLECTE	COUCHE INTELLIGENCE	COUCHE ACTION
- SolarWinds NPM/NCM - SNMP / Syslog / Traps - Ping / ICMP monitoring - NetFlow (Phase 2) - Agents synthétiques (Phase 2) - VoIP QoS (Phase 2) - SAM — Systèmes (Phase 2)	- Corrélation d'événements - Suppression doublons - Filtrage seuils intelligents - Enrichissement alertes - Scoring criticité business - Détection de tendances - Baseline (Phase 3-4)	- Ticketing ITSM automatique - Notifications client auto - Workflows escalade - Dashboards temps réel - Reporting SLA - Remédiation (Phase 3) - Self-healing (Phase 4)

2.3 Périmètre de Supervision Phase 1

Domaine	Composants Phase 1	Métriques prioritaires	Outil
Liens WAN/Internet	MPLS, Internet dédié, VPN, SD-WAN	Dispo, latence, jitter, perte paquets, BW	SolarWinds NPM
Routeurs cœur	Routeurs PE/CE clients, équipements edge	CPU, RAM, interfaces, BGP, erreurs	SolarWinds NPM + NCM
Switches distribution	Switches accès et distribution critiques	Interfaces, erreurs, boucles STP	SolarWinds NPM
Disponibilité noeuds	Tous équipements supervisés	Up/Down, temps de réponse ICMP	SolarWinds NPM

3. ORGANISATION CIBLE & RÔLES / RESPONSABILITÉS

3.1 Structure Organisationnelle

DIRECTEUR NOC / SOC

Stratégie · Gouvernance · Budget · Relation DG · Évolution outillage

SUPERVISEUR NOC	EXPERT N3	INGÉNIEUR AUTOM.	ANALYSTE SOC
Coordination ops Supervision N1/N2 Gestion incidents P1 Reporting direction	Incidents complexes Root Cause Analysis Ingénierie réseau Escalade constructeurs	Scripts & workflows Intégration outils Maintenance NMS Documentation tech.	Supervision sécurité Analyse SIEM Gestion incidents sécu Audit & compliance

ANALYSTE NOC NIVEAU 2	ANALYSTE NOC NIVEAU 1
Diagnostic approfondi incidents Correction configurations équipements Relation client niveau 2 Escalade constructeur/opérateur RCA & documentation technique	Surveillance alertes SolarWinds 24/7 Qualification & priorisation incidents Application runbooks (procédures) Ouverture tickets ITSM Notification clients (templates)

3.2 Fiche de Poste — Analyste NOC Niveau 1

Missions	Compétences Requises	KPI de Performance
- Surveillance continue alertes SolarWinds - Qualification et priorisation incidents - Application stricte des runbooks - Notification clients selon procédures - Ouverture et documentation tickets ITSM - Escalade N2 selon matrice criticité - Actions remédiation N1 (checklist) - Mise à jour tickets en temps réel	- Maîtrise SolarWinds NPM (alertes, dashboard) - Connaissance réseaux TCP/IP, WAN, VPN - Utilisation outil ITSM (ticketing) - Communication client (email, téléphone) - Rigueur procédurale, gestion du stress - Lecture basique des logs réseau - Connaissance MPLS et Internet dédié	- MTTA < 5 min (prise en compte) - Taux escalade correcte > 95% - Tickets documentés correctement > 98% - Taux résolution N1 > 40% - Délai ouverture ticket < 3 min - Taux faux positifs signalés < 5%

3.3 Fiche de Poste — Analyste NOC Niveau 2

Missions	Compétences Requises	KPI de Performance
Diagnostic approfondi des incidents escaladés	Expertise routing/switching/firewalling	MTTR < 2h pour incidents P2

- Analyse logs, traces, captures réseau - Intervention corrective sur équipements - Corrélation événements multiples - Coordination équipes terrain/constructeurs - Mise à jour CMDB et documentation - Analyse post-incident (RCA) - Supervision VoIP et qualité appels (Phase 2)	- Maîtrise SolarWinds NPM/NCM/NetFlow - Analyse logs et captures Wireshark - Connaissance SD-WAN (Cisco, VeloCloud) - Maîtrise protocoles BGP, OSPF, MPLS - Connaissance VoIP SIP/RTP (Phase 2) - Scripting basique (Python/Bash atout)	- RCA produite dans les 24h (P1) - Taux résolution N2 > 80% - CSAT client post-incident > 4/5 - Escalades injustifiées < 5%
--	--	---

3.4 Fiche de Poste — Superviseur NOC

Missions	Compétences Requises	KPI de Performance
- Supervision opérationnelle équipe N1/N2 - Gestion incidents majeurs P1 — cellule crise - Coordination interne (Commercial, Ingénierie) - Reporting quotidien/hebdo/mensuel direction - Amélioration continue procédures/runbooks - Gestion planning et astreintes - Pilotage KPI NOC - Escalade technique et contractuelle opérateur	- Leadership opérationnel - Excellente communication client et direction - Vision technique transversale - Maîtrise processus ITSM (ITIL) - Capacité de synthèse et reporting exécutif - Gestion de crise et prise de décision rapide	- Disponibilité clients High Value > 99,9% - Taux SLA tenus > 98% - Satisfaction équipe NOC (eNPS > 0) - Réduction MTTR mensuelle continue - Rapport direction livré dans les délais 0 incident P1 sans notification client

4. RUNBOOK OPÉRATIONNEL

Le Runbook est le document de référence N1. Chaque procédure doit être accessible en 10 secondes, suivie sans déviation, et mise à jour après chaque incident major.

4.1 Procédure Générale de Traitement d'Incident

Étape	Action	Description Détaillée	Qui
1	DÉTECTION	Alerte reçue SolarWinds. Vérifier : heure, nœud, sévérité, type. Identifier le client et son groupe (Call Center / DC / Site Critique / Siège). Consulter l'historique alertes sur ce nœud (24h).	N1 / Auto
2	QUALIFICATION	Vrai incident ou faux positif ? Vérifier la corrélation avec alertes voisines. Consulter statut services associés. Appliquer la matrice criticité → attribuer P1/P2/P3/P4.	N1
3	TICKET ITSM	Créer le ticket immédiatement (automatisé si configuré). Renseigner : client, site, équipement, heure détection, sévérité, description initiale, groupe client, SLA applicable.	N1 / Auto
4	DIAGNOSTIC N1	Appliquer le checklist selon type d'incident (voir procédures spécifiques). Ping, traceroute, vérification interface SolarWinds, consultation logs basiques.	N1
5	NOTIFICATION	Notifier le client selon délai SLA. P1 : immédiat (appel + email). P2 : < 15 min (email). P3 : < 30 min (email). Utiliser les templates approuvés. Jamais de communication improvisée.	N1
6	ESCALADE (si besoin)	Si résolution impossible au N1 dans le délai : transférer vers N2 avec toutes les informations collectées. Rester en copie. Mettre à jour le ticket.	N1 → N2
7	RÉSOLUTION	Appliquer la solution. Vérifier restauration service (surveillance active 15 min minimum). Mettre à jour ticket avec actions effectuées.	N1 ou N2
8	CLÔTURE	Confirmer résolution avec client si P1/P2. Documenter cause racine dans le ticket. Clôturer. Déclencher RCA si P1.	N1 / N2

4.2 Procédure Spécifique — Lien WAN / Internet DOWN

RB-01 : LIEN WAN DOWN — Priorité déterminée par le groupe client

DÉCLENCHEUR : Alerte SolarWinds 'Node Down' ou 'Interface Down' sur un lien WAN/Internet client

ÉTAPE 1 — VÉRIFICATION IMMÉDIATE (< 2 min)

- Confirmer la perte de connectivité depuis plusieurs sources (ping depuis NMS + autre point de mesure)
- Déterminer : down complet ou dégradation sévère ?
- Vérifier si d'autres clients/sites du même opérateur/POP sont impactés
- Consulter l'historique du nœud : 1ère fois ou récurrent ?

ÉTAPE 2 — ÉVALUATION IMPACT (< 3 min)

- Call Center sans backup → P1 IMMÉDIAT
- Data Center sans backup → P1 IMMÉDIAT

- Site Critique avec backup actif → P2
- Siège → P2 standard
- Vérifier : le lien de backup (SD-WAN / lien secondaire) a-t-il pris ?

ÉTAPE 3 — ACTIONS IMMÉDIATES

- Ouvrir ticket ITSM avec priorité déterminée
- Notifier le client (appel + email si P1, email si P2)
- Escalader vers N2 si lien ne remonte pas dans 5 min
- Ouvrir un ticket opérateur télécom si panne de ligne
- Alerter le Superviseur NOC si P1

ÉTAPE 4 — SUIVI & ESCALADE TEMPORELLE

- Mise à jour ticket toutes les 15 min jusqu'à résolution
- Si durée > 30 min P1 : escalade Superviseur + Direction
- Si durée > 2h P1 : cellule de crise activée

4.3 Procédure Spécifique — Lien UP mais Dégradé

RB-02 : DÉGRADATION QUALITÉ (Latence / Jitter / Perte Paquets)

DÉCLENCHEUR : Alertes SolarWinds latence > seuil OU jitter > seuil OU perte paquets > seuil — lien physiquement UP

ATTENTION : Ce scénario est le plus fréquemment manqué dans les NOC réactifs. Il impacte les Call Centers et VoIP.

ÉTAPE 1 — ANALYSE MÉTRIQUES (< 5 min)

- Consulter graphiques SolarWinds : 30 dernières min + 24h + 7j
- Dégradation progressive (tendance) ou soudaine (événement) ?
- Vérifier le taux d'utilisation bande passante (saturation ?)
- Consulter NetFlow si disponible : quelle application consomme ?

ÉTAPE 2 — IDENTIFICATION CAUSE

- Saturation BW → identifier top consommateurs (NetFlow / IP SLA)
- Dégradation opérateur → comparer avec autres liens même opérateur
- Micro-coupures → analyser erreurs CRC et input errors sur interface
- Problème QoS → vérifier classes de service et politiques QoS

ÉTAPE 3 — IMPACT VOIP (obligatoire si Call Center)

- Vérifier métriques MOS via SolarWinds VoIP Analyzer (Phase 2)
- MOS < 3.6 = qualité insuffisante → traitement P2 immédiat
- Notifier le client si impact voix confirmé

ÉTAPE 4 — ESCALADE N2 SI

- Cause non identifiée en 10 min
- Dégradation > 30 min sans amélioration
- Impact voix confirmé sur Call Center

4.4 Procédure Spécifique — Équipement Réseau Injoignable

RB-03 : ÉQUIPEMENT RÉSEAU DOWN (Routeur / Switch)

DÉCLENCHEUR : Alerte SolarWinds 'Node Unreachable' ou 'Node Down' sur un équipement réseau

ÉTAPE 1 — DIAGNOSTIC RAPIDE (< 3 min)

- Différencier : équipement down OU lien de management down ?
- Vérifier si les équipements downstream sont aussi impactés (panne upstream ?)
- Tenter une connexion SSH/Telnet depuis un équipement adjacent
- Vérifier l'alimentation électrique (si accès supervision électrique disponible)

ÉTAPE 2 — IMPACT

- Combien de sites/clients sont impactés derrière cet équipement ?
- Y a-t-il un équipement redondant (HSRP/VRRP) qui a pris le relais ?
- Les BGP/OSPF adjacencies sont-elles maintenues sur l'équipement survivant ?

ÉTAPE 3 — ESCALADE N2

- Escalade immédiate N2 si équipement cœur de réseau
- Escalade immédiate si > 5 sites impactés
- Prévoir intervention terrain si redémarrage à distance impossible

ÉTAPE 4 — ACTIONS N2

- Tenter redémarrage à distance via OOB management (si disponible)
- Analyser les derniers logs de l'équipement (syslog, NCM)
- Ouvrir ticket constructeur (TAC Cisco, etc.) si nécessaire

5. MATRICES DE CRITICITÉ & PRIORISATION

5.1 Criticité par Groupe Client

Groupe Client	Criticité Business	Impact Panne	Priorité NOC	Justification
Call Center	MAXIMALE	CRITIQUE	P1 par défaut	Panne = perte de revenus directe. Impossibilité traitement appels. Impact SLA contractuel immédiat. MOS voix supervisé.
Data Center	MAXIMALE	CRITIQUE	P1 par défaut	Héberge les services critiques. Panne = impact multi-clients. Risque données et continuité de service.
Sites Critiques	HAUTE	MAJEUR	P1 sans backup P2 avec backup	Sites stratégiques (production, logistique). Tolérance zéro à une panne prolongée. Backup obligatoire.
Sièges	MODÉRÉE	MODÉRÉ	P2 standard	Impact business réel mais activité peut partiellement continuer. Traitement prioritaire mais non critique.

5.2 Matrice Impact × Urgence

IMPACT \ URGENCE	URGENCE HAUTE (down / critique)	URGENCE MOYENNE (dégradé)	URGENCE FAIBLE (préventif)
IMPACT ÉLEVÉ (Call Center, DC)	P1 — CRITIQUE Action immédiate N2 + Superviseur	P2 — MAJEUR Action < 15 min	P3 — MODÉRÉ Action < 1h
IMPACT MOYEN (Sites Critiques)	P2 — MAJEUR Action < 15 min	P3 — MODÉRÉ Action < 30 min	P4 — FAIBLE Action < 2h
IMPACT FAIBLE (Sièges)	P3 — MODÉRÉ Action < 1h	P4 — FAIBLE Action < 2h	P5 — INFO Surveillance planifiée

6. WORKFLOWS D'ESCALADE

6.1 Matrice d'Escalade par Priorité

Priorité	Critère déclenchement	N1 → N2	N2 → N3	N3 → Superviseur	Notif. client
P1 CRITIQUE	Panne totale Call Center ou DC sans backup	Immédiat	15 min	30 min	Immédiat Appel + email
P2 MAJEUR	Dégradation significative ou site backup partiel	15 min	30 min	1h	< 15 min Email
P3 MODÉRÉ	Dégradation mineure, équipement secondaire	30 min	1h	2h	< 30 min Email
P4 FAIBLE	Seuil atteint sans impact service actuel	2h	4h	Sur demande	Rapport J+1

6.2 Matrice de Contacts d'Escalade

Niveau	Rôle	Disponibilité	Contact	Délai réponse max
NIVEAU 1	Analyste NOC N1	24/7	Ticket + Téléphone	5 min
NIVEAU 2	Analyste NOC N2	24/7 (astreinte)	Téléphone + Chat	15 min
NIVEAU 3	Expert N3	HO + astreinte	Téléphone direct	30 min
SUPERVISEUR	Superviseur NOC	HO + astreinte P1	Téléphone direct	15 min (P1)
DIRECTION	Directeur NOC/SOC	Astreinte incidents maj.	Téléphone direct	30 min (P1 majeur)
OPÉRATEUR	Support télécom	Selon contrat support	Portail + Téléphone	Selon SLA opérateur

7. SLA / SLO RECOMMANDÉS

7.1 SLA de Disponibilité par Groupe Client

Groupe Client	Dispo SLA	Indispo max/mois	Fenêtre maintenance	Conditions particulières
Call Center	99,95%	21 min/mois	Sam 01h-05h uniquement	0 maintenance HO. Backup obligatoire. MOS $\geq$ 4.0 supervisé.
Data Center	99,95%	21 min/mois	Dim 00h-06h uniquement	Supervision 24/7. Notif. 72h avant maintenance. RTO < 30 min.
Sites Critiques	99,9%	43 min/mois	Nuit + WE (accord client)	Backup recommandé. Délai intervention terrain < 4h.
Sièges	99,5%	3,6h/mois	Nuits et WE	Standard télécom. Délai intervention < 8h.

7.2 SLO Opérationnels NOC

Indicateur SLO	P1 Critique	P2 Majeur	P3 Modéré	P4 Faible
MTTA — Prise en compte	< 2 min	< 5 min	< 15 min	< 30 min
Délai notification client	< 5 min	< 15 min	< 30 min	Rapport J+1
MTTR — Résolution	< 1h	< 4h	< 8h	< 24h
Taux résolution N1	> 30%	> 50%	> 70%	> 85%
RCA post-incident	< 4h	< 24h	< 48h	N/A
Taux faux positifs	< 2%	< 5%	< 10%	< 15%
Taux SLA tenus	> 99%	> 99%	> 98%	> 97%

8. KPI & SEUILS D'ALERTES RECOMMANDÉS

8.1 KPI Opérationnels NOC

KPI	Cible (Vert)	Alerte (Orange)	Critique (Rouge)	Fréquence
MTTA (Mean Time To Acknowledge)	< 5 min	> 10 min	> 20 min	Par incident
MTTR (Mean Time To Repair) — P2	< 4h	> 6h	> 8h	Par incident
MTBF (Mean Time Between Failures)	> 720h (30j)	< 360h	< 168h	Mensuel
Taux disponibilité clients	> 99,9%	< 99,5%	< 99%	Hebdo / mensuel
Taux faux positifs	< 5%	> 10%	> 20%	Hebdomadaire
Volume alertes / agent / jour	< 150	> 250	> 400	Quotidien
Taux résolution N1	> 50%	< 40%	< 30%	Mensuel
Taux SLA tenus	> 98%	< 96%	< 94%	Mensuel
CSAT client post-incident	> 4.2/5	< 3.8/5	< 3.5/5	Par incident P1/P2
Détection proactive incidents	> 60%	< 40%	< 20%	Mensuel

8.2 Seuils d'Alertes SolarWinds — Réseau WAN / Routeurs

Ces seuils remplacent les valeurs par défaut de SolarWinds. Les appliquer dès la Phase 1 pour réduire immédiatement le bruit.

Métrique	Warning (Orange)	Critique (Rouge)	Notes de configuration
Disponibilité nœud (Ping)	Node Down détecté	Down confirmé 3 polls	Polling 60s sur critiques (défaut 5 min). Confirmation 3 polls.
Latence RTT — Standard	> 50ms	> 80ms	Seuils plus stricts Call Center : W:20ms / C:40ms
Latence RTT — Call Center	> 20ms	> 40ms	MOS < 4.0 si latence > 40ms. Traitement P1.
Jitter	> 5ms	> 15ms	Critique pour VoIP. Seuil strict sur sites Call Center.
Perte de paquets	> 0,1%	> 1%	Mesure sur fenêtre 5 min glissante
Utilisation bande passante IN	> 70%	> 85%	Mesure pic 5 min. Exclure bursts légitimes.
Utilisation bande passante OUT	> 70%	> 85%	Idem. Corréler avec NetFlow (Phase 2).
CPU routeur/switch	> 60%	> 80%	Fenêtre 5 min. Éviter alertes sur pics courts.
RAM routeur/switch	> 70%	> 85%	Selon modèle. Adapter par famille d'équipement.
Erreurs CRC / InErrors interface	> 0,01%	> 0,1%	Taux, pas valeur absolue. Signe de problème physique.

BGP Session State	Session Active/Idle	Session Down > 2 min	Alerte immédiate sur tout changement d'état BGP.
Interface DOWN — WAN	Toute interface WAN DOWN	N/A	Alerte immédiate, pas de délai de confirmation.

9. DASHBOARDS NÉCESSAIRES — PHASE 1

Dashboard	Audience	Refresh	Indicateurs clés à afficher
Wall Board NOC (Grand Écran)	Agents N1 — temps réel	30 secondes	Alertes actives (par sévérité), nœuds down, tickets ouverts P1/P2, SLA en cours, heures depuis dernier incident
Santé Réseau Global	Superviseur + N2	1 minute	Carte réseau, statut liens WAN par région, latence, disponibilité globale, top alertes actives
Client High Value — Par Client	Superviseur + Commercial	5 minutes	Dispo par client, incidents actifs, SLA tenu/non tenu, historique 30j, statut lien principal/backup
Tableau KPI NOC Mensuel	Direction Générale	Mensuel (J+3)	MTTR, MTTA, disponibilité globale, SLA tenus %, satisfaction client, évolution vs mois précédent
Alertes & Incidents Actifs	N1 — tableau de bord principal	Temps réel	Liste incidents ouverts, filtrés par priorité, client, ancienneté, état escalade

10. QUICK WINS — ACTIONS IMMÉDIATES

PRINCIPE : ROI IMMÉDIAT AVEC L'EXISTANT

Ces 8 actions s'appuient uniquement sur SolarWinds déjà en place. Aucun budget additionnel nécessaire.

Chaque quick win délivre une valeur visible en 1 à 4 semaines. Ce sont les premières victoires à présenter à la Direction.

#	Action	Comment faire	Délai	Impact
QW1	Nettoyage alertes SolarWinds	Désactiver alertes > 30% faux positifs. Augmenter polling interval nœuds non critiques. Activer suppression sur fenêtres maintenance.	1 sem.	Bruit -40-60%. Agents moins stressés.
QW2	Groupes clients Custom Properties	Créer Custom Property 'Groupe_Client' avec Call Center / DC / Site Critique / Siège. Assigner à chaque nœud dans SolarWinds.	1 sem.	Priorisation et filtrage par groupe actifs.
QW3	Standardiser les seuils	Appliquer les seuils section 8.2 : plus stricts Call Center/DC, standard pour le reste. Reconfigurer directement dans Alert Manager.	2 sem.	Alertes pertinentes uniquement.
QW4	Intégration SolarWinds → ITSM	Configurer SolarWinds pour ouvrir automatiquement des tickets ITSM via webhook/API sur chaque alerte critique.	2-3 sem.	0 ticket créé manuellement. Gain 10 min/incident.
QW5	5 premiers Runbooks N1	Documenter les 5 incidents les plus fréquents : WAN down, latence élevée, équipement injoignable, saturation BW, BGP down.	2 sem.	Homogénéité traitement. Moins de dépendance individus.
QW6	Dashboard Wall Board NOC	Créer le dashboard SolarWinds affiché en permanence sur grand écran : nœuds down, alertes, incidents ouverts, SLA gauge.	1 sem.	Visibilité temps réel. Réactivité immédiate.
QW7	Notifications email auto clients	Configurer SolarWinds Alert Manager : email automatique client à chaque P1/P2 avec template approuvé.	1 sem.	Client informé avant d'appeler. Image professionnelle.
QW8	Rapport hebdomadaire automatisé	Créer template rapport hebdo : incidents, SLA, top problèmes récurrents. Envoi automatique chaque lundi matin.	2 sem.	Visibilité direction. Valorisation du travail NOC.

RÉSUMÉ PHASE 1 — ENGAGEMENTS DU NOC

À l'issue de la Phase 1 (M0-M3), le NOC sera en mesure de :

- Appliquer des procédures documentées pour 100% des types d'incidents courants
- Prioriser automatiquement les alertes selon l'impact business (Call Center > DC > Sites > Sièges)
- Notifier les clients dans les délais SLA sur 100% des incidents P1/P2
- Réduire le volume d'alertes inutiles de 40 à 60%
- Produire un rapport de disponibilité mensuel par client
- Mesurer et piloter les KPI : MTTA, MTTR, disponibilité, SLA

Ces engagements constituent la ligne de base pour les phases suivantes.