# 37 如何调优参数

更新时间: 2020-08-27 10:06:15



我们有力的道德就是通过奋斗取得物质上的成功;这种道德既适用于国家,也适用于个人。——罗素

## 前言

你好,我是彤哥。

上一节,我们一起从安全性的角度对实战项目进行了改造,可以说,现在这个项目已经基本具有上线的标准了。

不过,还能够再压榨压榨,使它更健壮,那么,还有哪些手段呢?

本节,我们将从一些小的方面对实战项目进行调优,这些小的方面包括:

- 注解支持
- Native 支持
- 系统参数
- Netty 参数

其中,前两项跟参数关系不大,不过内容太零散,就放在这节一起了,请知悉。

好了, 让我们进入今天的学习吧。

### 注解支持

说起 Netty 的注解,就不得不提 @Sharable 了,在 Netty 中, @Sharable 添加在 Handler 上,表示的是这个 Handler 没有线程安全的问题,可以被多个 Channel 共享,简单点讲,就是这个 Handler 我们可以创建为单例。

其实,非常简单,加在 Handler 上面即可,这样,在往 Pipeline 中添加 Handler 的时候就可以提取出去添加为单例了,以 MahjongServerHandler 为例:

我们编写的大部分 Handler 都应该是 Sharable 的,不应该在 Handler 中添加状态信息,这有点类似于 Spring 中的 Service,无状态才能作为单例来使用。

除了 @Sharable 注解,还有个 @Skip 注解,它是注解在方法上的,表示这个方法在 Pipeline 中执行的时候是跳过的,一般是放在适配类(父类)中使用,不过,一旦子类重写了这个方法,这个注解就失效了,比如 ChannelInboundHandlerAdapter 它的所有方法都加了这个注解:

```
public class ChannelInboundHandlerAdapter extends ChannelHandlerAdapter implements ChannelInboundHandler {
     @Skip
     @Override
     public void channelRegistered(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
          ctx.fireChannelRegistered();
     @Skip
     @Override
     {\color{blue} public \ void \ channel Unregistered} (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ Exception \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ throws \ throws \ \{ (Channel Handler Context \ ctx) \ throws \ thro
          ctx.fireChannelUnregistered();
     @Skip
     @Override
     public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
          ctx.fireChannelActive();
     @Skip
     @Override
     public void channellnactive(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
          ctx.fireChannelInactive();
     @Skip
     @Override
     public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {
          ctx.fireChannelRead(msg);
     @Skip
     @Override
     public void channelReadComplete(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
          ctx.fireChannelReadComplete();
     @Skip
     public void userEventTriggered(ChannelHandlerContext ctx, Object evt) throws Exception {
          ctx.fireUserEventTriggered(evt);
     @Skip
     @Override
     public void channelWritabilityChanged(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
          ctx.fireChannelWritabilityChanged();
    }
     @Skip
     @Override
     @SuppressWarnings("deprecation")
     public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause)
                throws Exception {
          ctx.fireExceptionCaught(cause);
```

## Native 支持

所谓 Native 支持,是指在不同平台开启对应平台的特性。

比如,Linux 系统有更优的多路复用模型 Epoll,那么,我们在部署到生产环境的时候完全可以修改为使用 Epoll。

```
select 和 epoll 有什么区别呢?
```

简单点讲, select 是轮询的方式, epoll 是回调的方式。比如, 有 1000 个连接, select 是一个一个去询问有没有准备好的 IO, epoll 是当有准备好的 IO 会主动通知它, 所以, select 的时间复杂度是 O (n), epoll 的时间复杂度是 O (1), epoll 在连接多的情况下更高效。

好了,让我们看看 Netty 如何开启 Epoll 吧。

其实也非常简单,在 netty-transport-native-epoll 工程下面提供了一个 Epoll 类,它里面有一个 isAvailable() 方法 判断是否支持 Epoll,所以,我们只需要简单的修改启动类就可以了:

```
public class MahjongServer {

public static void main(String[] args) throws Exception {

// 1. 声明线程池******

EventLoopGroup bossGroup = Epoll.isAvailable()? new EpollEventLoopGroup(1): new NioEventLoopGroup(1);

EventLoopGroup workerGroup = Epoll.isAvailable()? new EpollEventLoopGroup(): new NioEventLoopGroup();

try {

// 2. 服务端引导器

ServerBootstrap serverBootstrap = new ServerBootstrap();

// 3. 设置线程池

serverBootstrap.group(bossGroup, workerGroup)

// 4. 设置ServerSocketChannel的类型*****

.channel(Epoll.isAvailable()? EpollServerSocketChannel.class : NioServerSocketChannel.class);

// ... 省略其他代码
} finally {

}

}
```

把创建 bossGroup、workerGroup 以及设置 channel 的地方修改为 Epoll 的相关实现即可,其他地方都不用修改,就能享受到 Linux 系统带来的性能提升,可以说是非常值得的。

### 系统参数

Netty 对系统参数的支持主要集中在 ChannelOption 及其子类中:

```
public static final ChannelOption<Boolean> SO_BROADCAST = valueOf("SO_BROADCAST");
public static final ChannelOption<Boolean> SO_KEEPALIVE = valueOf("SO_KEEPALIVE");
public static final ChannelOption<Integer> SO_SNDBUF = valueOf("SO_SNDBUF");
public static final ChannelOption<Integer> SO_RCVBUF = valueOf("SO_RCVBUF");
public static final ChannelOption<Boolean> SO_REUSEADDR = valueOf("SO_REUSEADDR");
public static final ChannelOption<Integer> SO_LINGER = valueOf("SO_LINGER");
public static final ChannelOption<Integer> SO_BACKLOG = valueOf("SO_BACKLOG");
public static final ChannelOption<Integer> SO_TIMEOUT = valueOf("SO_TIMEOUT");

public static final ChannelOption<Boolean> TCP_NODELAY = valueOf("TCP_NODELAY");
```

这些参数包括了 UDP、TCP 等各种各样的参数,这些参数都是标准参数,我这里挑几个比较重要的参数讲解一下。

### SO KEEPALIVE

TCP 的心跳机制,默认关闭,我们已经有了应用层的心跳检测机制,也不需要开启此参数。

为什么不直接使用 TCP 的心跳机制呢?

原因主要有以下三点:

- TCP 的 keepalive 只能检测连接是否存在,不能检测连接是否可用。比如一方负载过高导致无法响应请求但是连接还在,此时无法判断连接是否可用。
- 超时时间过长,默认超时时间为 120 分钟,太长了。

• 如果一方无故断了,另一方会尝试重传,重传消息的优先级是大于 keepalive 的,导致连接迟迟无法断开。

所以, 还是使用应用层的心跳, 自己控制比较好一些。

### SO BACKLOG

用于配置最大的等待连接数, Linux 系统默认值是 128, Windows 系统默认值为 200。

这个参数的主要作用是防止一次性过来太多客户端连接,服务器处理不过来的场景,比较典型的例子是服务端重 启,所有客户端都要重新建立连接,为了防止惊群效应,可以把这个参数调大一些,比如 **1024** 等。

#### TCP NODELAY

TCP/IP 协议中针对 TCP 默认开启了 Nagle 算法。Nagle 算法通过减少需要传输的数据包,来优化网络。在内核实现中,数据包的发送和接受会先做缓存,分别对应于写缓存和读缓存。

启动 TCP\_NODELAY,就意味着禁用了 Nagle 算法,允许小包的发送。

这个参数默认为false,可以理解为延迟写,如果有非常小的报文需要发送,则需要开启该参数。

好了,关于系统参数,我就介绍这么多,还有很多其它的参数,有兴趣的同学可以自行查阅。

# Netty 参数

相比于 Netty 对系统参数的支持, Netty 本身的参数显然要凌乱的多,基本上是哪里使用哪里定义,使用 IDEA 的同学可以使用全局搜索(CTRL+SHIRT+F),输入 "io.netty.(前面加个引号):



这部分参数可以配置在程序启动参数上,比如:-Dio.netty.allocator.type=unpooled。

另外,还有一部分参数在 Channel Option 中:

```
public static final ChannelOption<ByteBufAllocator> ALLOCATOR = valueOf("ALLOCATOR");
public static final ChannelOption<RecvByteBufAllocator> RCVBUF_ALLOCATOR = valueOf("RCVBUF_ALLOCATOR");
public static final ChannelOption<MessageSizeEstimator> MESSAGE_SIZE_ESTIMATOR = valueOf("MESSAGE_SIZE_ESTIMATOR");
public static final ChannelOption<Integer> CONNECT_TIMEOUT_MILLIS = valueOf("CONNECT_TIMEOUT_MILLIS");
public static final ChannelOption<Integer> WRITE_SPIN_COUNT = valueOf("WRITE_SPIN_COUNT");
public static final ChannelOption<WriteBufferWaterMark> WRITE_BUFFER_WATER_MARK = valueOf("WRITE_BUFFER_WATER_MARK");
public static final ChannelOption<Boolean> ALLOW_HALF_CLOSURE = valueOf("ALLOW_HALF_CLOSURE");
public static final ChannelOption<Boolean> AUTO_READ = valueOf("AUTO_READ");
public static final ChannelOption<Boolean> AUTO_CLOSE = valueOf("AUTO_CLOSE");
public static final ChannelOption<Boolean> SINGLE_EVENTEXECUTOR_PER_GROUP = valueOf("SINGLE_EVENTEXECUTOR_PER_GROUP");
```

对于这些参数,大部分情况下,我们都是不需要修改的,不过,我们还是应该做到大致了解,心中有数,这里我简单介绍几个:

#### io.netty.allocator.type

指定是否使用池化的分配器,默认值是 pooled,如果要使用非池化,则添加这个参数并赋值为 unpooled 即可。

### io.netty.maxDirectMemory

设置 Netty 可使用的最大的直接内存空间,小于 0 表示它使用 JDK 的定义的直接内存大小,默认为 2 倍的堆内存大小,大于 0 表示 Netty 可使用的最大直接内存大小,它跟 JDK 可使用的没有任何关系,等于 0 表示它也使用 JDK 的直接内存大小,同时还会使用 JDK 的清理方式,即 Cleaner。

### io.netty.noPreferDirect

不偏向于使用直接内存,默认为 false,即使用直接内存,注意这个参数的名称是 "不偏向于",即使开启了该参数 也不代表就不使用直接内存了。

### io.netty.noUnsafe

不使用 Unsafe,默认为 false,即使用 Unsafe,这里的不使用 Unsafe 只代表 Netty 不使用 Unsafe,若开启该参数,则 Netty 自己不会使用 Unsafe 去操作底层数组或者直接内存,但是它调用的 JDK 的类还是有可能会使用到 Unsafe 的,比如 Java 原生的直接内存 Buffer。

### **CONNECT TIMEOUT MILLIS**

客户端连接超时时间,默认为30秒,30秒有点长了,可以设置短一点,比如10秒。

好了,我们就简单介绍这么几个参数,其实,大多数参数都是不需要修改的,了解这些参数,也能更全面地了解 **Netty**,在看源码的时候看到这些参数也会会心一笑。

### 后记


本节,我们一起从注解支持、Native 支持、系统参数、Netty 参数等四个维度更深地挖掘了一下 Netty,通过进一步改造,也能更进一步提升 Netty 应用的性能。

到这里,我们的实战项目基本上算是达到了上线的标准,不过,你敢现在就把项目部署到生产环境吗?

我想,还可以做些什么事,毕竟现在应用对于我们还是个黑盒子,使用了多少内存?连接数有多少?对于这些问题,我们一无所知。

所以,我们还需要给应用加上监控,有了监控我们心里才底,因此,下一节,我将介绍如何对 Netty 应用进行监控,敬请期待。

## 思维导图



}

← 36 如何增加安全性

38 如何增加监控 →