17 配置Nano和终端

更新时间: 2019-07-04 18:13:18



我们有力的道德就是通过奋斗取得物质上的成功;这种道德既适用于国家,也适用于个人。

——罗素

内容简介

- 1. 前言
- 2. 通过 .nanorc 来配置 Nano
- 3. 通过 .bashrc 配置终端
- 4. 总结

1. 前言

上一课Nano,初学者的文本编辑器很简单。这一课比上一课略微难一些,不过还是保持轻松。

这一课我们学习用 Nano 编辑器来编辑一些配置文件,例如配置 Nano 本身,还有配置终端。

2. 通过 .nanorc 来配置 Nano

现在,既然我们已经初步了解了如何使用 Nano(当然了,要熟练使用还需要多实践咯)。

我们也看到, Nano 实在很易用, 只需要熟悉一些常用的键盘快捷键组合就可以了。

在上一课的开始处,我们说了要学习用文本编辑器修改一些配置文件。

Nano 也有一个配置文件,用于设置 Nano 的一些选项。这个文件叫做 .nanorc

注意,.nanorc 的最前面有一个点,表明这是一个隐藏文件。像这样的配置文件,如果用 ls-l 命令是列不出来的,需要用 ls-a 来列出。

一般 Linux 中的配置文件大多以点开头,而且多以 rc 结尾。比如 Vim 的配置文件 .vimrc; Bash Shell 的配置文件 .bashrc等等。

那这个 rc 是什么意思呢? 当然了,不理解 rc 什么意思也没有关系,不过我们来满足一下自己的好奇心:

Linux 或 Unix 的许多程序在启动时,都需要 rc 后缀的初始文件或配置文件。

rc,它是 runcomm 的缩写,即 run command(运行命令)的简写。rc 是取自 runcom,来自麻省理工学院在 1965 年发展的 CTSS 系统。相关文献曾记载这一段话:"具有从档案中取出一系列命令来执行的功能;这称为 run commands,又称为 runcom,而这种档案又称为一个 runcom(a runcom)。"

rc 是很多脚本类文件的后缀,这些脚本通常在程序的启动阶段被调用,通常是 Linux 系统启动时。如 .bashrc 是当 Linux 的 Bash Shell(之后的课程会学习这种脚本)启动后所运行的脚本。

每个 Linux 的用户都可以在自己的家目录创建 .nanorc 这个文件,在每次 nano 启动前,它会读取此配置文件。

我的用户名是 oscar, 所以我的 .nanorc 文件应该是 /home/oscar/.nanorc

但是,我查找了,在我的家目录中,并没有 .nanorc 这个文件。在你的情况,可能有,也可能没有。但是不要紧。因为如果在你的家目录没有 .nanorc,那么 nano 会用全局的配置文件。

创建 .nanorc

如果你的家目录里也没有.nanorc,那么你可以创建一个。怎么创建呢?很简单:

nano .nanorc

在这个 .nanorc 文件中, 你可以输入你的配置信息。

每一行一句配置语句,配置语句是以 set (用于激活。set 是英语"放置,设置"的意思)或 unset (用于关闭) 开头,后接你要配置的项目。例如:

set mouse

这句话就用于激活鼠标(mouse 是英语"鼠标"的意思)。有了这句话,那么每次 Nano 启动时都会激活鼠标操作了,我们启动 Nano 就不必写 -m 这个参数了,是不是很方便?

我们也可如法炮制,使得我们不用每次启动 Nano 都加上-i和-A参数:


set autoindent

这句是用于激活自动缩进,相当于-i参数的作用。

set smarthome

这句用于激活智能 Home 键,相当于-A参数的作用。

如下图所示:



如果要保存文件,只要按下 Ctrl+O,它会提示你文件名是 .nanorc。因为我们已经指定了文件名,直接按下回车,这三行就写入到了 .nanorc 中。可以看到终端提示: [Wrote 3 lines],表示"写入了 3 行"。

如果你完成了配置,那么可以按下 Ctrl+X 来退出 Nano。

下次你再启动 Nano 的时候,你会发现:鼠标被激活了,自动缩进也激活了,智能 Home 键也激活了。

配置文件可以大大提高我们的工作效率。

全局的 nanorc 和语法高亮

在每个用户的家目录中的.nanorc 这个文件非常实用,因为它可以帮助你设置自己的 Nano 选项。

但是,如果你的 Linux 系统中有几十个用户,你想要为所有这些用户都激活 Nano 的鼠标操作,难道你要登录每一个用户的账户,然后在他们各自的 .nanorc 中添加 set mouse 这句话么?那上百个用户呢?岂不是要累坏了。

Linux 系统的开发者早就想到了这一点。事实上,Nano 有一个全局的配置文件,是为系统上所有用户所公共调用的,也叫 nanorc,但是在 /etc 中,是 /etc/nanorc。这回 nanorc 前面没有点了。


这个全局的 Nano 配置文件只能被 root 用户修改,因为是在系统文件夹 /etc 中。

在我们以前的课程中,我们介绍过 /etc 这个目录,它里面存放系统的配置文件。一般为所有用户共用。

因此,如果我们要修改这个文件,建议用 sudo 命令:


sudo nano /etc/nanorc

输入你的用户密码,就打开了这个配置文件,如下图:



可以看到这个配置文件内容就很多了,当然也有很多是注释,也就是以 # 开头的。你可以向下滚动这个文件,会发现有 270 行(我的情况)。

在这个配置文件里,有所有可以放置在你自己的 .nanorc 中的语句,比如 set autoindent。但是这些配置语句都是以 # 开头,就是说默认是注释掉的,也就是在全局说来,这些配置语句不生效。如果你在 /etc/nanorc 中把那些配置语句前面的 # 去掉,就会对全局用户生效了。



按 Ctrl+O 来保存修改,然后 Ctrl+X 退出。当然,也可以直接 Ctrl+X,它问你是否保存修改,输入 y (表示 yes,"是") 或 n (表示 no,"不是") 或 Ctrl+C 取消。


3. 通过 .bashrc 配置终端

对于 Nano,我们有一个配置文件叫 .nanorc。其实对于我们的终端,也有一个配置文件,叫做 .bashrc,这是用户个人的终端配置文件。在我的情况,位于 /home/oscar/.bashrc。

这个文件一般来说是默认存在的。不像我们的 .nanorc 可能还要自己创建。

我们打开家目录下的终端配置文件看看,只要输入以下命令:

nano ~/.bashrc



.bashrc 文件比较复杂,初看可能会有点眼花缭乱的感觉。我们暂时不会深入学习它的语法,上面我们说了 .bashrc 是 Bash 的配置文件,而 Bash 是一种 Shell。

我们以后的课程会重点来学习 Shell。暂时只要了解 Shell 是外壳程序(Shell 是英语"外壳"的意思)是用于解释我们输入终端的各种命令。

Shell 是一个用户跟操作系统之间的一个命令解释器,也就是用户与 Linux 操作系统之间沟通的桥梁。

Bash 是最常用的一种 Shell 程序,Ubuntu 和大部分常见的 Linux 发行版默认的 Shell 程序就是 Bash。macOS 的默 认 Shell 也是 Bash。

.bashrc 就是 Bash 这个 Shell 程序的配置文件。

所以 bashrc 本身的语法也是 Bash 的语法,是一种脚本语言。

我们在之前的课程中讲过,我们可以通过配置文件来修改我们的命令行提示符:

```
oscar@oscar-laptop:~$
```

上面是我的用户 oscar 目前的命令行提示符。你的情况肯定和我不一样,我们在以前的课程中也解释过命令行提示符各个部分的含义。

在.bashrc 文件中,我们可以修改命令行提示符的样式,如果你觉得目前的命令行提示符太繁琐太长了,你可以把它改短一些、简洁一些。

把我们的.bashrc 文件向下拉,可以看到有好几行类似这样的:

```
File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 2.9.3 .bashrc

# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt= fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\$else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$'
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*[rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"

GG Get Help \( \text{0} \) Write Out \( \text{\w} \) Where Is \( \text{\chi} \) Cut Text \( \text{\sigma} \) Justify \( \text{\chi} \) Go To Line
```

上图中,我们看到有 PS1 开头的行,这个就是设置命令行提示符样式的。

\u 表示用户名(u 是 user 的首字母,表示"用户"。例如我的用户名是 oscar),\h 是电脑的名称(h 是 hostname 的首字母,表示"主机名",我的情况是 oscar-laptop),@ 就是分割用户名和电脑名的那个@号等等。

如果你学过 Shell 语法,那么你可以试着修改。

暂时我们不带大家修改了,因为比较复杂,对于初学者来说,不要把 .bashrc 文件搞乱了为好。

创建别名

别名是这样一些命令:在你运行时会转换为其它命令。就好比我的英文名是 oscar,那别人呼叫 oscar 的时候,我知道其实是叫我。

别名的英语是 alias。如果我们向下查找 .bashrc 文件,会发现有 alias 开头的行,如下所示:

也不难理解:

- 当我们在终端输入比如 II (两个小写的 L), 其实就是等同于 Is -alF;
- 当我们在终端输入比如 la, 其实就是等同于 ls -A;
- 等等。

所以说,别名设置得好,可以降低我们的工作量,因为输入Ⅱ总比输入Ⅱ-alF 简单吧。

在 .bashrc 中创建别名的语法是这样的:

alias name='command'


name 就是别名的名字,而 command 就是替换别名的实际终端命令。

全局的 bashrc

之前的 Nano 有全局的配置文件: /etc/nanorc。

我们的终端所有的 Bash 也有它的全局配置文件: /etc/bash.bashrc。我们用 Nano 来打开它看看:

sudo nano /etc/bash.bashrc



对于每个用户来说,家目录下的 .bashrc 文件的优先级比系统的 /etc/bash.bashrc 文件高。例如同样的配置选项,如果 .bashrc 和 /etc/bash.bashrc 不同,那么以 .bashrc 的为准。同样的原则也适用于其它配置文件,例如 .nanorc 和 /etc/nanorc。

profile 配置文件

在我们的家目录下,其实还有一个 .profile 文件,而且它也有对应的全局 profile 文件,是 /etc/profile:

nano .profile

```
File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 2.9.3 .profile

-/.profile: executed by the command interpreter for login shells.

# This file is not read by bash(1), if -/.bash_profile or -/.bash_login exists.

# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.

# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask # for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.

# umask 022

# if running bash

if [ -n "$BASH VERSION" ]; then

# include bashrc if it exists

if [ -f "sHOME/.bashrc" ]; then

. "$HOME/.bashrc" ]; then

fi


fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists

[ Read 27 lines ]

**G Get Help **O Write Out **O Where Is **O K Cut Text **O J Justify **O Cur Pos **O K Exit **O K R Read File **O U Uncut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Justify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Exit **O K Cut Text **O J Dustify **O Cur Pos **O K Cur Pos **O K Cut Text **O Cut Text **O
```

sudo nano /etc/profile



profile 在英语中是"外观,轮廓"的意思。那么这个 profile 文件和 bashrc 有什么区别呢?

简单来说是这样的:

- profile 这个配置文件是用户登录的终端配置文件,也就是我们以前学过的 tty1~tty6 这 6 个命令行终端(没有图形界面的,分别通过 Ctrl + Alt + F1~F6 进入)。profile 是这些需要登录的、非图形界面的终端配置文件;
- bashrc 这个配置文件是无需用户登录的终端,也就是我们一直在使用的终端形式——图形化的终端情况。这种终端是读取 .bashrc 为配置文件的。

有一点需要记住: profile 文件会调用 .bashrc,所以其实我们修改了 .bashrc,也就是间接修改了 profile 文件。因为 profile 文件会用 profile 本身的配置再加上 .bashrc 的配置。

在我们修改了.bashrc 和 profile 文件后,默认是在用户下次登录系统时才能生效。但是我们可以用 source 命令来 使改动立即生效:

source .bashrc

source .profile

小结

我们可以用 Nano 来修改 .bashrc 这个终端的配置文件,也可以修改 .nanorc 这个 Nano 的配置文件。这样我们就 可以定制我们的软件了。

今天的课就到这里,一起加油吧!



← 16 Nano , 初学者的文本编辑器

18 软件安装,如虎添翼 >

