38 如何增加监控

更新时间: 2020-08-28 09:43:01



aa: 3118617541

前言

你好,我是彤哥。

通过前面章节的不断调优,我们的实战项目不管是扩展性、安全性,还是性能方面,都有了质的提升。

不过,要说现在可以上线了,总感觉还缺点什么,现在应用对我们还像一个黑盒子一样,也不知道内存使用情况、 连接数情况等,也不知道有没有达到系统瓶颈。

所以,我们还需要给应用添加上监控,做到对服务运行的各种指标心里有数,才能更可控。

好了, 让我们一起进入今天的学习吧。

什么是监控?

所谓监控,是指收集系统的一系列数据(指标),并以某种形式展示出来,从而达到监测系统运行状况的目的。

有了监控,我们可以提前发现系统运行的问题,比如内存持续增高,并针对性地进行修改,以防止生产出现事故。

即使生产出现事故,我们也可以利用监控数据协助排查问题,达到快速定位快速解决生产问题的目的。

那么,以上一节为例,我们如何监控 Netty 对内存的使用情况呢?

如何监控内存?

在 Java 应用程序中,内存分为堆内存和直接内存,堆内存使用 jmap、jconsole 等工具都可以很方便地查看,但是,直接内存目前也没有特别好的方法去查看,然而,Netty 使用的又是直接内存,所以,我们需要把直接内存监控起来,时刻注意 Netty 使用直接内存的情况。

那么,该如何监控 Netty 对直接内存的使用情况呢?

其实,在之前的源码分析中,我们都多多少少见过 metric 相关的字眼,它们就是用来做监控的,比如,在创建非池化的直接内存的 ByteBuf 时,实际创建的是它的增强类,里面就有一些监控的东西:

```
private static final class InstrumentedUnpooledUnsafeDirectByteBuf extends UnpooledUnsafeDirectByteBuf {
  InstrumentedUnpooledUnsafeDirectByteBuf(
    UnpooledByteBufAllocator alloc, int initialCapacity, int maxCapacity) {
    super(alloc, initialCapacity, maxCapacity);
 }
 protected ByteBuffer allocateDirect(int initialCapacity) {
    ByteBuffer buffer = super.allocateDirect(initialCapacity);
    // 增加直接内存的使用
    ((UnpooledByteBufAllocator) alloc()).incrementDirect(buffer.capacity());
    return buffer.
  @Override
 protected void freeDirect(ByteBuffer buffer) {
    int capacity = buffer.capacity();
    super.freeDirect(buffer);
    // 减少直接内存的使用
    ((Unpooled B \underline{\textbf{yteBufAllocator}}) \underline{\textbf{alloc}}()).\underline{\textbf{decr}}
public final class UnpooledByteBufAllocator exten S AbstractByteBufAllocator inplements ByteBufAllocatorMetricProvider {
 private final UnpooledByteBufAllocatorMetric metric ____ew UnpooledByteBufAllocatorMetric();
 void incrementDirect(int amount) {
    // 监控直接内存的使用
    metric.directCounter.add(amount)
private static final class UnpooledByteBufAllocatorMetric implements ByteBufAllocatorMetric {
 // 统计直接内存
 final LongCounter directCounter = PlatformDependent.newLongCounter();
 // 统计堆内存
 final LongCounter heapCounter = PlatformDependent.newLongCounter();
```

可以看到,连堆内存的使用情况也有监控到,不过,默认地,Netty 使用的是池化的直接内存的 ByteBuf,这里只能做到非池化的监控,所以,这里的直接内存的使用情况对我们的帮助并不大。

那么,还有没有其它地方有类似的监控指标呢?

答案还是在源码里,不管是池化的还是非池化的,最终都会调用到 PlatformDependent 的 allocateDirectNoCleaner() 方法分配内存,关于 NoCleaner 我们之前分析过了,它是 Netty 可以实现自己控制内存的关键,这里就不再赘述了:

```
public static ByteBuffer allocateDirectNoCleaner(int capacity) {
    assert USE_DIRECT_BUFFER_NO_CLEANER;

incrementMemoryCounter(capacity);
    try {
        return PlatformDependent0.allocateDirectNoCleaner(capacity);
    } catch (Throwable e) {
        decrementMemoryCounter(capacity);
        throwException(e);
        return null;
    }
}
```

这里有个 incrementMemoryCounter(capacity) 方法, 跟踪进去:

看见没,分配了多少内存,DIRECT_MEMORY_COUNTER 的值就增加多少,这不就是妥妥地监控吗?

所以,我们只需要拿到这个值,就可以监控直接内存的使用情况了,该如何拿到这值呢? 一人,以上自一人,以一个人,这如何拿到这值呢?

查看该值,发现它是一个私有变量,不过好在,Netty 提供了一个公共静态方法可以获取到它的值,除了它的值,我们还可以获取最大可使用的直接内存的值:

```
public final class PlatformDependent {
    private static final AtomicLong DIRECT_MEMORY_COUNTER;
    // 已使用的直接内存
    public static long usedDirectMemory() {
        return DIRECT_MEMORY_COUNTER != null ? DIRECT_MEMORY_COUNTER.get():-1;
    }
    // 最大可使用的直接内存
    public static long maxDirectMemory() {
        return DIRECT_MEMORY_LIMIT;
    }
}
```

好了,现在知道我们要监控的数据在哪了,下面就是该如何实现监控了?

其实,实现监控并没有想像得那么难,简单一点,我们只需要定时的打印上面这两个值即可,稍微复杂一点,公司如果有监控平台,也可以把这两个值发送过去,使用图表更直观地监控起来。

我们这里就简单点,定时地打印到控制台。

在业界,也有一些框架可以帮我们实现监控,比如 dropwizard,本节,我们就使用它来将监控指标打印到控制台。

首先,是在 pom.xml 中添加依赖:

```
<dependency>
    <groupId>io.dropwizard.metrics</groupId>
    <artifactId>metrics-core</artifactId>
    <version>4.1.9</version>
</dependency>
```

然后编写一个监控的工具类:

```
public class MetricsUtils {

public static void start() {

// 注册

MetricRegistry metricRegistry = new MetricRegistry();

metricRegistry.register("usedDirectMemory"

, (Gauge<Long>) () -> PlatformDependent.usedDirectMemory());

metricRegistry.register("maxDirectMemory"

, (Gauge<Long>) () -> PlatformDependent.maxDirectMemory());

// 打印到控制台

ConsoleReporter consoleReporter = ConsoleReporter.forRegistry(metricRegistry).build();

consoleReporter.start(5, TimeUnit.SECONDS);

}
```

在服务端的 main () 方法中调用这个静态的 start () 方法就可以了,让我们来看看效果:



因为我现在只是启动了程序,还没有客户端连接进来,所以,usedDirectMemory 还是 0,连一个客户端进来试试:

usedDirectMemory 有值了,是 16M, 因为默认情况下 Netty 使用的是池化的直接内存的 ByteBuf, 创建第一个 ByteBuf 时需要向直接内存申请一个 PoolChunk 的大小,也就是 16M,跟内存池的知识联系起来了。

使用 Netty 的时候直接内存是一个非常重要的指标,除了这个指标,还有哪些指标应该监控起来呢?

还要监控哪些指标?

我认为一些常用的指标都可以监控起来,有些是排查问题的时候需要,有的是预警需要的,还有些可能是老板比较 关心的,总结起来大概有:

- 1. 线程池的使用情况, 监控线程数
- 2. 待处理任务的情况, 监控每个线程的待处理任务数
- 3. 发送缓冲区的情况,监控服务器是否健康,是否有消息积累

- 4. 连接数的情况,统计日活、峰值,灰度发布的时候需要
- 5. 内存使用情况

等等, 你还能想到哪些指标应该监控起来呢?

后记

本节,我们一起给实战项目加上了监控,有了监控,我们才能做到心里有数,能够帮助我们提前规避掉问题,甚至 出现问题了,我们也可以做到不慌,协助我们快速定位问题、快速解决问题。

到这里,整个实战项目的调优就讲解完毕了,使用了这些调优手段,终于可以安心的部署到生产环境了。

但是,到了生产就一定不会出现问题吗?真的出现问题怎么办?

下一节,我将介绍一下如何快速排查生产问题,敬请期待。

思维导图



39 如何快速排查生产问题 >

更多一手资源请+V:Andyqcl qa:3118617541