# PPP与PPOE

## 广域网协议(WAN协议)

- 帧中继
- ISDN
- HDLC
- PPP
- PPPoE
- DSL
- ATM
- •

## 补充:广域网协议(WAN协议)

- · 1) HDLC介绍
- HDLC 是点到点串行线路上(同步电路)的帧封装格式, 其帧格式和以太网帧格式有很 大的差别,HDLC 帧没有源 MAC 地址和目的MAC 地址。Cisco 公司对HDLC 进行了 专有化,Cisco的HDLC 封装和标准的HDLC 不兼容。如果 链路的两端都是Cisco 设备,使用HDLC 封装没有 问题, 但如果Cisco 设备与非Cisco 设备进行连接,应使用PPP 协议。HDLC 不能提供验证, 缺少了对链路的安全保护。 默认时,Cisco 路由器的串口是采用Cisco HDLC 封装的。 如果 串口的封装不是HDLC,要把封装改为HDLC 使用命

## 补充:广域网协议(WAN协议)

- · 2) HDLC封装
- Router(config-if)#encapsulation hdlc
- 启用HDLC封装
- HDLC是同步串口的缺省封装格式


## 补充:广域网协议(WAN协议)

- •3) 最常用的两个点对点广域网封装协议是HDLC、PPP
- •PPP: 用于在链路建立过程当中检查链路质量;另外,还支持PAP和CHAP密码验证
- •HDLC: 是思科串行线路的缺省协议, 只允许点对点的连接
- •如果连接的是非CISCO设备,就需要使用其他的数据封装类型。如FR, PPP

## PPP

- 1) PPP协议的基本概念
- PPP全称: Point-to-Point Protocol, 点到点协议。
- HDLC、PPP、帧中继(Frame-Relay)均为数据链路层协议。
- PPP的前身是SLIP、CSLIP。
- 2) PPP基本工作流程
- (1) 链路关闭阶段---Link Dead
- (2) 链路建立阶段---Link Establishment
- (3) 认证阶段---Authentication
- (4) 网络层协议阶段---Network Layer Pro
- (5) 链路终结阶段---Link Termination

- 3) PPP的层次原理
- PPP: 为网络层服务的数据链路层协议



#### 4) PPP概述


• PPP (Point to Point Protocol) 协议是在点对点链路上运行的数据链路层协议。

用户使用拨号电话线接入Internet时,一般都是使用 PPP 协议。
 PSTN
 PPP协议

• 在80年代末,人们在串行线路协议(SLIP)基础上开发 PPP协议来解决远程互联网连接的问题。

- 5) PPP协议优点
- 支持同步或异步串行链路传输
- 支持多种网络层协议
- · 支持网络层动态IP地址协商
- 支持错误检测
- 支持认证
- 支持进行数据压缩
- 支持多链路捆绑

#### • 6) PPP链路的建立




- 7) PPP会话建立过程
  - (1)链路建立和配置协调(LCP)
  - (2)链路验证阶段(可选) 两种PPP验证协议: PAP和CHAP
  - (3) 网络层协议连接(NCP)
  - (4) 链路终止阶段
- PPP 通过 LCP 建立和控制连接
  - 用来建立、配置、维护、终止一条点对点链路
- PPP 通过 NCP 携带多个协议的数据包
  - 用来建立、配置不同的网络层协议,包括IPCP、IPXCP等协议;

- 8) PPP认证
- 在PPP会话中,认证是可选的。
- 如果需要验证,须通信双方的路由器要交换彼此的验证信息。
- PPP协议支持两种认证协议:
  - PAP (Password Authentication Protocol, 密码 认证协议)
  - CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol, 询问握手认证协议)
  - -在一般情况下,CHAP是首选协议。


# (1) PAP认证

- 简单认证(两次握手),密码明文传输
- 客户端(被认证方)直接发送包含用户名/口令的认证请求,服务器(认证方)端处理并回应



## (2) CHAP认证

- 三次握手认证协议,密码加密传输
- 认证方先发起请求,安全性比PAP高



- 9) PPP封装
- (1) 在串口下封装PPP协议,并配置IP地址

```
[R1]int s0/0/0
[R1-Serial0/0/0]link-protocol ?
  atm   ATM protocol
  fr   Select FR as line protocol
  hdlc   Enable HDLC protocol
  ppp   Point-to-Point protocol
  tdm   TDM (Time Division Multiplexer) protocol


[R1-Serial0/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial0/0/0]ip address 12.1.1.1 30
```

• (2) 在串口下封装PPP协议,对端通过协商获取IP地址

```
[R1]int s0/0/0
[R1-Serial0/0/0]link-protocol ppp
[R1-Serial0/0/0]ip address 12.1.1.1 30
[R1-Serial0/0/0]remote address 12.1.1.2
```

```
[R2]int s0/0/0
[R2-Serial0/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial0/0/0]ip address ppp-negotiate
```

- 10) PPP认证配置
- (1) PAP单向认证配置



- 主认证方R1:
- aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型
- local-user rtb password cipher hello
- local-user rtb service-type ppp
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
- ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
- q

- · 被认证方R2:
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.2 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
- ppp pap local-user rtb password cipher hello #配置PAP验证时被验证方发送的PAP用户名和密码

#### • 测试结果:

```
[R1]ping 1.1.1.2
PING 1.1.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=40 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=30 ms
Reply from 1.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=50 ms
```

- (2) PAP双向认证配置
- R1既是主认证方,又是被认证方:
- <u>aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型</u>
- <u>local-user R2 password cipher hello</u>
- local-user R2 service-type ppp
- int s0/0/0
- <u>ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码</u>
- ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
- ppp pap local-user R1 password cipher hello #本地同时作为被验证方
- R2既是主认证方,又是被认证方:
- aaa #将对端用户名和密码加入本地用户列表并设置服务类型
- local-user R1 password cipher hello
- local-user R1 service-type ppp
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.1 24 #指定物理接口的IP地址和掩码
- ppp authentication-mode pap #在接口视图下设置本地验证对端的方式为PAP
- ppp pap local-user R2 password cipher hello #本地同时作为被验证方

- (3) CHAP双向认证配置
- R1既是主认证方,又是被认证方:
- <u>aaa</u> #在R1上将R2的用户名和口令添加到本地用户列表
- local-user rtb password cipherhello
- local-user rtb service-type ppp
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.1 24
- ppp authentication-mode chap #指定R1为主验证方,验证方式为CHAP验证
- ppp chap user rta #配置R1自己的用户名为rta
- ppp chap password cipher hello
- R2既是主认证方,有是被认证方:
- aaa #在R6上将R5的用户名和口令添加到本地用户列表
- local-user rta password cipherhello
- local-user rta service-type ppp
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.2 24
- ppp chap user rtb #配置R6自己的用户名为rtb
- ppp chap password cipher hello

- (4) CHAP单向认证配置
- R1是主认证方:
- aaa #在R1上将R2的用户名与密码添加到本地用户列表
- local-user rtb password cipher hello
- local-user rtb service-type ppp
- <u>q</u>
- int s0/0/0
- ip add 1.1.1.1 24
- ppp authentication-mode chap #指定R1为主验证方,验证方式为CHAP验证
- R2是被认证方:
- int s0/0/0
- ppp chap user rtb #在R2上配置R2自己的用户名和密码
- ppp chap password cipher hello
- ip add 1.1.1.2 24

### PPPoE


#### • 1) PPPoE概述

- pppoe是ppp over Ethernet的技术,将PPP报文封装进以太网中进行传输,因为ISP既需要一台设备连接多个客户终端(以太网和交换机最合适),又需要对用户进行控制,如计费、认证等(PPP协议最适合),所以因为有需求所以产生技术,这就是pppoe产生的价值所在,市场决定需,需求求决定技术。
- pppoe是一种C/S构架,分为服务端和客户端。典型应用就是xDSL技术,代表有ADSL技术,就是拨号上网技术,使用modem进行的拨号上网技术。pppoe分为2个阶段,discovery发现阶段和session会话阶段。其中在:
- 一、discovery阶段,是进行pppoe的发现和响应阶段。
- 二、session阶段,是进行ppp链路建立的阶段

#### 2) PPPoE配置

• pppoe分为服务器端的配置和客户端的配置,下面分别来配置pppoe服务器和pppoe客户端,这里使用路由器作为pppoe客户端代替用户进行拨号

连接。拓扑如下:



• 这张拓扑的网络环境是: PC1通过nat进行连接到internet上网,pppoe-client路由器代替用户进行pppoe拨号及nat功能使用户能够进行ADSL拨号上网,ppoe-server路由器模拟ISP端的pppoe服务器与pppoe-client建立pppoe连接,实现pc1能够访问internet的需求。

#### (1) pppoe服务器端的配置

#### 配置思路:

1、Virtual-Template虚拟模板接口的配置:

为了让同为L2层协议的以太网承载ppp,那么就需要配置vt虚拟模板(Virtual-Template),VT模板就是为了让一条链路上可以封装多种同层协议的虚拟接口。因为现在的以太网物理接口已经默认封装了以太网协议,无法再封装其他的wan协议了,所以才需要vt来模拟一个(WAN)ppp接口,然后封装其他协议如ppp,最后在把vt绑定到物理接口,实现ppp和以太网协议的嵌套。

所以需要在VT虚拟接口中,来配置ppp协议,所以要在vt接口中配置ppp的认证、加密方式、ipcp协商等

- 2、配置ppp的其他选项,如为pppoe客户端分配的ip地址、dns、网关以及用于ppp认证的用户名和密码
- 3、配置好以上两步后,最后就需要把vt虚拟接口和连接pppoe客户端的物理以太网接口绑定,完成pppoe协议的封装。

#### (1) pppoe服务器端的配置

#### 配置命令:

#

1、配置vt及ppp的各种参数
[server]interface Virtual-Template 10
ppp authentication-mode chap
remote address pool pppoe
"pppoe"中的ip地址
ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
#

2、配置ppp的其他选项 ip pool pppoe 址池 "pppoe" gateway-list 12.1.1.1 network 12.1.1.0 mask 255.255.255.0 dns-list 218.30.19.40 61.134.1.4 首先创建vt接口编号随意,这里是10 定义ppp采用chap方式认证 为远程pppoe客户端分配ip池

设置本端vt接口的ip地址为12.1.1.1

首先配置用于给客户端分配ip地址的地

给客户端分配的网关 给客户端分配的ip地址的范围 给客户端分配的dns地址

### (1) pppoe服务器端的配置

#### 配置命令:

aaa

local-user pppoe password cipher pppoe

和密码

local-user pppoe service-type ppp

认证的

3、将物理接口与VT虚拟接口进行绑定,实现pppoe协议的封装

#

#

interface GigabitEthernet0/0/0

pppoe-server bind Virtual-Template 10

定义用于ppp认证的用户名"pppoe"

进入aaa本地用户数据库

定义用户"pppoe"的用途是做ppp

将GE0/0/0接口与VT10接口进行绑定

到这里pppoe-server的配置就完成了,如果需要使用raids服务器进行认证的话,就需要配 置pppoe服务器连接radis服务器进行验证即可,配置后面补充。

#### (2) pppoe客户端的配置

#### 配置思路:

- 1、DCC(拨号控制中心)虚拟拨号接口(dialer)的配置,就是专门用来控制拨号的接口,在这个接口下配置封装协议、ppp认证、ip地址自动获得、dialer接口拨号使用的用户名、pppoe连接建立的等待时间、dialer所属的组、指定dialer接口的编号(这个编号是用来和物理接口绑定时候用到的编号)、nat地址转换等等的配置,都在是该拨号接口下完成的。
- 2、用于控制pppoe客户端按需拨号的拨号规则,如定义哪些流量允许进行pppoe拨号连接。这一步只有当pppoe客户端是按需拨号时候才需要配置,如果是永久链接的pppoe,无需配置拨号规则dialer-rule。
- 3、配置好以上两步后,最后就需要把DCC的dialer虚拟接口和连接pppoe服务端的物理以太网接口绑定,完成pppoe协议。,并且修改物理接口的MTU=1492Byte(因为正常的以太网帧=1500Byte,但是pppoe的头部+ppp的头部=6+2=8byte,所以该物理接口以太网帧的MTU就应改为1500-8=1492Byte大小,防止该帧加上以太网头部后超过1500Byte)
- 4、添加默认路由指向dialer接口,以及其他的配置,如为pc主机分配的dhcp地址池、使用nat让pc主机上网等的配置。

### (2) pppoe客户端的配置

配置命令:

[client]interface Dialer 1

link-protocol ppp

ppp chap user pppoe

ppp chap password simple pppoe

ip address ppp-negotiate

dialer user pppoe

认证用户一至

dialer bundle 1

绑定)

dialer timer idle 300

有流量就断开)

dialer-group 1

interface GigabitEthernet0/0/0

创建DCC的dialer 1 接口

封装ppp协议

配置ppp的chap认证

设置pppoe客户端自动获取ip地址

指定dialer接口拨号所使用的用户,与ppp

指定dialer 1 接口的编号(用于和物理接口

设置按需pppoe拨号的空闲时间(300s没

pppoe-client bind bundle 1