IP路由基础


前言

 以太网交换机工作在数据链路层,用于在网络内进行数据转发, 而企业网络的拓扑结构一般会比较复杂,不同的部门,或者总部 和分支可能处在不同的网络中,此时就需要使用路由器来连接不 同的网络,实现网络之间的数据转发。

学习目标

- 掌握路由器的基本工作原理
- 掌握路由器选择最优路由的方法


自治系统




• 自治系统AS:由同一个管理机构管理、使用统一路由策略的路由器的集合

LAN和广播域

- 一个AS通常由多个不同的LAN组成
- RTA和RTB分为几个网络(LAN)?
- 几个冲突域?
- 几个广播域?



什么是路由



路由: 把用户数据从一个子网转发到另一个子网

佳路径的设备 - 路由器

路由器的功能

- 路由:
- 建立并维持路由表, 正确描述网络拓扑;

- 数据转发:
- 选择最佳路径;
- 基于路由表进行数据转发;
- 把IP包封装并从出口转发出去;

路由表

- 路由信息存储在路由表中
- 路由表是路由器转发数据的依据
- 查看路由表: display ip routing-table

```
<goktech>dis ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
Routing Tables: Public
    Destinations: 7
                       Routes: 7
Destination/Mask Proto Pre Cost
                                    Flags NextHop
                                                      Interface
   1.1.1.0/24 Direct 0 0 D 1.1.1.2 G
1.1.1.2/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1
                                             GigabitEthernet0/0/0
                                              GigabitEthernet0/0/0
   1.1.1.255/32 Direct 0 0
                                D 127.0.0.1
                                                GigabitEthernet0/0/0
                               D 127.0.0.1
                                              InLoopBack0
   127.0.0.0/8 Direct 0 0
   127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1
                                               InLoopBack0
127.255.255.255/32 Direct 0 0
                                   D 127.0.0.1
                                                  InLoopBack0
                                   D 127.0.0.1
                                                  InLoopBack0
255.255.255.255/32 Direct 0 0
```

路由表

• 路由表项

```
[Huawei]display ip routing-table
 Route Flags: R - relay, D - download to fib
 Routing Tables: Public
                         Destinations : 2
                                                  Routes : 2
 Destination/Mask Proto
                          Pre
                               Cost
                                     Flags NextHop
                                                     Interface
                  Static
0.0.0.0/0
                          60
                                        D
                                             120.0.0.2
                                                        Serial1/0/0
8.0.0.0/8
                          100
                                            120.0.0.2
                                                        Serial1/0/0
                  RIP
                                50
9.0.0.0/8
                                            20.0.0.2
                                                        Ethernet2/0/0
                  OSPE
                          10
9.1.0.0/16
                                            120.0.0.2
                                                        Serial1/0/0
                          100
                  RIP
11.0.0.0/8
                  Static
                                        D
                                            120.0.0.2
                                                        Serial2/0/0
                          60
                                                        Ethernet2/0/0
20.0.0.0/8
                  Direct
                                            20.0.0.1
20.0.0.1/32
                  Direct
                                0
                                            127.0.0.1
                                                        LoopBack0
```

如何产生路由表

• 直连路由

- 通过接口识别到的直连邻居设备
- 接口配置IP, 该接口的物理层和数据链路层UP

• 静态路由

• 使用静态路由命令手工配置, 是单向的

• 动态路由

- 通过动态路由协议学习
- RIP、OSPF、IS-IS、EIGRP、BGP


路由优先级

• 管理距离用来定义路由来源的优先级别。

• 取值范围: 0~255的整数值。

• AD值越低,表示路由来源的优先级越高

路由类型	Direct	OSPF	Static	RIP
路由协议 优先级	0	10	60	100



路由度量值metric

- 度量值是指路由协议用来分配到达远程网络的路由开销的值。
- 对于同一种路由协议, 当有多条路经通往同一目的网络时, 路由协议使用度量值来确定最佳路径。
- 度量值越低,路径越优先。
- 不同路由协议计算度量值的方法不同,不具有可比性。
 - 跳数、带宽、负载、延迟、可靠性、开销。
- 可以根据需要人为修改,影响路由优选



路由表是什么?


路由优选

- 到达同一个目标网络可能有多个路由源、多条路径
- 网络号相同、子网掩码相同
- 只有最佳路由才会进入路由表
- 路由选路原则
 - 管理距离越小越优先
 - 度量值越小越优先

收敛

• 指某一特定系统中的所有路由器对网络拓扑结构有了一致的看法

最长匹配原则



```
[RTA]display ip routing-table

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

10.1.1.0/24 Static 60 0 RD 20.1.1.2 GigabitEthernet 0/0/0


10.1.1.0/30 Static 60 0 RD 20.1.1.2 GigabitEthernet 0/0/0
```

- 路由表中如果有多个匹配目的网络的路由条目,则路由器会选择掩码最长的条目
- 怎么计算?


负载均衡


- 关于同一个目标网络的多条路由出现在路由表
- 在转发去往该目的地的报文时, 会依次通过这些路径发送
 - 同一个路由源
 - 管理距离和度量值相等
 - 基于源或者基于源、目标IP对等因素负载均衡


路由器转发数据




- 基于目标IP, 按照最长匹配原则查找路由表, 找到转发, 找不到丢弃
- 转发数据之前必须基于出口链路完成数据链路层封装
- 路由器的行为是逐跳的,到目标网络的沿路径每个路由器都必须有关于目标的路由










路由器转发数据包的封装过程



静态路由

- ・静态路由
- 特点:

路由表是手工设置的

除非网络管理员干预,否则静态路由不会发生变化

路由表的形成不需要占用网络资源

• 适用环境:一般用于网络规模很小、拓扑结构固定的网络中

静态路由优缺点


优点:

- 1.对路由器CPU和RAM没有管理性开销
- 2.在路由器间没有带宽占用(节约带宽)
- 3.增加安全性

缺点:

- 1.网络管理员必须真正了解网络的整个拓扑结构
- 2.如果网络拓扑发生变化,管理员要在所有的Router上手动修改路由表,配置繁琐
- 3.对于大型网络工作量巨大(不适合大型网络)

配置静态路由




```
[RTB]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1 [RTB]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial 1/0/0 [RTB]ip route-static 192.168.1.0 24 Serial 1/0/0
```


• ip route-static ip-address {mask|mask-length} interface-type interface-number [nexthop-address]

串行链路和广播链路


• 在串行链路上,可以指定下一跳地址或出接口来配置静态路由

• 在广播链路上,必须指定下一跳地址,不能使用出接口





负载均衡-静态路由



```
[RTB]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1 [RTB]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.12.1
```

静态路由支持到达同一目的地的等价负载均衡

验证路由-静态路由

```
[RTB]display ip routing-table


Route Flags: R - relay, D - download to fib

Routing Tables: Public Destinations : 13 Routes : 14

Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface

192.168.1.0/24 Static 60 0 RD 10.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/0 Static 60 0 RD 20.0.12.1 GigabitEthernet 0/0/1
```

路由备份-静态路由



```
[RTB]ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1 preference 100
```

- 主路由失效启用
- 路由表里怎么显示?

默认路由

- •默认路由,缺省路由
- ·特点:

在所有路由类型中, 默认路由的优先级最低

・适用环境

一般应用在只有一个出口的末端网络中或作为其他路由的补充


・默认路由

路由器在路由表中没有找到任何匹配的到达目的网络的路由时,最后采用的路由。 在路由表中,缺省路由以到网络0.0.0.0 (掩码为0.0.0.0) 的路由形式出现。 默认路由,用于INTERNET连接,安全性不好。

・配置命令

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip_address|interface}

默认路由配置




ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2

静态路由案例

•默认ping是那个接口的地址?

• 扩展ping




- 如果D未配置到1.64的路由,A能否ping通D(源地址为loopback 地址、192.168.1.65)?
- 远的能通, 近的是否能通?
- 路由器自己知道从收包的接口把报文发送出去?

路由汇总

• D 192.168.1.0/14

• D 10.4.0.0/16



• 可能带来的问题: 环路、丢包

总结

- 1. 什么是路由?
- 2. 路由的作用?
- 3. 路由怎么生成、维护和使用?
- 4. 路由通过何种设备运行?
- 5. 路由器怎么工作?
- 6. 路由表项含有哪些项?
- 7. 路由优先级和度量值是指什么?
- 8. 静态路由的使用场景及其特点?
- 9. 默认路由的使用场景及其特点?