クラウド基盤構築演習

第二部: Eucalyptusによるクラウド基盤構築

第10回: Eucalyptus環境の構築

ver1.3 2012/07/07



目次

- Eucalyptusのインストール
- ■Eucalyptusの設定
- Eucalyptusの動作確認
- ■ツールの準備
- ■マシンイメージの登録
- ■インスタンスの起動と接続



本講で学ぶこと、実施すること -1-

- CentOS環境にEucalyptusをインストールしましょう
 - ■実際にインストールすることによって、どんなソフトウェアが必要かを理解します
 - ■もしインストールでつまづいてしまったら、他の人も同じところでつまづく可能性を知ることができます
- インストールしたEucalyptusを設定しましょう
 - ■どこに何を設定すべきかを理解します
 - 設定を通してEucalyptusの各コンポーネントの仕組み を理解する前段階に知識をステップアップさせます



本講で学ぶこと、実施すること -2-

- 起動したEucalyptusの動作確認をしましょう
 - 各コンポーネントがどのような状態であることが正常なのかを理解できます
 - 正常な状態を知っておくことで、それ以外の状態は何かが起きていることを認識できることになります。
- Eucalyptusの利用環境を用意しましょう
 - インストールして設定して起動して、ではIaaSを使えるようにするためには他に何が必要かを把握できます
 - インストールや設定よりも、実際に使うための環境を 準備するほうが大変であることが認識できます
 - ■Eucalyptusの仕組みの概要が理解できます



EUCALYPTUSのインストール



インストール前に準備するもの -1-

- CentOSのインストールメディア
 - もし、インターネットに接続できない環境や回線が細い環境でEucalyptusをインストールする場合には必要です
 - CentOSのリポジトリサーバに接続できる場合や、回線が細くない環境では必要ありません
 - 媒体としてではなくISOファイルとして用意してもOKです
 - CentOS 6.2のインストールDVDがあれば十分
- CentOSのリポジトリサーバのURL
 - CentOSのインストールメディアを利用しない場合に必要で す
 - 日本国内の主なミラーサーバからローカルリポジトリを作成しておくと良い
- 今回はローカルにレポジトリサーバを用意したので、それ を利用する。



インストール前に準備するもの -2-

- Eucalyptus社が配布するバイナリ
 - Eucalyptusのパッケージ
 - euca2oolsのパッケージ
 - 以前はRPMをダウンロードしてインストールする形式だったが、最近ではyumやapt-getなどで簡単にインストールする方法が主流
- マシンイメージ
 - ■例えば以下から入手
 - ■Eucalyptus社の配布しているマシンイメージ
 - ■マシンイメージエ房のマシンイメージ
 - ■自分で作成
 - ■作成方法は別途資料を参照




前提条件 -1-

- CentOS 6.2 x86_64がインストールされているマシン
 - 物理マシンのOSインストール時にはシンプルにBasic Serverのみ
 - ■今回は時間の節約のため、予めインストールされた環境を利用する
- ネットワークはサービスセグメント用とバックエンド用の2回線
 - CLC/Walrus, CC/SCは利用者と接続するためのサービスセグメントとバックエンド用の2回線を設定
 - NCはCLC/Walrus, CC/SCと接続するバックエンド用の1回線のみあれば十分だが、セットアップ作業をやり易くするために2回線用意



前提条件 -2-


■ 今回は以下の構成を想定して構築します。





補足情報

■ 実際には以下のような構成で演習環境を構築しています。





ではインストールをはじめましょう


- 別紙「ユーザ情報」を参照し、自分の接続すべき 各マシンを確認しておきます
- 各ホストにはsshで接続します。
 - ■接続する際にはeth0のIPアドレスにアクセスしてく ださい。
- インストール作業は大きくわけて以下の作業になります
 - ■インストール前の環境設定
 - ■インストール作業
 - ■インストール後の設定




インストール前のOS設定

- セキュリティ設定 -

- ファイアウォールの設定
 - 各マシンにログインし、「LANG=C setup」コマンドを実行し、[Firewall configuration]を選択し以下の図のように[Firewall:]をDisabledに変更して、「OK」を選択
 - 既存の設定を上書きしてもよいか確認してくるので「Yes」を選択







- SELinuxの設定
 - 各マシンの/etc/selinux/configを編集し、以下のパラメータを変更します。

```
SELINUX=enforcing

↓
SELINUX=disabled
```





インストール前のOS設定

- 不要なサービスの停止 -
- Eucalyptusを動かすために不要となるサービスを 停止するように設定します。
 - ■各物理マシンにて実行
- # chkconfig iptables off
- # chkconfig ip6tables off
- # /etc/init.d/iptables stop
 - ■上記以外にも特にEucalyptusでは使用しないサービスは停止しても構いません
 - ■例えばcupsとか



インストール前のOS設定 -ループバックデバイスの設定-

- 何も設定しない場合、利用可能なループバックデバイスの最大数は8個までとなっているため、利用可能な最大数を増やす必要があります。
- ループバックデバイスを増やす必要があるのは、SCとNCです。
 - SCのストレージに外部ストレージを利用する場合はSCのループバックデバイスは増やさなくても大丈夫です
- CentOS 6では以下のように実行することで、256個まで利用可能になります。

```
# for i in `seq 8 255`; do
```

- > echo loop\${i} >> /etc/udev/makedev.d/50-udev.nodes;
- > done
 - 256個以上を利用したい場合は中井さんのブログを参照してください。

http://d.hatena.ne.jp/enakai00/20110307/1299464439



インストール前のOS設定 -ブリッジの設定-

- NCにブリッジ「br0」を設定し、NIC「eth1」を接続します。
 - 以下を実行し、ブリッジのためのソフトウェアがNCにインストールされていることを確認します。

```
# rpm -qa bridge-utils
bridge-utils-1.2-9.el6.x86_64
```

■ eth1の設定ファイル「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1」を以下のように変更します。

```
IPADDR="192.168.120.222"
NETMASK="255.255.255.0"

↓
#IPADDR="192.168.120.222"
#NETMASK="255.255.255.0"
BRIDGE="br0"
```



インストール前のOS設定 -ブリッジの設定-

■ br0の設定ファイル「/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0」を以下の内容で作成します

```
DEVICE="br0"
TYPE="Bridge"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="別紙のeth1のIPアドレス"
NETMASK="255.255.255.0"
NM_CONTROLLED="no"
ONBOOT="yes"
```

ネットワークのサービスを再起動します

```
# /etc/init.d/network restart
                                # 以下のように出力されればOK
Shutting down interface eth0:
                                                             OK ]
Shutting down interface eth1: bridge br0 does not exist!
                                                             OK
Shutting down loopback interface:
                                                             OK
Bringing up loopback interface:
                                                             OK
Bringing up interface eth0:
                                                             OK
Bringing up interface eth1:
                                                             OK
Bringing up interface br0:
                                                             OK
```



インストール前のOS設定 -ブリッジの設定-

■ ネットワークを再起動するとifconfigのeth1の結果が以下のように変化し、新しいブリッジデバイス「br0」が作成されたことが確認できます

```
Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:02:00:32
eth1
          inet addr:192.168.120.223 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::5054:ff:fe02:32/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:21079 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:31635220 (30.1 MiB) TX bytes:124225 (121.3 KiB)
br0
         Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:02:00:32
         inet addr:192.168.120.223 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::5054:ff:fe02:32/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:650 (650.0 b)
         Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:02:00:32
eth1
         inet6 addr: fe80::5054:ff:fe02:32/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
         RX packets:21082 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:1769 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:31635394 (30.1 MiB) TX bytes:124821 (121.8 KiB)
```



インストール前のOS設定 -カーネルのアップデート-

- Walrusをインストールするホストのカーネルを最新版にアップ デートします。
 - CentOS 6.2のリリース版に含まれているカーネルを使用した場合、Walrusは登録されたマシンイメージの復号処理が行えないという問題があります。(Ubuntu 10.04にも同様の問題あり)
 - 以下のコマンドをWalrusのインストール先であるCLCのホストに て実行します

```
# wget http://[VirbrのIPプドレス]/centos/6.2/kernel-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64.rpm # wget http://[VirbrのIPプドレス]/centos/6.2/kernel-firmware-2.6.32-220.23.1.el6.noarch.rpm # rpm -Uvh kernel-2.6.32-220.23.1.el6.x86_64.rpm ¥ > kernel-firmware-2.6.32-220.23.1.el6.noarch.rpm
```

■ 今までの作業を反映させるために、一度CLC,CC,NCの各ホストを再起動します

reboot



インストール前のOS設定 - yumレポジトリの設定 -

- /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo を編集し以下 の編集を行なう
 - ■[base]の設定

```
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
↓
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/centos/$releasever/os/$basearch/
```

■[updates]の設定

```
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates #baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
↓
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/centos/$releasever/updates/$basearch/
```

■[extra]の設定。末尾に以下を追記

enabled=0



インストール前のOS設定 - yumレポジトリの設定1 -

- eucalyptusのレポジトリ登録
 - 以下を各マシンで実行してレポジトリを登録する

yum install http://[VirbrのIPアドレス]/eucalyptus/3.1/rhel/6/x86_64/eucalyptus-release-3.1.noarch.rpm

■ /etc/yum.repos.d/eucalyptus.repo を編集し、[eucalyptus] を設定

baseurl=http://downloads.eucalyptus.com/software/eucalyptus/3.1/rhel/\$releasever/\$basearch

baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/eucalyptus/3.1/rhel/\$releasever/\$basearch

- euca2oolsのレポジトリ登録
 - 以下をCLCとNCで実行してレポジトリを登録する

yum install http://[VirbrのIPアドレス]/euca2ools/2.1/rhel/6/x86_64/euca2ools-release-2.1.noarch.rpm

■ /etc/yum.repos.d/euca2ools.repo を編集し、[euca2ools] を設定

baseurl=http://downloads.eucalyptus.com/software/euca2ools/2.1/rhel/\$releasever/\$basearch

baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/euca2ools/2.1/rhel/\$releasever/\$basearch



インストール前のOS設定 - yumレポジトリの設定2 -

- epelのレポジトリ登録
 - 以下を各マシンで実行してレポジトリを登録する

yum install http://[VirbrのIPアドレス]/eucalyptus/3.1/rhel/6/x86_64/epel-release-6.noarch.rpm

■ /etc/yum.repos.d/epel.repo を編集し、[epel] を設定

```
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/$basearch
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch

baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/epel/6/$basearch
#mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=epel-6&arch=$basearch
```

- Walrus を構築するホストでのみ実行
 - 以下を実行してレポジトリを登録する

yum install http://[VirbrのIPアドレス]/eucalyptus/3.1/rhel/6/x86 64/elrepo-release-6.noarch.rpm

■ /etc/yum.repos.d/elrepo.repo を編集し、[elrepo] を設定

```
baseurl=http://elrepo.org/linux/elrepo/el6/$basearch/mirrorlist=http://elrepo.org/mirrors-elrepo.el6
↓
baseurl=http://[VirbrのIPアドレス]/elrepo/el6/$basearch/#mirrorlist=http://elrepo.org/mirrors-elrepo.el6
```





インストール前のOS設定 -KVMとlibvirtのアップデート-

- NCをインストールするホストのKVMとlibvirtを最新版に アップデートします。
 - CentOS 6.2のリリース版に含まれているKVMとlibvirtを使用した場合、インスタンスの起動時に/dev/kvmを使用する権限がない旨のエラーを吐いて起動処理が失敗します
 - 以下のコマンドを各NCのホストにて実行します

yum update libvirt libvirt-client qemu-kvm



インストール前のOS設定 -ntpの設定 その1-

- Eucalyptusの各コンポーネントは一定以上時刻がズレると正しく通信できないため、各コンポーネントでntpの設定をする必要があります。
- 今回のような構成の場合はCLC/WalrusはCC/SCにサービスを提供し、CC/SCはNCにサービスを提供するような設定にします。
 - 今回はシングルクラスタ構成なため、ntpサーバはCLCのみでも良いと思えるかも しれないですが、マルチクラスタ構成にした場合はNCが所属するCCに問い合わ せに行くほうが構成的に綺麗です
- ただし、今回はKVM上のゲストOSを物理マシンとしているため、ntpによる時刻同期はKVMの仕組みとバッティングしてしまうため、時刻同期の設定はスキップします。物理マシンで実際にEucalyptus環境を構築する際に時刻同期のことを思い出してください。





インストール前のOS設定 -ntpの設定 その2-

- 各物理マシンの/etc/ntp.confを設定(この演習では設定しません)
 - CLC/Walrusでの設定
 - 上位サーバがある場合は上位サーバに問い合わせにいくよう設定
 - CC/SCに対して問い合わせを許可する
 - 上位サーバがある場合、設定後に「ntpdate -b 上位サーバ」を2~3回 実行し、上位サーバと時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実 行する
 - CC/SCでの設定
 - CLC/Walrusに問い合わせにいくよう設定
 - NCに対して問い合わせを許可する
 - 設定後に「ntpdate -b CLC/Walrus」を2~3回実行し、時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実行する
 - NCでの設定
 - CC/SCに問い合わせにいくよう設定
 - 設定後に「ntpdate -b CC/SC」を2~3回実行し、時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実行する



Eucalyptusのインストール - 各コンポーネントのインストール1 -

■ CLCにて以下を実行し、Cloud ControllerとWalrusをインストール

```
Cloud Controller を構成するパッケージ群のインストール
# yum groupinstall eucalyptus-cloud-controller
途中で GPG キーのインポート確認が出たら y を押下する
warning: rpmts HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
Importing GPG key 0xC105B9DE:
Userid : CentOS-6 Key (CentOS 6 Official Signing Key) <centos-6-key@centos.org>
Package: centos-release-6-2.el6.centos.7.x86 64 (@anaconda-Cent0S-201112091719.x86 64/6.2)
       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
Is this ok [y/N]: y
warning: rpmts HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA1 Signature, key ID c1240596: NOKEY
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eucalyptus-release
Importing GPG key 0xC1240596:
Userid : Eucalyptus Systems, Inc. (release key) <security@eucalyptus.com>
Package: eucalyptus-release-3.1-1.el6.noarch (@/eucalyptus-release-3.1.noarch)
From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-eucalyptus-release
Is this ok [y/N]: y
Walrus をインストール
# yum install eucalyptus-walrus
```



Eucalyptusのインストール - 各コンポーネントのインストール2 -

■ CCにて以下を実行し、Cluster ControllerとStorage Controllerをインストール

Cluster ControllerとStorage Controllerをインストール # yum install eucalyptus-cc eucalyptus-sc

■ 各NCにて以下を実行し、Node Controllerをインストール

まずは以下を実行してインストール対象のホストでKVMが動作可能かを確認する例) 今回の環境のようなインテルCPUの場合 # modprobe kvm_intel # modprobe vhost net

例) AMD CPUの場合 # modprobe kvm_amd # modprobe vhost_net

もし対応していない場合には、以下のような出力が返る

modprobe kvm_intel

FATAL: Error inserting kvm_intel (/lib/modules/2.6.32-220.el6.x86_64/kernel/arch/x86/kvm/kvm-intel.ko): Operation

not supported

NC のインストール # yum install eucalyptus-nc



Eucalyptusの設定 - eucalyptus.confの設定1 -

■ CCの/etc/eucalyptus/eucalyptus.confの以下のパラメータを変更します。

行	パラメータ	デフォルト値	設定値
157	VNET_MODE	SYSTEM	MANAGED-NOVLAN
163	VNET_PRIVINTERFACE	eth0	eth1
174	VNET_PUBINTERFACE	eth0	eth0
191	VNET_PUBLICIPS	(コメント) your-free- public-ip-1 your-free- public-ip-2	(コメント外す) 別紙を参照
196	VNET_SUBNET	(コメント) 192.168.0.0	(コメント外す) 172.16.0.0
197	VNET_NETMASK	(コメント) 255.255.0.0	(コメント外す) 255.255.0.0
202	VNET_ADDRSPERNET	(コメント) 32	(コメント外す) 128
206	VNET_DNS	(コメント) your-dns- server-ip	(コメント外す) 157.1.200.66

```
VNET MODE="SYSTEM"
VNET PRIVINTERFACE="eth0"
VNET PUBINTERFACE="eth0"
#VNET_PUBLICIPS="your-free-public-ip-1 your-free-public-ip-2 ..."
#VNET SUBNET="192.168.0.0"
#VNET NETMASK="255.255.0.0"
#VNET ADDRSPERNET="32"
#VNET DNS="your-dns-server-ip"
VNET MODE="MANAGED-NOVLAN"
VNET PRIVINTERFACE="eth1"
VNET PUBINTERFACE="eth0"
VNET PUBLICIPS="157.1.207.14-157.1.207.19"
VNET SUBNET="172.16.0.0"
VNET NETMASK="255.255.0.0"
VNET ADDRSPERNET="128"
VNET DNS="157.1.200.66"
```



Eucalyptusの設定 - eucalyptus.confの設定2 -

■ 各NCの/etc/eucalyptus/eucalyptus.confの以下のパラメータを変更します。

行	パラメータ	デフォルト値	設定値
157	VNET_MODE	SYSTEM	MANAGED-NOVLAN
174	VNET_PUBINTERFACE	eth0	eth1

```
VNET_MODE="SYSTEM"

VNET_PUBINTERFACE="eth0"

↓

VNET_MODE="MANAGED-NOVLAN"

VNET_PUBINTERFACE="eth1"
```



Eucalyptusの設定 - DB初期化とコンポーネントの登録1 -

■ 以下をCLCで実行してCloud ControllerのDBを初期化します

euca_conf --initialize

以下のように「succeeded」と出力されれば初期化成功です Initializing Database... Initialize command succeeded

■ 以下をCLCで実行してCloud ControllerとWalrusを起動します

service eucalyptus-cloud start

■ 以下をCCで実行してCluster ControllerとStorage Controllerを起動します

service eucalyptus-cc start

service eucalyptus-cloud start

■ 以下をNCで実行してNode Controllerを起動します

service eucalyptus-nc start



Eucalyptusの設定 - DB初期化とコンポーネントの登録2 -

■ 以下をCLCで実行してCloud ControllerとWalrusが起動していることを確認します

```
以下を実行してWeb管理画面のサービスがポート8443/tcpで起動していることを確認
# lsof -i:8443
COMMAND
         PID
                  USER
                        FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
eucalyptu 2347 eucalyptus
                      304u IPv4 72754
                                            0t0 TCP *:pcsync-https (LISTEN)
以下を実行して、Cloud Controller/Walrusのサービスがポート8773/tcpで起動していることを確認
# lsof -i:8773
COMMAND
         PID
                  USER
                       FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                           0t0 UDP 157.1.207.220:8773
eucalyptu 2347 eucalyptus 197u IPv4 63914
                            IPv4 63915
eucalyptu 2347 eucalyptus
                                           0t0 UDP 228.7.7.3:8773
                      198u
eucalyptu 2347 eucalyptus 221u
                            IPv4 65597
                                            0t0 TCP *:8773 (LISTEN)
```

■ 以下をCCで実行してCluster Controllerが起動していることを確認します

```
以下を実行してCCのサービスがポート8774/tcpで起動していることを確認
# lsof -i:8774
COMMAND PID
                 USER
                        FD
                            TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                            0t0 TCP *:8774 (LISTEN)
httpd
      1703
                 root
                        4u IPv6 10337
                                            0t0 TCP *:8774 (LISTEN)
httpd
      1705 eucalyptus
                        4u IPv6 10337
httpd
      1706 eucalyptus
                        4u IPv6 10337
                                            0t0 TCP *:8774 (LISTEN)
httpd
      1707 eucalyptus
                        4u IPv6 10337
                                            0t0 TCP *:8774 (LISTEN)
      1708 eucalyptus
httpd
                        4u IPv6 10337
                                            0t0 TCP *: 8774 (LISTEN)
      1709 eucalyptus
                        4u IPv6 10337
                                            0t0 TCP *:8774 (LISTEN)
httpd
```





Eucalyptusの設定 - DB初期化とコンポーネントの登録3 -

■ 以下を各NCで実行してNode Controllerが起動していることを確認します

```
以下を実行してNode Controllerのサービスがポート8775/tcpで起動していることを確認
# lsof -i:8775
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
httpd 1970 root 4u IPv6 11958 0t0 TCP *:8775 (LISTEN)
httpd 2003 eucalyptus 4u IPv6 11958 0t0 TCP *:8775 (LISTEN)
```

■ 以下をCLCで実行してCloud ControllerにWalrusのコンポーネントを登録します

```
# euca_conf --register-walrus --partition walrus --host [CLCのeth0のIP] --component walrus0 --hostにはCLCのeth0のIPアドレス(別紙参照)を指定する --componentには任意のコンポーネント名を指定する 実行後、以下のように出力される

No credentials found, attempting local authentication RESPONSE true Trying rsync to sync keys with 157.1.207.10 The authenticity of host '157.1.207.10 (157.1.207.10)' can't be established. RSA key fingerprint is 46:10:b8:72:08:8e:13:80:28:8f:17:2b:74:61:28:3a. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes root@157.1.207.10's password: 

# euca_conf --register-walrus --host [CLCのeth0のIP] --component walrus0 --component walru
```



Eucalyptusの設定 - DB初期化とコンポーネントの登録4-

以下をCLCで実行してCloud ControllerにCluster ControllerとStorage Controllerのコンポーネントを登録します

```
# euca_conf --register-cluster --partition jp-east-1a --host [CCのeth0のIP] --component cluster0 --partitionには任意のゾーン名を指定する。AWS形式を模すならば上記のような文字列を指定する --hostにはCCのeth0のIPアドレス(別紙参照)を指定する --componentには任意のコンポーネント名を指定する # euca_conf --register-sc --partition jp-east-1a --host [CCのeth0のIP] --component storage0 --partitionには--register-cluster時に指定したゾーン名を指定する --hostにはCCのeth0のIPアドレス(別紙参照)を指定する --componentには任意のコンポーネント名を指定する --componentには任意のコンポーネント名を指定する
```

■ 以下をCCで実行してCluster ControllerにNode Controllerを登録します

```
# euca_conf --register-nodes "[NC1のeth1のIP] [NC2のeth1のIP]" 各NCのIPアドレスをスペース区切りで指定する
```



Web管理画面へのログイン

- https://[CLCのeth0のIPアドレス]:8443/にアクセスすると以下の画面が表示されます
- Passwordには初期状態のパスワード「admin」を入力し、[Sign in]をクリックします

Sign in to your EUCALYPTUS cloud			
Account eucalyptus			
User admin			
Password			
☐ Stay signed in			
Sign in			



初期パスワードの変更


- 以下の各フィールドを入力し、[OK]をクリックします。
 - Email → 今回はSMTPの設定をしていないので、「root@localhost」でもOKですが、 実際の環境では管理者のメールアドレスを入力したほうがよいです
 - Old passwordには前のページで入力した「admin」を入力します。
 - New passwordとType againには新しく設定するパスワードを入力します

	Loading 33%			
	Enter first time information			
First time login. Please fill in the following information:				
Email				
Old password				
New password				
Type again				
	X Cancel ✓ OK			



Web管理画面のトップページ

■ ログインが成功すると以下のようなWeb管理画面のトップページに遷 移します









証明書類の取得

■ CLCのマシンにて以下を実行し、euca2oolsを使用する環境を準備します

```
# mkdir -p ~/.euca/admin/keypairs
# euca_conf --get-credentials ~/.euca/euca2-admin-x509.zip
# cd ~/.euca/admin/
# unzip ../euca2-admin-x509.zip
# source eucarc
```

■ CLCのマシンにて以下を実行し、利用可能なリソースの情報が取得できることを確認します

```
# euca-describe-availability-zones verbose
AVAILABILITYZONE
                        jp-east-1a
                                       157.1.206.61 arn:euca:eucalyptus:jp-east-
1a:cluster:cluster0/
                                                          ram disk
AVAILABILITYZONE
                         vm types
                                       free / max
                                                     cpu
                         - m1.small
                                       0006 / 0006
AVAILABILITYZONE
                                                           128
AVAILABILITYZONE
                         - c1.medium
                                       0006 / 0006
                                                          256
                         - m1.large
                                       0002 / 0002 2
                                                          512
AVAILABILITYZONE
                                                                  10
                                       0002 / 0002 2
                                                          1024
                                                                  20
AVAILABILITYZONE
                         - m1.xlarge
                        - c1.xlarge
                                       0000 / 0000 4
                                                                  20
AVAILABILITYZONE
                                                          2048
```

■ NCの合計コア数とmaxの値が一致しない点については後程説明します。



マシンイメージの登録



マシンイメージの登録 -1-

CLCのマシンにて以下を実行し、マシンイメージをCLCにダウンロードします

```
# cd ~/
```

- # wget http://[VirbrのIPアドレス]/euca-centos-2011.07.02-x86_64.tgz
 - ダウンロードしたマシンイメージを展開します

```
# tar -xzvf euca-centos-2011.07.02-x86 64.tgz
```

cd euca-centos-2011.07.02-x86 64/



マシンイメージの登録 -2-

■ まず最初にカーネルイメージを登録します。以下を実行して、登録するイメージをバンドル化します

```
# euca-bundle-image -i kvm-kernel/vmlinuz-2.6.28-11-generic --kernel true
Checking image
Compressing image
Encrypting image
Splitting image...
Part: vmlinuz-2.6.28-11-generic.part.00
Generating manifest /tmp/vmlinuz-2.6.28-11-generic.manifest.xml
```

■ 次にWalrusにイメージをアップロードします

```
# euca-upload-bundle -b kernel.001 -m /tmp/vmlinuz-2.6.28-11-generic.manifest.xml
Checking bucket: kernel.001
Creating bucket: kernel.001
Uploading manifest file
Uploading part: vmlinuz-2.6.28-11-generic.part.00
Uploaded image as kernel.001/vmlinuz-2.6.28-11-generic.manifest.xml
```

■ 次にWalrusにアップロードしたイメージを登録します

```
# euca-register kernel.001/vmlinuz-2.6.28-11-generic.manifest.xml
IMAGE eki-804E375E
```





マシンイメージの登録 -3-

次にRAMディスクイメージを登録します。以下を実行して、登録するイメージをがンドル化します。

```
# euca-bundle-image -i kvm-kernel/initrd.img-2.6.28-11-generic --ramdisk true
Checking image
Compressing image
Encrypting image
Splitting image...
Part: initrd.img-2.6.28-11-generic.part.00
Generating manifest /tmp/initrd.img-2.6.28-11-generic.manifest.xml
```

■ 次にWalrusにイメージをアップロードします

```
# euca-upload-bundle -b ramdisk.001 -m /tmp/initrd.img-2.6.28-11-generic.manifest.xml
Checking bucket: ramdisk.001
Creating bucket: ramdisk.001
Uploading manifest file
Uploading part: initrd.img-2.6.28-11-generic.part.00
Uploaded image as ramdisk.001/initrd.img-2.6.28-11-generic.manifest.xml
```

■ 次にWalrusにアップロードしたイメージを登録します

```
# euca-register ramdisk.001/initrd.img-2.6.28-11-generic.manifest.xml
IMAGE eri-E2B23EAE
```





マシンイメージの登録 -4-

- 最後にマシンイメージを登録します。以下を実行して、登録するイメージをバンドル化します
 - オプション「--kernel」にはカーネルイメージを登録した際に出力されたekiを指定します
 - オプション「--ramdisk」にはRAMディスクイメージを登録した際に出力されたeriを 指定します

```
# # euca-bundle-image -i euca-centos-2011.07.02-x86_64.img --kernel eki-804E375E --ramdisk eri-
E2B23EAE
Checking image
Compressing image
Encrypting image
Splitting image...
Part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.00
Part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.01
(中略)
Part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.32
Part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.33
Generating manifest /tmp/euca-centos-2011.07.02-x86 64.img.manifest.xml
```



マシンイメージの登録 -5-

■ Walrusにイメージをアップロードします

```
# euca-upload-bundle -b centos.001 -m /tmp/euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.manifest.xml
Checking bucket: centos.001
Creating bucket: centos.001
Uploading manifest file
Uploading part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.00
Uploading part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.01
(中略)
Uploading part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.32
Uploading part: euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.part.33
Uploaded image as centos.001/euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.manifest.xml
```

■ Walrusにアップロードしたイメージを登録します

```
# euca-register centos.001/euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.manifest.xml
IMAGE emi-F33637CC
```

■ 以下のコマンドで登録されたイメージの一覧が確認できます

```
# euca-describe-images emi-F33637CC
IMAGE emi-E7F839FA centos.001/euca-centos-2011.07.02-x86_64.img.manifest.xml
523082990801 available public <u>i386</u> machine eki-17DB39A2 eri-5635389F
instance-store
```



インスタンスの起動と接続



キーペアの登録とインスタンスの起動

まずインスタンスを起動する前に、接続用のキーペアを作成します。以下をCLCで実行して ください。

euca-add-keypair key01 > ~/.euca/admin/keypairs/key01.pem # chmod 400 ~/.euca/admin/keypairs/key01.pem

登録したイメージを以下のように起動します

euca-run-instances -k key01 emi-F33637CC r-8EFE44B1

default RESERVATION 413900018582

i-31EB3D6B emi-F33637CC 0.0.0.0 0.0.0.0 pending key01 0 **INSTANCE**

m1.small 2012-07-01T16:59:34.123Z jp-east-1a eki-804E375E eri-F2B23FAF

monitoring-disabled 0.0.0.0 0.0.0.0 instance-store

以下のようにWatchコマンドで流しておくことで、インスタンスの状態を確認し 続けることが可能です

watch -d euca-describe-instances i-31EB3D6B



セキュリティグループの設定と接続

- 起動したインスタンスに接続するためにはセキュリティグル―プを適切に設定する必要があります。
- 大雑把な設定になってしまいますが、例えば以下のように実行し SSH接続が可能な状態にします

```
# euca-authorize -P tcp -p 22 -s 0.0.0.0/0 default
GROUP default
PERMISSION default ALLOWS tcp 22 22 FROM CIDR 0.0.0.0/0
```

■ pingに応答させるようにするためには、以下のように実行します

```
# euca-authorize -P icmp -t 1:3 -s 0.0.0.0/0 default
GROUP default
PERMISSION default ALLOWS icmp 1 3 FROM CIDR 0.0.0.0/0
```

インスタンスが起動したら、以下のように実行してインスタンスに接続できる か確認します

ssh -i ~/.euca/admin/keypairs/key01.pem 157.1.206.64



参考資料 - CENTOS 5にインストールする-



インストール前のOS設定 -セキュリティ設定-

- ファイアウォールとSELinuxの設定
 - 各物理マシンにログインし、setupコマンドを実行して以下の図のように「Security Level:」をDisabledに変更し、「SELinux:」をDisabledに変更して、「OK」を選択



■ 設定後、再起動してもいいですが、インストール前のOS設定が終った後で再起動するので、ここは再起動せずに次の設定を行ないます



インストール前のOS設定 -不要なサービスの停止-

- Eucalyptusを動かすために不要となるサービスを 停止するように設定します。
 - ■各物理マシンにて実行

chkconfig iptables off
chkconfig ip6tables off
/etc/init.d/iptables stop

■NCにて実行

chkconfig libvirtd off

■上記以外にも特にEucalyptusでは使用しないサービスは停止しても構いません



インストール前のOS設定 -ループバックデバイスの設定-

- 何も設定しない場合、利用可能なループバックデバイスの最大数は8個までとなっているため、利用可能な最大数を増やす必要があります。
- なお、ループバックデバイスを増やす必要があるのは、SCとNCです。
- CentOSでは以下のように実行することで、256個まで利用可能になります。

echo 'options loop max_loop=256' > /etc/modprobe.d/loop
for i in `seq 8 255`; do echo loop\${i} >> /etc/udev/makedev.d/50-udev.nodes; done



インストール前のOS設定 -Xenの設定-

■ NCはlibvirtを使用してXenを制御するため、以下のように実行してXenがlibvirt経由で操作されるように設定します。

```
sed -i -e 's/#\footnote{\text{ (xend-http-server \footnote{\text{ }})no)/\footnote{\text{ }}1yes)/' /etc/xen/xend-config.sxp
sed -i -e 's/#\footnote{\text{ }}((xend-address localhost)\footnote{\text{ }})/\footnote{\text{ }}1/' /etc/xen/xend-config.sxp
```



インストール前のOS設定 -ntpの設定 その1-

- Eucalyptusの各コンポーネントは一定以上時刻がズレると正しく通信できないため、各コンポーネントでntpの設定をする必要があります。
- 今回はCLC/WalrusはCC/SCにサービスを提供し、CC/SCはNCにサービスを提供するような設定にします。
 - ■今回はシングルクラスタ構成なため、ntpサーバはCLCのみでも良いと思えるかもしれないが、マルチクラスタ構成にした場合はNCが所属するCCに問い合わせに行くほうが構成的に綺麗



インストール前のOS設定 -ntpの設定 その2-

- 各物理マシンの/etc/ntp.confを設定
 - CLC/Walrusでの設定
 - 上位サーバがある場合は上位サーバに問い合わせにいくよう設定
 - CC/SCに対して問い合わせを許可する
 - 上位サーバがある場合、設定後に「ntpdate -b 上位サーバ」を2~3回 実行し、上位サーバと時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実 行する
 - CC/SCでの設定
 - CLC/Walrusに問い合わせにいくよう設定
 - NCに対して問い合わせを許可する
 - 設定後に「ntpdate -b CLC/Walrus」を2~3回実行し、時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実行する
 - NCでの設定
 - CC/SCに問い合わせにいくよう設定
 - 設定後に「ntpdate -b CC/SC」を2~3回実行し、時刻を合わせてから「/etc/init.d/ntpd start」を実行する



インストール前のOS設定 -最終確認と再起動-

- ■最後に各設定項目の再確認を実施します
 - ■ファイアウォールとSELinuxの設定は行ったか?
 - ■不要なサービスを停止する設定は行なったか?
 - ■libvirtが利用できるようXenの設定は行なったか?
 - ■ntpの設定は行なったか?
 - ■各物理マシンにてntpq -pを実行し、上位サーバと同期ができていることを確認
- ■再確認をし、問題がなければOSを再起動します。

依存ライブラリや関連パッケージのインスト-ル -1-

- yumコマンドを利用して以下の関連パッケージを インストールします。
 - CLC/Walrusにて

yum install -y java-1.6.0-openjdk ant ant-nodeps httpd perl-Convert-ASN1

■CC/SCにて

yum install -y ant ant-nodeps dhcp bridge-utils httpd scsi-target-utils $\mbox{\sc i}$ perl-Convert-ASN1

■ NCにて

yum install -y bridge-utils httpd perl-Convert-ASN1

依存ライブラリや関連パッケージのインストール -2-

■ 各物理マシンにて以下を実行し、tar玉を展開します

```
tar xzvf eucalyptus-2.0.3-centos-x86_64.tar.gz
cd eucalyptus-2.0.3-centos-x86_64/eucalyptus-2.0.3-rpm-deps-x86_64/
```

- rpmコマンドを利用して以下のように関連パッケージをインストールします。
 - CLC/WalrusやCC/SCにて

```
rpm -Uvh aoetools-21-1.el4.x86_64.rpm ¥
euca-axis2c-1.6.0-1.x86_64.rpm ¥
euca-rampartc-1.3.0-1.x86_64.rpm ¥
vblade-14-1mdv2008.1.x86_64.rpm ¥
vtun-3.0.2-1.el5.rf.x86_64.rpm ¥
lzo2-2.02-3.el5.rf.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-OpenSSL-Random-0.04-1.el5.rf.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-OpenSSL-RSA-0.25-1.el5.rf.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-X509-0.32-1.el5.rf.noarch.rpm ¥
python25-2.5.1-bashton1.x86_64.rpm ¥
python25-devel-2.5.1-bashton1.x86_64.rpm
```

依存ライブラリや関連パッケージのインストール -3-

■ NCにて

```
rpm -Uvh aoetools-21-1.el4.x86_64.rpm ¥
euca-axis2c-1.6.0-1.x86_64.rpm ¥
euca-rampartc-1.3.0-1.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-OpenSSL-Random-0.04-1.el5.rf.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-OpenSSL-RSA-0.25-1.el5.rf.x86_64.rpm ¥
perl-Crypt-X509-0.32-1.el5.rf.noarch.rpm ¥
python25-2.5.1-bashton1.x86_64.rpm ¥
python25-devel-2.5.1-bashton1.x86_64.rpm ¥
python25-libs-2.5.1-bashton1.x86_64.rpm
```



Eucalyptusのインストール

■ CLC/Walrusにて以下を実行

```
rpm -Uvh eucalyptus-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-common-java-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-cloud-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-walrus-2.0.3-1.x86_64.rpm
```

■ CC/SCにて以下を実行

```
rpm -Uvh eucalyptus-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-common-java-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-sc-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-cc-2.0.3-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-gl-2.0.3-1.x86_64.rpm
```

■ NCにて以下を実行

```
rpm -Uvh eucalyptus-2.0.2-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-gl-2.0.2-1.x86_64.rpm ¥
eucalyptus-nc-2.0.2-1.x86_64.rpm
```



euca2oolsのインストール

- 本講ではCLC/Walrus環境にてeuca2oolsを使用しつつ説明するため、euca2oolsのインストール先はCLC/Walrusの物理マシンにします
- euca2oolsで必要となる依存パッケージのインストール

yum -y install swig rsync

■ euca2oolsをインストール

tar xzvf euca2ools-1.3.1-centos-x86_64.tar.gz
cd euca2ools-1.3.1-centos-x86_64/
rpm -ivh euca2ools-1.3.1-1.x86_64.rpm



EUCALYPTUSの設定



MANAGEDモードの設定例

■ CC/SCのeucalyptus.confを以下のように設定します

```
VNET_PUBINTERFACE="eth0"
VNET_PRIVINTERFACE="eth1"
VNET_MODE="MANAGED"
VNET_SUBNET="10.1.0.0"
VNET_NETMASK="255.255.0.0"
VNET_ADDRSPERNET="64"
VNET_PUBLICIPS="192.168.1.120-192.168.1.220"
VNET_DNS="192.168.1.10"
```

■ NCのeucalyptus.confを以下のように設定します

```
VNET_PUBINTERFACE="eth1"
VNET MODE="MANAGED"
```



各パラメータの説明 -1-


- VNET_PUBINTERFACE
 - CC/SCにおけるサービスセグメント側のNICを設定します
 - NCにおけるバックエンド側――つまりCC/SCと繋がるNICを設定します
- VNET_PRIVINTERFACE

■ CC/SCにおけるバックエンド側のNICを設定します

■ NCではVNET_PRIVINTERFACEは使用しません

Walrus


 この2つのパラメータによりCCのネットワークデバイスを 「Eucalyptus外部のネットワーク用」と「Eucalyptus内部の ネットワーク用」と明示的に指定することができるようになり ましたが、やや理解しにくいパラメータとなりました。





各パラメータの説明 -2-

- VNET MODE
 - 前述したネットワークモードを設定します。
- VNET SUBNET, VNET NETMASK, VNET ADDRSPERNET
 - これらはいずれも仮想マシンに割り当てられるプライベートIP用のネットワークを表します。
 - 下記の様に設定した場合、仮想マシンのプライベートIPは、セキュリティグループ ごとに「10.1.2.0~10.1.2.63」、「10.1.2.65~10.1.2.127」のように64個ずつ(うち2個は ネットワークアドレスとブロードキャスト)が使われます。



	セキュリティグループA	セキュリティグループB	セキュリティグループC
インスタンスに使用され るIPアドレス	10.1.2.2~10.1.2.62	10.1.2.66~10.1.2.126	10.1.2.130~10.1.2.190
ネットワークアドレス	10.1.2.0	10.1.2.64	10.1.2.128
ブロードキャスト	10.1.2.63	10.1.2.127	10.1.2.191



各パラメータの説明 -3-

VNET_PUBLICIPS

■ インスタンスに割り当てるパブリックIPアドレスを設定します。これらは利用者端末からインスタンスを利用する場合のIPアドレスとなります。ハイフンを使用して区切ることで範囲を設定することができます。

VNET_PUBLICIPS="192.168.1.120-192.168.1.220"

■ 連続していないIPアドレスを設定する場合は下記のようにスペースで区切ることで1つずつ設定することもできます

VNET_PUBLICIPS="192.168.1.120 192.168.1.121 192.168.1.122"

VNET_DNS

■ インスタンスにプライベートIPアドレスを払い出す際に同時に知らせる DNSサーバのアドレスかホスト名を設定します。DNSサーバがない場合 は下記のように空に設定します。(コメント化したままの状態だとCCが正 しく起動できません)

VNET DNS=""



各コンポーネントの起動

■ CLC/Walrusにて

/etc/init.d/eucalyptus-cloud start

■ CC/SCにて

/etc/init.d/eucalyptus-cloud start
/etc/init.d/eucalyptus-cc start

■ NCにて

/etc/init.d/eucalyptus-nc start



コンポーネントの登録

- CLC/Walrusにて以下を実行し、フロントエンドのコンポーネントを登録します
- # Walrusの登録 (IPアドレスはフロントエンドのVNET_PUBINTERFACEに設定した
- # ネットワークデバイスのIPアドレスを指定)
- euca_conf --register-walrus 192.168.1.100
- # CCの登録 ("cluster0"は任意の名称、IPアドレスはフロントエンドの
- # VNET PRIVINTERFACEに設定したネットワークデバイスのIPアドレスを指定)
- euca conf --register-cluster cluster0 192.168.2.100
- # SCの登録 ("cluster0"はCCの登録で指定した名称、IPアドレスはフロントエンドの
- # VNET_PRIVINTERFACEに設定したネットワークデバイスのIPアドレスを指定)
- euca conf --register-sc cluster0 192.168.2.100
 - CC/SCにて以下を実行し、NCのコンポーネントを登録します
- # NCの登録 (IPアドレスはNCのVNET PUBINTERFACEに設定した
- # ネットワークデバイスのIPアドレスを指定)
- euca_conf --register-nodes "192.168.2.101"





WUIでの設定 -1-

■ WEB管理画面から管理者アカウントの設定とEBSの設定をします。WEBブラウザで以下のURLにアクセスし、WEB管理画面を表示します。

https://<FRONTEND_IP>:8443/

■ ログイン画面が表示されます。Username、Passwordともに、「admin」を入力し、ログインします。





WUIでの設定 -2-

- ログイン後に表示される画面にてConfiguration タブをクリックすると、 eucalyptus.confファイルやeuca_confコマンドだけでは設定できない 項目が表示されます。
- そのなかで、「Clusters:」セクションにある「Storage Controller」の「Interface:」の値を「eth0」から「eth1」に変更し、「Save cluster configuration」ボタンをクリックして設定を保存します。これは、SCが提供するEBS機能をフロントエンドの「VNET_PRIVINTERFACE」である「eth1」のネットワークを通して提供するためです。

	Storage Controller
Max volume size:	10
Disk space reserved for volumes:	50
	Zero-fill volumes
Volumes path:	//var/lib/eucalyptus/volume
Storage Interface:	eth1
Register cluster Save cluster config	curation Clusters up to date



EUCALYPTUSの動作確認



プロセスの確認

■ CLC/Walrusのプロセスを確認する

ps uww -C eucalyptus-cloud

■ CC/SCのプロセスを確認する

ps uww -C eucalyptus-cloud

ps uww -C httpd

■NCのプロセスを確認する

ps uww -C httpd








証明書ファイルの取得 -1-

- CUI(euca2ools)を利用するには、X.509の証明書やユーザ情報などが入ったzipファイルを用意する必要があります。ユーザ「admin」はCLCでeuca_confコマンドあるいはeuca-get-credentialsコマンドを用いてこのzipファイルを取得することができますが、それ以外のユーザはWeb管理画面からダウンロードする必要があります。
- まず、Web管理画面にログインし、最初に表示される[Credentials]タブのページにある項目「Credentials ZIP-file」の[Download Credentials]ボタンをクリックし、当該ユーザのeuca2-ユーザID-x509.zipというファイルをダウンロードします。





証明書ファイルの取得 -2-

■ ダウンロードしたeuca2-ユーザID-x509.zipを任意のLinux環境もしくはCLCにコピーし、以下のように展開します。(以下、ユーザIDは前章で作成したvtaroを用いて説明します)

```
# euca2-ユーザID-x509.zipファイルをHOMEディレクトリに置くことを前提とする cd ~
# このあとの作業でキーペアを格納するディレクトリも一緒に作成する mkdir -p .euca/vtaro/keypairs cd .euca/vtaro/
# ~/ に置いてあるファイルをunzipコマンドで展開 unzip ../../euca2-vtaro-x509.zip # 展開したファイル中にあるeucarcを読み込む source eucarc
```



マシンイメージの登録



カーネルイメージの登録 -1-

■ まず最初に、カーネルイメージを以下のように euca-bundle-imageコマンドでバンドルします。

```
euca-bundle-image -i xen-kernel/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen --kernel true Checking image
Tarring image
Encrypting image
Splitting image...
Part: vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.part.0
Generating manifest /tmp/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml
```



カーネルイメージの登録 -2-

■ バンドルした結果生成されたmanifestファイルを euca-upload-bundleコマンドでWalrusにアップロード します。

euca-upload-bundle -b kernel.001 -m /tmp/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml

Checking bucket: kernel.001 Creating bucket: kernel.001

Uploading manifest file

Uploading part: vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.part.0

Uploaded image as kernel.001/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml

■ アップロードしたイメージのmanifestファイルをeucaregisterコマンドで登録します。

euca-register kernel.001/vmlinuz-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml IMAGE eki-5E491255



RAMディスクイメージの登録 -1-

■ 次に、RAMディスクイメージを以下のようにeucabundle-imageコマンドでバンドルします。

euca-bundle-image -i xen-kernel/initrd-2.6.27.21-0.1-xen --ramdisk true

Checking image

Tarring image

Encrypting image

Splitting image...

Part: initrd-2.6.27.21-0.1-xen.part.0 Part: initrd-2.6.27.21-0.1-xen.part.1

Generating manifest /tmp/initrd-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml



RAMディスクイメージの登録 -2-

■ バンドルした結果生成されたmanifestファイルをeuca-upload-bundleコマンドでWalrusにアップロードします。

euca-upload-bundle -b ramdisk.001 -m /tmp/initrd-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml

Checking bucket: ramdisk.001 Creating bucket: ramdisk.001

Uploading manifest file

Uploading part: initrd-2.6.27.21-0.1-xen.part.0 Uploading part: initrd-2.6.27.21-0.1-xen.part.1

Uploaded image as ramdisk.001/initrd-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml

■ アップロードしたイメージのmanifestファイルをeucaregisterコマンドで登録します。

euca-register ramdisk.001/initrd-2.6.27.21-0.1-xen.manifest.xml IMAGE eri-5E491255



マシンイメージの登録 -1-

■ 最後に、マシンイメージを以下のようにeucabundle-imageコマンドでバンドルします。

```
euca-bundle-image -i centos.5-3.x86-64.img --kernel eki-5E491255 --ramdisk eri-596A123C
Checking image
Tarring image
Encrypting image
Splitting image...
Part: centos.5-3.x86-64.img.part.0
Part: centos.5-3.x86-64.img.part.1
(中略)
Part: centos.5-3.x86-64.img.part.60
Part: centos.5-3.x86-64.img.part.61
Generating manifest /tmp/ centos.5-3.x86-64.img.manifest.xml
```



マシンイメージの登録 -2-

■ バンドルした結果生成されたmanifestファイルをeuca-uploadbundleコマンドでWalrusにアップロードします。

euca-upload-bundle -b machine.001 -m /tmp/centos.5-3.x86-64.img.manifest.xml

Checking bucket: machine.001 Creating bucket: machine.001

Uploading manifest file

Uploading part: centos.5-3.x86-64.img.part.0 Uploading part: centos.5-3.x86-64.img.part.1

(中略)

Uploading part: centos.5-3.x86-64.img.part.60 Uploading part: centos.5-3.x86-64.img.part.61

Uploaded image as machine.001/centos.5-3.x86-64.img.manifest.xml

■ アップロードしたイメージのmanifestファイルをeuca-registerコマンドで登録します。

euca-register machine.001/centos.5-3.x86-64.img.manifest.xml
IMAGE emi-330411BE



ユーザの作成とツールの準備



ユーザの作成方法

- ユーザを作成するためには3つの方法がありま す
 - ■管理コマンドでユーザを作成
 - ■バッチ処理や一括登録などでユーザを作成する場合はこの方法が便利です
 - ■管理者がWebUIで作成
 - ■初期ユーザや管理者権限を有するユーザを作成 する場合などはこの方法が適しています
 - ■利用者がWebUIで申請
 - ■申請ベースでユーザ作成を行なうような場合はこ の方法が適しています



管理コマンドでユーザを作成

- Eucalyptus 2.0系から実装された管理コマンドにはユーザを作成する コマンドeuca-add-userがあります。以下のように実行することでユー ザを作成することができます。
- ただし、コマンドで作成したユーザは無効なユーザであるため、別途管理者によって有効化する必要があります。


```
# 実行前にeucarcによってEC2_で始まる環境変数が適宜設定されていること
euca-add-user -e vjiro@example.com vjiro
# 以下のコマンドでユーザを確認
euca-describe-users vjiro
              vjiro
USFR
                      n/a
                             DISABLED
              vjiro
USER-GROUP
                       default
              vjiro
USER-CERT
                      None
                              None
              vjiro LQ1nA5MSy9fsZlaWh QtT0SyuBKwiaIRRXa5 (略)
USER-KEYS
                      DgmxDmVqrzI63vUp7I7VBf58KA88WyuxyA (略)
              vjiro
USER-CODE
USER-WEB
              vjiro
                      BwVhM9PvE0Rw0UC1RWU63j6oUGQyTBjsd (略)
```



管理者がWebUIで作成 -1-

■ WebUIでユーザを作成するためには、ユーザ 「admin」か管理者権限を有するユーザがWebUI にログインし、[Users]タブをクリックしてユーザの

一覧を表示します





管理者がWebUIで作成 -2-

Please, fill out the form to add a user


Mandatory fields:





管理者がWebUIで作成 -3-


■必要な値を入力したのち、[Add user]ボタンをクリックすると以下の画面に遷移し、ユーザが作成されます。





管理者がWebUIで作成 -4-

■ ユーザの作成が完了するとユーザの一覧ページへ と遷移し、作成したばかりのユーザも表示されている ことが確認できます。





利用者がWebUIで申請 -1-

■ 利用者がWebUIでユーザの作成申請を行なう場合は、WebUIにアクセスし、ログインページの下部にある「Apply for account」をクリックすると、ユーザの作成申請の画面に遷移します。


	Please, sign in:
	Username: Password: Remember me on this computer Sign in
<u>A</u>	pply for account Recover the Password



利用者がWebUIで申請 -2-

■ 各項目に適宜情報を 入力し、[Sign up]ボタンを押下するとユーザ 作成の申請を受けつけ た旨のメッセージが表 示されます







利用者がWebUIで申請 -3-

■ 以下の内容のようなユーザ作成の申請が管理 者にメールで届きます。

```
Name: 仮想 次郎
Username: vjiro
Email address: vtaro@example.net
Telephone: 03-3000-0002
Affiliation: The V-Team
Project PI: vtaro
Project description:
=====
Something, something, something...
=====
To APPROVE this request, click on the following link:
https://192.168.1.10:8443/?action=approve&user=vjiro
To REJECT this request, click on the following link:
https://192.168.1.10:8443/?action=reject&user=vjiro
```



利用者がWebUIで申請 -4-

■ 管理者はメールにあるリンクでユーザ作成の申請を承諾あるいは却下することができます。







利用者がWebUIで申請 -5-

■ ユーザ作成の申請を承諾した場合、ユーザ作成の申請をした際に 入力したユーザのメールアドレスに以下のようなメールが返ります。

Your Eucalyptus account was approved! Please, click on the following link to log into the system (with the login and password that you've chosen when signing up) and confirm your account:

https://192.168.1.10:8443/?action=confirm&code=vLPCVdwRwyB9p8nZ1rBLKSmvwi47bg0BD0GrNBEV6UWwmGgySXTJL18Oh5pDmQkDLTyi8OStt7L1aqoxKZVM1w

However, if you never requested a Eucalyptus account then, please, disregard this message.

却下した場合は以下のようなメールが返ります。

You or someone pretending to be you has requested an account on the Eucalyptus elastic cloud system. We are sorry to say that your request has been rejected by the cloud administrator. Please contact the administrator of the system for further information.



利用者がWebUIで申請 -6-


承諾された旨のメールがユーザに届いた場合、 メールに記述されているURLにアクセスすること で、ユーザを活性化させることができます。





証明書ファイルの取得 -1-

- CUI(euca2ools)を利用するには、X.509の証明書やユーザ情報などが入ったzipファイルを用意する必要があります。ユーザ「admin」はCLCでeuca_confコマンドあるいはeuca-get-credentialsコマンドを用いてこのzipファイルを取得することができますが、それ以外のユーザはWeb管理画面からダウンロードする必要があります。
- まず、Web管理画面にログインし、最初に表示される[Credentials]タブのページにある項目「Credentials ZIP-file」の[Download Credentials]ボタンをクリックし、当該ユーザのeuca2-ユーザID-x509.zipというファイルをダウンロードします。





証明書ファイルの取得 -2-

■ ダウンロードしたeuca2-ユーザID-x509.zipを任意のLinux環境もしくはCLCにコピーし、以下のように展開します。(以下、ユーザIDは前章で作成したvtaroを用いて説明します)

```
# euca2-ユーザID-x509.zipファイルをHOMEディレクトリに置くことを前提とする cd ~
# このあとの作業でキーペアを格納するディレクトリも一緒に作成する mkdir -p .euca/vtaro/keypairs cd .euca/vtaro/
# ~/ に置いてあるファイルをunzipコマンドで展開 unzip ../../euca2-vtaro-x509.zip # 展開したファイル中にあるeucarcを読み込む source eucarc
```



インスタンスの起動と接続



キーペアの作成

- Linuxのインスタンスを起動してsshで接続するためにはキーペアと呼ばれるsshの公開鍵と 秘密鍵のペアをEucalyptusに作成する必要があります。
- キーペアを作成するためにはeuca-add-keypairコマンドを利用して以下のように実行します。
- # euca-add-keypairコマンドは実行結果を標準出力で返すため、
- # リダイレクトしてファイルに保存し、パーミッションを所有者だけが読み取れるよう変更します。

mkdir -p ~/.euca/vtaro/kaypairs
euca-add-keypair key01 > ~/.euca/vtaro/kaypairs/key01.pk
chmod 400 ~/.euca/vtaro/kaypairs/key01.pk

■ 現在作成されているキーペアの一覧はeuca-describe-keypairsコマンドで確認できます。なお、この出力で表示されるフィンガープリントは前述のeuca-add-keypairで得られた出力の1行目と同じため、作成したキーペアと実際のファイルが同じキーペアか分からなくなった場合に比較することも可能です。

euca-describe-keypairs

KEYPAIR key01 25:d9:00:a8:09:8e:03:3a:7a:1b:95:37:50:86:eb:94:36:54:1c:b3





セキュリティグループの作成

- インスタンスを起動してsshで接続するためにはセキュリティグループにルールを設定する必要があります。
 - セキュリティグループのルール設定はインスタンス後にも任意のタイミングで変更することが可能です
- ユーザごとにdefaultという名前のセキュリティグループが1つ用意されており、 インスタンス起動時に特に指定しない場合はこのdefaultというセキュリティグ ループが使用されます
 - 用途によって使い分けられるよう、任意の名前でセキュリティグループを作成することも可能です。
- インスタンスを起動したあとからセキュリティグループ自体を別のセキュリティグループに変更することはできないため、あらかじめ用途別のセキュリティグループが必要な場合はインスタンスを起動する前に作成しておく必要があります。
- セキュリティグループを作成するためにはeuca-add-groupコマンドを利用して以下のように実行します。

euca-add-group -d "Web Server" web



インスタンスの起動

■ インスタンスを起動するにはeuca-run-instancesコマンドを使用して以下のように実行します。

euca-run-instances -k key01 -t m1.small -n 1 emi-330411BE
RESERVATION r-35CC06E6 vtaro vtaro-default
INSTANCE i-410306FC emi-330411BE 0.0.0.0 0.0.0 pending key01 2010-06-24T13:46:41.218Z eki-5E491255 eri-596A123C

インスタンスの起動には数十秒から数分ほど時間がかかりますので、euca-describeinstancesコマンドでインスタンスの状態を確認します。pendingがrunningになるとインスタン スが起動したことを示します。この状態はHypervisor上で起動処理が開始されたこと意味す るため、実際にはrunningになってから更に仮想マシンのOS起動処理が終るまで数十秒ほ ど待つ必要があります。

euca-describe-instances emi-330411BE RESERVATION r-35CC06E6 vtaro default INSTANCE i-410306FC emi-330411BE 192.0.2.200 10.1.2.2 pending key01 0 m1.small 2010-06-24T13:46:41.218Z cluster0 eki-5E491255 eri-596A123C

■ 以下のようにwatchコマンドを用いて監視することもできます。

watch -d euca-describe-instances emi-330411BE



セキュリティグループの設定

- 前述したように、起動したインスタンスにssh接続するためにはセキュリティグループのルール設定に対して22/tcpを設定する必要があります。
 - 例えば、192.168.1.0/24のセグメントから接続できるようにするためには以下のようにeuca-authorizeコマンドを利用して実行します。

euca-authorize -P tcp -p 22 -s 192.168.1.0/24 default GROUP default PERMISSION default ALLOWS tcp 22 22 FROM CIDR 192.168.1.0/24



インスタンスへのssh接続

■ 起動したインスタンスにssh接続するためには、 以下のようにsshコマンドを利用した一般的な接 続方法で接続することができます。

ssh -i ~/.euca/vtaro/keypairs/key01.pk -o StrictHostKeyChecking=no 192.0.2.200



その他のインスタンス操作

■インスタンスの再起動

euca-reboot-instances i-410306FC

■ インスタンスの停止(EBS起動のみ)

euca-stop-instances i-410306FC

■ インスタンスの再開(EBS起動のみ)

euca-start-instances i-410306FC

■インスタンスの削除

euca-terminate-instances i-410306FC