SIGANDI

Sistem Garis Akta Notaris Digital

PANDUAN PENGGUNA / v1.4.8

Panduan **Instalasi dan Penggunaan**

Desktop Windows + Add-in Microsoft Word 0.4.9

01 Pasang aplikasi

02 Isi garis dan baris kosong

03 Periksa dan simpan PDF



RADINA.NET

Petunjuk langkah demi langkah

Edisi 1 November 2026 | 20 halaman

MULAI DI SINI

Alur kerja singkat

Ikuti urutan ini untuk menghasilkan PDF bergaris yang siap diperiksa dan dicetak.

1 → 2 → 3 → 4

Buka dokumen

Pilih PDF asli atau dokumen Word.

Buat garis

Garis vertikal, lalu Isi ---- bila diperlukan.

Periksa hasil

Tinjau isi, footer, dan tanda tangan.

Simpan PDF

Simpan dengan nama baru, lalu buka hasilnya.

> **Yang baru pada v1.4.8**
>
> Shortcut Ctrl+F6-F11 tampil pada menu Word. Garis tabel berjarak 6 pt dan sel tabel tidak diisi ----. **Internet diperlukan setiap menjalankan fitur berlisensi**; lisensi terhapus atau dicabut server ditolak.

Daftar isi

01 Instalasi aplikasi 03
02 Aktivasi dan aturan lisensi 04
03 Ruang kerja desktop 05
04 Buka dokumen di desktop 06
05 Isi ujung baris dengan ---- 07
06 Baris kosong dan footer 08
07 Koreksi garis desktop 09
08 Penutup dan tanda tangan 10
09 Halaman dan booklet 11
10 Simpan, kompres, cetak 12
11 Solusi kendala desktop 13
12 Pintasan dan bantuan 14
13 Word: pemasangan add-in 15
14 Word: alur membuat garis 16
15 Word: warna dan penutup 17
16 Word: margin akta 18
17 Word: koreksi dan kendala 19
18 Lisensi: status dan solusi 20

Panduan ini mengacu pada SIGANDI v1.4.8. Semua gambar merupakan ilustrasi dengan data contoh. Klik daftar isi atau bookmark PDF untuk berpindah bagian.

01 / PERSIAPAN

Instalasi aplikasi

Simpan pekerjaan, lalu tutup SIGANDI dan semua jendela Microsoft Word sebelum menjalankan installer.

Yang perlu disiapkan

- Komputer Windows 64-bit dan ruang penyimpanan untuk aplikasi serta dokumen.
- Lisensi SIGANDI dari Radina.net dan internet saat aktivasi serta menjalankan fitur berlisensi.
- Microsoft Word atau LibreOffice bila akan membuka DOC/DOCX. Membuka PDF tidak memerlukan konversi Word.

1. **Buka file installer**

   Klik dua kali **GarisAktaEditor_Setup_v1.4.8.exe** dari paket resmi yang Anda terima.

2. **Ikuti petunjuk instalasi**

   Klik **Next** bila ditampilkan. Gunakan lokasi pemasangan bawaan, atau pilih lokasi yang sesuai.

3. **Pilih pintasan desktop**

   Aktifkan **Create a desktop shortcut** jika ingin membuka aplikasi dari desktop.

4. **Pasang desktop dan add-in Word**

   Klik **Install**, tunggu selesai, lalu klik **Finish**. Installer memasang desktop dan add-in Word untuk akun Windows pemasang. Buka Word kembali untuk melihat tab **SIGANDI**.

> **Ingin mencoba desktop tanpa instalasi?**
>
> Jalankan **GarisAktaEditor.exe** dari folder portabel. Lisensi dan internet tetap diperlukan. Menjalankan EXE portabel saja tidak otomatis memasang add-in Word.

Memperbarui versi lama: simpan pekerjaan, tutup aplikasi, lalu pasang installer baru pada lokasi sebelumnya. Periksa tulisan **v1.4.8** di kanan atas aplikasi agar tidak memakai jendela versi lama.

02 / AKSES APLIKASI

Aktivasi lisensi

Siapkan key lisensi yang diberikan Radina.net. Contoh format di bawah hanya menunjukkan bentuk key, bukan key aktivasi.

```
XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
```

1. **Hubungkan komputer ke internet**

   Buka SIGANDI. Pada penggunaan pertama, aplikasi akan menampilkan petunjuk aktivasi.

2. **Masukkan key lisensi**

   Salin key dengan lengkap ke kolom **Aktivasi Lisensi**, lalu konfirmasi. Hindari karakter yang tertinggal saat menyalin.

3. **Pastikan aktivasi berhasil**

   Tunggu pesan bahwa lisensi valid dan tersimpan. Bila ada tanggal berlaku, periksa tanggal tersebut.

4. **Buka kembali menu lisensi bila perlu**

   Pilih tab **Dokumen** lalu tombol **Lisensi** untuk memasukkan atau memeriksa key melalui proses aktivasi.

Setelah aktivasi

Desktop dan Word memakai satu aktivasi pada komputer serta akun Windows yang sama. Sejak v1.4.5, server wajib menyetujui setiap tindakan berlisensi. Lisensi yang dihapus, dinonaktifkan, dicabut atau expired ditolak walaupun bukti aktivasi lama masih tersimpan.

Tentang dokumen dan koneksi


Pengolahan dokumen berlangsung di komputer. Aktivasi dan pemeriksaan lisensi memakai internet. Bila server tidak dapat dihubungi, fitur berlisensi diblokir hingga pemeriksaan berhasil. Dokumen dan garis lama tetap ada. Lihat status serta solusi lisensi di halaman 20.

> **Aktivasi atau mesin Word belum berhasil?**
>
> Periksa key dan internet bila aktivasi ditolak, lalu hubungi Radina.net jika tetap gagal. Untuk DOC/DOCX, pastikan Word atau LibreOffice dapat digunakan; pengguna PDF dapat memilih **Buka PDF**.

03 / NAVIGASI

Mengenal ruang kerja

Tombol utama selalu dekat dengan dokumen. Panel kiri membantu Anda meninjau dan menyusun halaman.



Skema antarmuka; ukuran dan jarak disederhanakan.

1. **Tab alat** - Pengaturan Garis memuat warna, Kemiringan, Tambah Garis, dan **Isi ----**.
2. **Aksi utama** - Buat Garis, Kompres PDF, Simpan PDF, dan Cetak.
3. **Panel halaman** - Klik thumbnail untuk berpindah; geser untuk menyusun ulang.
4. **Navigasi dan zoom** - Gunakan panah halaman, - / +, atau Sesuaikan.
5. **Area editor** - Klik garis vertikal untuk memilih, menggeser, atau mengubah panjangnya.

04 / PROSES UTAMA

Buka dokumen dan buat garis

Mulai dari dokumen sumber yang bersih. Untuk mengubah redaksi akta, edit file Word asli, lalu muat kembali ke SIGANDI.

Dari PDF

Dokumen > Buka PDF
Pilih PDF sumber, lalu tunggu halaman dan thumbnail muncul.

Dari Word

Dokumen > Buka Word
Pilih DOC atau DOCX. Tunggu konversi melalui Microsoft Word atau LibreOffice sampai PDF tampil.

1 Tampilkan halaman dengan nyaman

Klik **Sesuaikan** untuk menampilkan satu halaman. Gunakan **+** bila perlu melihat posisi garis dengan lebih dekat.

2 Periksa garis vertikal otomatis

Garis dapat langsung tampil saat dokumen dibuka. Bila perlu menghitung ulang, klik **Buat Garis** di kanan toolbar dan tunggu seluruh halaman selesai.

3 Tinjau semua halaman

Periksa awal isi akta, paragraf menjorok, daftar bernomor, pergantian halaman, dan bagian tanda tangan. Jangan hanya menilai halaman pertama.

4 Tambahkan pengisi, lalu lakukan koreksi

Gunakan **Pengaturan Garis > Isi ----** untuk strip mendatar; lihat halaman 7-8. Koreksi garis vertikal dijelaskan di halaman 9.


> **Urutan yang disarankan**
>
> Jalankan **Buat Garis** sebelum koreksi manual. Menjalankannya kembali menghitung ulang dan mengganti garis di editor.

PDF teks dan PDF scan dapat diproses. Untuk scan, gunakan halaman yang tajam, tegak, dan tidak terpotong; hasil deteksi tetap perlu diperiksa.

05 / PENGISI MENDATAR

Isi ujung baris dengan ----

Gunakan pengisi mendatar untuk menutup sisa ruang setelah teks. Fitur ini diatur terpisah dari garis vertikal.



Skema dialog Isi Ujung Baris; opsi baris kosong aktif secara bawaan.

1 Buka dialog pengisi

Pilih tab **Pengaturan Garis**, lalu klik **Isi ----**. Dokumen harus sudah terbuka.

2 Tentukan batas kanan

Gunakan opsi otomatis terlebih dahulu. Untuk mengatur sendiri, hilangkan centang otomatis lalu isi **Margin kanan manual (mm)** antara **5 dan 80**.

3 Pilih pengisian baris kosong

Aktifkan **Isi juga baris kosong di area isi akta** bila ruang kosong pada baris isi perlu ditutup. Lihat contoh pada halaman 8.

4 Terapkan dan periksa

Klik **Terapkan ----**. Pengaturan berlaku untuk seluruh halaman. Lihat jumlah ujung baris pada bar status, lalu periksa batas kanan dan bagian khusus.

> **Menghapus atau membatalkan pengisi**
>
> Buka dialog yang sama dan pilih **Hapus pengisi**, atau gunakan **Ctrl+Z**. Pengisi yang sudah menyatu dalam PDF ekspor lama perlu diproses kembali dari sumber yang bersih.

06 / RUANG KOSONG

Baris kosong, footer, teks putih

Periksa ruang yang benar-benar terlihat pada halaman. Beberapa dokumen Word menyimpan tulisan berwarna putih yang tampak seperti area kosong.

SEBELUM

- Dibuat dengan --

--

--

SESUDAH

- Dibuat dengan ----------

Strip mengikuti ujung **teks yang terlihat**. Baris isi kosong dapat ikut diisi jika opsi baris kosong aktif. Di Word, paragraf kosong nyata di dalam area isi juga diperiksa. Ilustrasi memakai data contoh.

Bagian dokumen	Perilaku pengisi
Baris -, --, atau ---	Strip pendek yang berdiri sendiri di dekat paragraf isi ikut diperpanjang sampai batas kanan.
Baris kosong dari Word	Baris yang posisinya masih tersimpan dalam hasil konversi dapat diisi. Ruang sebelum isi dan area gambar dilewati.
Teks putih / tak terlihat	Pada kertas putih, teks putih tidak menggeser ujung pengisi. Teks abu-abu dan huruf putih di bidang berwarna tetap diperlakukan sebagai teks yang terlihat.
Footer dan tanda tangan	Nomor halaman, footer yang dikenali, serta blok Notaris/PPAT dikecualikan. Periksa lagi bila tata letaknya berbeda.


> **PDF scan memerlukan lapisan teks**
>
> Garis vertikal tetap mendukung scan. Untuk pengisi **----**, gunakan PDF dengan teks yang dapat dipilih atau lakukan OCR terlebih dahulu. Baris kosong yang tidak memiliki posisi dalam PDF tidak ditebak dari area putih.

Pengisi menutup ruang kosong secara visual. Tetap periksa dokumen akhir; isian ini tidak mengunci PDF dari penyuntingan.

07 / KOREKSI

Rapikan garis vertikal

Klik garis vertikal yang ingin diperbaiki. Garis terpilih menjadi hijau dengan penanda pada kedua ujungnya.



Tarik ujung untuk mengubah panjang

Yang ingin dilakukan	Cara mengerjakan
Menggeser garis	Tarik bagian tengah garis ke posisi yang sesuai.
Mengubah panjang	Tarik penanda ujung atas atau ujung bawah.
Menggeser dengan presisi	Pilih garis, lalu tekan tombol panah. Gunakan Shift + panah untuk langkah lebih besar.
Menambah garis	Klik **Pengaturan Garis > Tambah Garis**, lalu klik posisinya di halaman. Klik kanan pada halaman juga menambah garis.
Menghapus atau membatalkan	Pilih garis vertikal lalu tekan **Delete**. Gunakan **Undo** / Ctrl+Z atau **Redo** / Ctrl+Y untuk mengulang koreksi.

Memilih warna garis

Pada tab **Pengaturan Garis**, pilih **Hitam** atau **Merah**. Warna dipakai oleh garis vertikal dan penutupnya. Pengisi mendatar tetap hitam, termasuk hasil PDF. Untuk menghapus seluruh pengisi ----, gunakan **Hapus pengisi** pada dialog Isi Ujung Baris.

08 / HASIL YANG TEPAT

Garis penutup dan tanda tangan

Periksa letak garis miring pada awal dan akhir isi. Bagian judul, nomor akta, serta blok tanda tangan perlu mendapat perhatian khusus.

Mengatur kemiringan


Buka **Pengaturan Garis > Kemiringan**. Pilih mode **Bersilangan** atau **Tidak Bersilangan**, lalu pilih salah satu preset. Tombol **Custom** tersedia jika Anda memerlukan pengaturan lain.

DX mengatur panjang mendatar, sedangkan **DY** mengatur selisih tinggi atau kemiringan. Pengaturan berlaku pada garis pembuka dan penutup di dokumen.



Bagian yang perlu diperiksa pada v1.4.8

- **Awal akta:** garis dimulai pada paragraf isi, misalnya "Pada hari ini", bukan pada judul atau baris "Nomor".
- **Akhir isi:** garis penutup tetap mengikuti akhir isi akta sebelum ruang tanda tangan.
- **Tanda tangan:** blok yang dikenali dari jabatan Notaris/PPAT, ruang kosong, dan nama terpisah dikecualikan dari garis otomatis. Periksa kembali bila formatnya berbeda.



Jika garis lama sudah menyatu ke PDF hasil ekspor, buka kembali **Word atau PDF sumber yang bersih** dan buat garis ulang. Koreksi editor bekerja pada garis yang dibuat di sesi tersebut.

09 / SUSUN DOKUMEN

Halaman dan format booklet

Gunakan tab Kelola Halaman. Periksa urutan dokumen setelah menyisipkan, menghapus, atau memindahkan halaman.

Kontrol	Fungsi
Thumbnail di panel kiri	Klik untuk berpindah. Geser thumbnail ke posisi lain untuk menyusun ulang.
Sisip PDF	Masukkan PDF lain setelah halaman yang sedang aktif.
Gabung PDF	Pilih PDF tambahan, lalu tentukan posisi penggabungannya pada dialog.
Hapus	Hapus halaman aktif setelah memeriksa pesan konfirmasi.

Buat Booklet

Selesaikan garis vertikal dan pengisi **----** pada dokumen asli, lalu klik **Buat Booklet**. Aplikasi menampilkan dua halaman per lembar dalam urutan lipat. Halaman kosong dapat ditambahkan agar jumlahnya sesuai kelipatan empat.



Sisi depan

Sisi belakang

Contoh booklet

8 halaman

Pengisi ikut pada susunan booklet. Klik **Simpan PDF** untuk menyimpannya. Jika ingin mengubah opsi **Isi ----** atau susunan halaman, klik **Unbooklet** terlebih dahulu untuk kembali ke dokumen asli.

Scan A3 ke A4

Tombol **A3 ke A4** memotong PDF scan booklet menjadi halaman tunggal dan mengurutkannya. Pilih sumber, tentukan nama hasil, lalu periksa urutan. Fungsi ini ditujukan untuk scan dengan susunan booklet yang sesuai.

Untuk cetak booklet, lakukan uji beberapa lembar terlebih dahulu. Cocokkan pengaturan kertas dan cetak dua sisi dengan printer yang dipakai.

10 / HASIL AKHIR

Simpan, kompres, dan cetak

Simpan hasil dengan nama baru agar dokumen sumber tetap tersedia untuk koreksi berikutnya. Garis vertikal dan pengisi mendatar ikut dalam hasil PDF.

1 Simpan PDF hasil akhir

Klik **Simpan PDF** atau tekan **Ctrl+S**. Pilih folder, beri nama seperti **Akta_final_garis.pdf**, lalu simpan.

2 Buka hasil di pembaca PDF

Periksa jumlah halaman, ketajaman teks, garis pembuka/penutup, dan bagian tanda tangan pada file yang benar-benar tersimpan.

3 Kompres bila diperlukan

Klik **Kompres PDF**, masukkan target ukuran dalam MB, lalu tentukan nama hasil. Aplikasi memberi informasi apakah target tercapai.

Target yang terlalu kecil dapat mengurangi ketajaman. Periksa juga apakah teks masih dapat dipilih pada hasil kompresi. Simpan salinan hasil berkualitas baik sebagai arsip.

4 Cetak hasil yang sudah diperiksa

Untuk memilih printer dan ukuran kertas secara terkontrol, buka PDF hasil simpan di pembaca PDF, lalu tekan **Ctrl+P**. Periksa pratinjau sebelum mencetak.

> **Tombol Cetak di SIGANDI**
>
> Tombol **Cetak** atau Ctrl+P menyiapkan PDF bergaris untuk dicetak. Bergantung komponen Windows, perintah dapat membuka dialog atau langsung dikirim ke printer bawaan. Bila otomatis gagal, aplikasi berusaha membuka PDF siap cetak.

Sebelum menutup aplikasi

- Pastikan PDF hasil akhir sudah tersimpan dan dapat dibuka.
- Simpan Word/PDF sumber yang bersih untuk pemrosesan ulang.
- Gunakan nama atau folder yang membedakan sumber, hasil akhir, dan hasil kompresi.

11 / PEMERIKSAAN

Periksa hasil dan atasi kendala

Periksa PDF yang sudah tersimpan, terutama sebelum dibagikan atau dicetak. Gunakan dokumen asli yang bersih saat memproses ulang.

- ☐ Judul dan Nomor tidak menjadi awal garis; paragraf menjorok tercakup.
- ☐ Pengisi ---- rapi sampai batas kanan; baris kosong yang dituju terisi.
- ☐ Footer dan tanda tangan bersih; penutup berada di akhir isi.
- ☐ Urutan halaman serta hasil simpan dan cetak sudah sesuai.

Kendala	Langkah yang dapat dilakukan
Strip tidak terisi	Pilih **Pengaturan Garis > Isi ---- > Terapkan ----**. Buat Garis mengatur garis vertikal. PDF scan perlu OCR untuk pengisi mendatar.
Baris kosong terlewat	Centang opsi baris kosong. Jika posisi baris tidak tersimpan dalam PDF, beri tanda **-** pada baris itu di Word asli, lalu buka ulang dan terapkan pengisi.
Strip hanya di kanan	Periksa versi aktif di kanan atas. Gunakan versi terbaru dan muat sumber asli agar teks putih tidak menggeser ujung pengisi.
Footer / tanda tangan ikut bergaris	Gunakan versi terbaru dan sumber bersih. Koreksi garis vertikal yang keliru secara manual. Jika format khusus belum dikenali, kirim contoh yang sudah disamarkan ke bantuan.
Word tidak terbuka	Pastikan Word atau LibreOffice dapat digunakan. Buka sumber Word untuk memeriksa filenya, atau ekspor ke PDF terlebih dahulu.
Garis lama tetap terlihat	Hapus pengisi dan Delete hanya mengatur garis editor. Untuk garis yang sudah menyatu pada ekspor lama, proses ulang Word/PDF sumber yang bersih.
Simpan atau cetak gagal	Pilih nama/folder hasil lain dan tutup PDF hasil yang sedang dipakai aplikasi lain. Untuk cetak, buka PDF tersimpan lalu cetak dari pembaca PDF.

Lisensi bermasalah: internet diperlukan saat aktivasi dan menjalankan fitur. Lihat halaman 20 untuk penolakan server, lisensi terhapus atau expired. Jangan kirim key melalui gambar dokumen.

12 / REFERENSI

Pintasan desktop dan bantuan

Pintasan di halaman ini berlaku di aplikasi desktop. Shortcut khusus SIGANDI di Word tersedia pada halaman 16.

Pintasan	Tindakan
Ctrl+O	Buka PDF
Ctrl+G	Buat garis otomatis
Ctrl+S atau Ctrl+E	Simpan / ekspor PDF
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Undo / Redo koreksi dan pengaturan pengisi
Delete	Hapus garis vertikal terpilih
Tombol panah / Shift + panah	Geser garis terpilih / geser dengan langkah lebih besar
Page Up / Page Down	Halaman sebelumnya / berikutnya
Ctrl+0	Sesuaikan halaman ke area editor
Ctrl+Shift+C	Kompres PDF
Ctrl+P	Cetak melalui SIGANDI
F1	Buka bantuan, ketentuan penggunaan, dan kontak

Hubungi Radina.net

Siapkan **versi aplikasi**, versi Windows, urutan langkah yang menimbulkan masalah, serta pesan kesalahan. Bila mengirim gambar contoh, tutup data pribadi atau informasi dokumen yang tidak diperlukan.

WhatsApp +62 877 2417 0145

Pilih tombol Panduan di tab Dokumen untuk kontak bantuan.

Pindai untuk bantuan

13 / MICROSOFT WORD

Pasang tab SIGANDI di Word

Word add-in 0.4.9 tersedia untuk Microsoft Word desktop Windows dengan VBA. Word web dan Word mobile tidak didukung.

1. **Tutup Word sebelum instalasi**

   Simpan dokumen, lalu tutup semua jendela Word. Jangan menutup paksa dokumen yang belum disimpan.

2. **Jalankan installer terbaru**

   Gunakan **GarisAktaEditor_Setup_v1.4.8.exe**. Installer memasang desktop, helper lisensi dan template Word untuk akun Windows yang menjalankannya.

3. **Buka Word kembali**

   Tab **SIGANDI** dimuat dari folder Startup Word. Satu aktivasi desktop berlaku juga untuk Word pada komputer dan akun yang sama.

4. **Periksa lisensi**

   Pilih **SIGANDI > Lisensi > Informasi Lisensi**. Bila perlu, pilih **Aktivasi / Kelola Lisensi** dan hubungkan komputer ke internet.

Bila tab belum muncul

Buka **File > Options > Add-ins**. Pada Manage, pilih **Word Add-ins > Go**, lalu periksa centang **SIGANDI-Word.dotm**. Bila Word pernah menonaktifkannya, periksa daftar **Disabled Items**. Gunakan satu versi aktif saja.

> **Pemasangan manual bersifat pilihan**
>
> Paket DOTM dapat dimuat melalui **Word Add-ins > Go > Add**. File harus berada di lokasi tetap. Fungsi berlisensi tetap memerlukan helper desktop 1.4.8 atau lebih baru; memasang DOTM saja tidak cukup.

Installer tidak mengubah Trust Center. Bila kebijakan kantor memblokir macro, hubungi administrator. Untuk melepas add-in, simpan dan tutup Word, lalu uninstall SIGANDI; jangan menghapus template milik aplikasi lain.

14 / MICROSOFT WORD

Shortcut dan alur kerja Word

Kombinasi tombol terlihat langsung pada label menu SIGANDI. Shortcut berlaku saat add-in dimuat; tombol Ctrl tetap ditekan bersama tombol fungsi.

1 Tandai isi akta

Blok isi utama, lalu pilih **Tandai Area Isi (Ctrl+F7)**. Jangan sertakan judul utama, Nomor, footer, atau tanda tangan. Sertakan seluruh tabel jika berada dalam isi.

2 Buat dan periksa garis

Gunakan **Buat Semua (Ctrl+F6)**. Jangan mengetik atau berpindah dokumen selama proses. Periksa awal/akhir isi, daftar bernomor, tabel dan judul bagian.

Shortcut Word	Menu / tindakan
Ctrl+F6	**Buat Semua**: vertikal, penutup dan pengisi di luar tabel.
Ctrl+F7	**Tandai Area Isi**: simpan batas isi yang sedang diblok.
Ctrl+F8	**Garis Vertikal**: perbarui garis paragraf dan sisi luar tabel.
Ctrl+F9	**Isi ---- di Luar Tabel**: ujung baris, paragraf kosong dan judul bagian.
Ctrl+F10	**Perbarui Garis**: hitung ulang setelah isi/tata letak berubah.
Ctrl+F11	**Simpan PDF**: pilih lokasi penyimpanan PDF hasil akhir.

> **Tabel tetap utuh**
>
> Sel tabel tidak diberi pengisi ----. Garis vertikal berada **6 pt di luar sisi kiri tabel**; teks, padding dan border asli tidak diubah. Setelah mengubah ukuran, isi atau posisi tabel, tekan **Ctrl+F10**.

Simpan DOCX seperti biasa. Ctrl+Z membatalkan satu proses; Hapus Garis SIGANDI menghapus garis buatan add-in. Pengaturan shortcut bawaan Word pada kombinasi yang sama digantikan selama add-in aktif.

15 / MICROSOFT WORD

Warna, ketebalan dan penutup

Pengaturan bentuk dapat diterapkan tanpa membaca ulang semua baris. Gunakan Perbarui Garis ketika teks, margin atau jumlah halaman berubah.

Pengaturan Word	Cara menggunakan
Warna Garis	Pilih **Hitam, Merah, Hijau atau Abu-abu**. Pilihan mengubah garis vertikal dan penutup. Pengisi mendatar ---- tetap hitam.
Ketebalan (pt)	Masukkan **0,1 sampai 4 pt**. Desimal koma atau titik diterima. Nilai di luar rentang ditolak.
Bersilangan	Centang untuk penutup yang melintasi sambungan vertikal; hapus centang untuk sambungan biasa.
Panjang atas / bawah	Mengatur jarak mendatar penutup, masing-masing **1-150 pt**.
Miring atas / bawah	Mengatur selisih tinggi, masing-masing **0-30 pt**. Nilai 0 menghasilkan penutup datar.
Preset dan penerapan	Pilih **Landai, Sedang, Tinggi** atau isian khusus. Klik **Terapkan Penutup** untuk memperbarui penutup yang ada.

Daftar angka dan Romawi

Garis pendek pada baris pertama ditempatkan di kiri label nomor, termasuk angka dan Romawi. Baris lanjutan mengikuti indentasi teks yang menjorok ke dalam. Penutup atas mengacu pada baris isi pertama, termasuk bila garis pertamanya pendek.

> **Undo dan pilihan berikutnya**
>
> Ctrl+Z mengembalikan perubahan pada bentuk. Pilihan warna atau ketebalan untuk pembuatan berikutnya tetap mengikuti pengaturan yang tersimpan. Teks, footer dan bentuk pengguna tidak ikut diwarnai.

Panjang penutup dibatasi ruang halaman. Untuk format tanda tangan yang berbeda, tetap batasi area isi secara manual agar blok penandatanganan tidak ikut diproses.

16 / MICROSOFT WORD

Margin akta dan ukuran kertas

Gunakan format yang disepakati kantor. Add-in memakai pengaturan dokumen sebagai awal dan tidak mengubah margin otomatis saat Word dibuka.

1. **Buka Halaman Akta**

   Pilih **SIGANDI > Halaman Akta > Atur Margin dan Kertas**. Dialog Page Setup Word terbuka.

2. **Atur kertas dan empat margin**

   Isi margin atas, bawah, kiri dan kanan. Pilih ukuran kertas pada tab Paper. Untuk ukuran khusus, masukkan lebar serta tinggi yang digunakan kantor.

3. **Periksa cakupan bagian**

   Pastikan pengaturan ditujukan ke bagian yang benar. Dokumen dengan beberapa section dapat mempunyai kertas dan margin berbeda.

4. **Simpan dan gunakan Preset Kantor**

   Simpan Preset Kantor menyimpan ukuran kertas dan empat margin bagian aktif. Terapkan ke **Bagian Aktif** atau **Seluruh Dokumen** sesuai kebutuhan.

5. **Buat ulang garis**

   Perubahan tata letak menghapus garis SIGANDI yang posisinya sudah tidak sesuai. Periksa batas area isi, lalu klik **Perbarui Garis**. Ctrl+Z dapat membatalkan perubahan.

> **Ruang untuk catatan dan renvoi**
>
> Sesuaikan margin serta ruang catatan dengan jenis akta dan format kantor. Panduan ini tidak menetapkan satu kombinasi margin atau ukuran kertas sebagai ketentuan wajib untuk semua akta.

Jika garis masih mengikuti tata letak lama, jangan memindahkan semua garis satu per satu. Selesaikan pengaturan paragraf dan kertas, lalu perbarui garis dari area isi yang benar.

17 / MICROSOFT WORD

Koreksi dan solusi kendala

Periksa sumber, cakupan area isi dan versi add-in sebelum mengulangi pemrosesan. Simpan salinan sebelum mengubah dokumen penting.

Gejala	Langkah yang disarankan
Garis tidak sejajar nomor	Gunakan Word add-in **0.4.9**. Periksa indentasi paragraf serta daftar otomatis, lalu klik **Perbarui Garis**.
Footer / tanda tangan bergaris	Tandai ulang hanya isi akta. Header/footer asli Word dilewati; teks footer yang diketik di isi utama perlu dikeluarkan dari area.
Pesan "Teks berubah"	Versi terbaru memperbaiki jangkar kanvas yang dapat mengganti huruf. Bila gagal, Ctrl+Z untuk membatalkan proses, periksa teks, lalu ulangi tanpa mengetik atau berpindah dokumen.
Word tampak lambat	Tunggu status proses selesai. Dokumen panjang memerlukan waktu sesuai tata letak dan komputer. Gunakan Batalkan Proses jika perlu; jangan membuka proses kedua bersamaan.
Pengisi tidak muncul	Pastikan baris berada dalam area isi dan gunakan tombol **Isi ---- di Luar Tabel (Ctrl+F9)**. Ruang Before/After serta area gambar bukan baris kosong yang dapat diisi.
Template tidak ditemukan	Hapus centang referensi preview lama yang filenya sudah dipindah. Tutup Word, lalu jalankan installer terbaru agar template tetap tersedia di Startup.
Helper / lisensi ditolak	Pastikan desktop **1.4.8+** terpasang, internet tersedia dan lisensi masih aktif di server. Lihat halaman 20.

Batas cakupan add-in

Paragraf isi utama satu kolom dan tabel dalam area isi didukung. Pilih seluruh tabel; garis kiri dibuat 6 pt di luarnya dan sel tabel tidak diisi ----. Textbox, gambar inline, mirror margins dan bagian multikolom dilewati. Add-in tidak melakukan OCR. Kompres PDF dan booklet tersedia di desktop. Garis merupakan tampilan visual dan tidak mengunci dokumen dari penyuntingan.

18 / LISENSI BERSAMA

Status lisensi dan penolakan

Berlaku untuk desktop 1.4.8 dan Word add-in 0.4.9. Perbarui semua komputer: versi lama masih dapat memiliki aturan pemeriksaan yang berbeda.

> **Internet diperlukan untuk fitur berlisensi**
>
> Server diperiksa pada setiap tindakan berlisensi. Persetujuan lama dan cache tampilan status bukan pengganti izin server. Putus koneksi atau server tidak tersedia akan memblokir fitur hingga pemeriksaan berhasil.

Status / kondisi	Dampak dan tindakan
Aktif di server	Fitur berlisensi dapat dijalankan setelah pemeriksaan berhasil. Masa berlaku serta batas perangkat mengikuti lisensi.
Key dihapus / tidak ditemukan	Cache aktivasi lama tidak meloloskan fitur. Hubungi penyedia untuk memastikan key masih terdaftar.
Nonaktif / revoked / expired	Pembuatan dan pembaruan garis, perubahan garis, penerapan margin dan ekspor melalui SIGANDI ditolak. Perpanjang atau aktifkan lisensi yang sah.
Internet / server bermasalah	Periksa koneksi dan coba ulang. Aplikasi tidak memberikan izin offline sebagai pengganti pemeriksaan yang gagal.
Dokumen dan garis lama	Tetap tersimpan dan dapat dibuka di Word. Bantuan, penandaan area, hapus garis dan menu aktivasi tetap tersedia di add-in.

Periksa atau perbarui aktivasi

Di Word, buka **SIGANDI > Lisensi > Informasi Lisensi** untuk status, pemilik, masa berlaku dan perangkat. Pilih **Aktivasi / Kelola Lisensi** untuk aktivasi atau pemeriksaan ulang. Di desktop, gunakan tombol **Lisensi** pada tab Dokumen.

Bila key ditolak padahal sudah diperpanjang, periksa key, komputer/akun yang digunakan dan statusnya di server bersama penyedia lisensi. Jangan membagikan key lengkap melalui tangkapan layar. Pembaruan lisensi tidak menghapus dokumen akta Anda.