Kubernetes 集群部署流程

- kubeadm部署集群
- kubectl命令行工具进行管理
- kubelet作为后台进程存在

环境说明

虚拟机: VMware® Workstation Pro 16
操作系统: CentOS Linux release 8.2.2004
操作用户: root用户(生产环境根据实际情况来)

资源分配

节点准备

	主机节点名称	IP	CPU核心数	内存大小	磁盘大小
	k8s-master	192.168.3.13	2	4G	100G
	k8s-node1	192.168.3.14	2	8G	150G
•	k8s-node2	192.168.3.15	2	8G	150G

操作步骤

下面 1-8 步骤所有节点都要执行, 9-10 在master节点执行, 11 在node节点执行 如果 9-11 有报错, 先根据报错信息尝试解决, 无法解决时, 可以kubeadm reset --force重置集群重新配置

1.关闭swap

临时关闭 swapoff -a

永久关闭,注释掉swap分区即可

vim /etc/fstab

#UUID=65c9f92d-4828-4d46-bf19-fb78a38d2fd1 swap

defaults 0 0

swap

2.关闭SELinux

永久生效,需要重启 vi /etc/selinux/config selinux=disable

临时生效

setenforce 0

3. 关闭防火墙

```
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl status firewalld
```

4. 添加主机信息

```
vi /etc/hosts
192.168.3.13 k8s-master
192.168.3.14 k8s-node1
192.168.3.15 k8s-node2
```

5. 配置流量

将流量传递到iptables链

```
cat <<EOF | tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
EOF
sysctl --system</pre>
```

6. 部署Docker

```
# 卸载已存在docker
yum remove docker \
           docker-client \
           docker-client-latest \
            docker-common \
            docker-latest \
           docker-latest-logrotate \
           docker-logrotate \
           docker-engine
# 设置docker仓库
yum install -y yum-utils
yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
# 安装docker-ce
yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
# 加入开机启动并启动
systemctl enable docker
systemctl start docker
```

```
# 测试运行并查看版本信息
docker run hello-world
docker version
# 配置阿里docker镜像加速器
mkdir -p /etc/docker
vi /etc/docker/daemon.json
# {your_id} 根据自己申请的阿里镜像加速器id来配置
  "registry-mirror": ["https://{your_id}.mirror.aliyuncs.com"]
# docker文件驱动改成 systemd
vim /etc/docker/daemon.json
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
 "registry-mirror": ["https://{your_id}.mirror.aliyuncs.com"]
# 重启docker
systemctl restart docker
# 如果启动失败,强制加载再启动试试
systemctl reset-failed docker
systemctl restart docker
# 查看docker配置信息
docker info
docker info | grep Driver
```

7. 配置kubernetes镜像源

```
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg
https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
```

8. 安装kubernetes

```
yum install -y kubelet kubeadm kubectl
# 如果gpg检查失败,可以跳过gpg检查进行安装
yum install -y --nogpgcheck kubelet kubeadm kubectl
# 开机启动
systemctl enable kubelet
# 先不启动kubelet,因为会启动失败,提示某文件不存在,需要先执行kubeadm init完成初始化
```

9. 部署k8s-master

在master节点上执行

初始化集群

kubeadm init --kubernetes-version=1.19.3 \

- --apiserver-advertise-address=192.168.3.13
- --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers \
- --service-cidr=192.168.0.0/16 \
- --pod-network-cidr=192.168.0.0/16
- # 记录好输出信息Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!后十几行

按照提示执行下面步骤

mkdir -p \$HOME/.kube

cp -i /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/.kube/config

chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/.kube/config

查看docker镜像,可以看到kube..和etcd等镜像

docker images

kube-apiserver默认只启动安全访问接口6443,而不启动非安装访问接口8080,kubectl是通过8080端口访问k8s kubelet的,所以要修改配置文件,使其支持8080端口访问

vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml

- -insecure-port=8080
- # 启动kubelet

systemctl start kubelet

查看集群状态信息

kubectl get nodes

NAME STATUS ROLES AGE VERSION k8s-master NotReady master 28m v1.19.3

10. 配置calico网络

在master节点上执行

网络方案也可以选择其他(例如: flannel等)

kubectl apply -f https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml

查看calico网络状态,STATUS为Running后查看集群信息

kubectl get pods -n kube-system

kubectl get nodes

NAME STATUS ROLES AGE VERSION k8s-master Ready master 45m v1.19.3

11. node节点加入集群

在node节点上执行

根据kubeadm init最后提示

kubeadm join 192.168.3.13:6443 --token vmbhd0.e4cszyn6ozqv9tet \
 --discovery-token-ca-cert-hash

sha256:c8fd072fd90c9ddbae3b3945ba0120abf5ed6777de3354a6eb4814a93ed1b844

测试集群

master节点执行

查看集群状态

kubectl get nodes

NAME STATUS ROLES AGE **VERSION** k8s-master Ready master 52m v1.19.3 k8s-nnode1 Ready <none> 2m29s v1.19.3 k8s-nnode2 Ready 2m3s v1.19.3 <none>

namespace

kubectl get namespace

kubectl create namespace test

kubectl get namespace

kubectl delete namespace test

创建nginx实例并开放端口

kubectl create deployment nginx --image=nginx

kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=NodePort

kubectl get pod, svc

NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/nginx-f89759699-9265g 1/1 Running 0 5m30s

NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/kubernetes 12m ClusterIP X.X.X.X 443/TCP <none> service/nginx NodePort x.x.x.x 80:30086/TCP 1m15s <none>

在浏览器输入http://IP:30086/ 访问nginx

增加node节点的节点role名称

kubectl label nodes k8s-node1 node-role.kubernetes.io/node=

删除node节点的节点role名称

kubectl label nodes k8s-node1 node-role.kubernetes.io/node-