物理学 第六版

10-3 波的能量 能流密度



第十章 波动 中国民航飞行学院 计算机学院物理教研室



一波动能量的传播

1 波的能量


波的传播是能量的传播,传播过程中,介质中的质点由不动到动, 具有动能 W_{k} ,媒质形变具有势能 W_{p} .





以固体棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播

的传播.
$$dW_{k} = \frac{1}{2} (dm)v^{2} = \frac{1}{2} (\rho dV)v^{2} \quad y = A\cos\omega(t - \frac{x}{u})$$






10-3 波的能量 能流密度

弹性势能

$$dW_{p} = \frac{1}{2}k(dy)^{2}$$

杨氏模量
$$F = \frac{ES}{l} \Delta l \qquad \frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$$

$$k = \frac{SE}{dx}$$








弹性势能

$$dW_{p} = \frac{1}{2}k(dy)^{2} = \frac{1}{2}ESdx(\frac{dy}{dx})^{2}$$

$$= \frac{1}{2}\rho u^{2}dV(\frac{dy}{dx})^{2}$$

$$= \frac{1}{2}\rho dVA^{2}\omega^{2}\sin^{2}\omega(t - \frac{x}{u})$$






10-3 波的能量 能流密度

$$dW = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

体积元的总机械能

$$dW = dW_k + dW_p = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$







(1) 在波动传播的介质中,任一体 积元的动能、势能、总机械能均随x,t作周期性变化,且变化是同相位的.

体积元在平衡位置时,动能、势能 和总机械能均最大.


体积元的位移最大时,三者均为零.





$$dW = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

(2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量,即不断地传播能量.任一体积元的机械能不守恒.波动是能量传递的一种方式.








能量密度:单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega (t - \frac{x}{u})$$

平均能量密度:能量密度在一个周期内的平均值

$$\overline{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$








二能流和能流密度

能流:单位时间内垂直通过某一面积的能量.

平均能流:

$$\overline{P} = \overline{w}uS$$






10-3 波的能量 能流密度

能流密度 (波的强度)I:

通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流.

$$I = \frac{\overline{P}}{S} = \overline{w}u$$

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$



 $=\overline{w}uS$





例 证明球面波的振幅与离开其波源的距离成反比,并求球面简谐波的波函数.

证 介质无吸收,通过两个球面的平均能流相等. $\overline{w}_1 u S_1 = \overline{w}_2 u S_2$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$y = \frac{A_0 r_0}{r} \cos \omega (t - \frac{r}{u})$$

