JNI 攻略之十一一操作 Java 虚拟机

江苏 无锡 缪小东

本篇和大家讲述一个比较高级的 JNI 的应用! 主要讲述在 C 或 C++中启动虚拟机!

一、启动虚拟机的 C 文件

}

```
//下面是启动 JDK1.2 后的虚拟机的 c 代码! JDK1.2 后的虚拟机和之前的是不太相同的
//由于现在我们使用的虚拟机一般都是 1.4 甚至更高, 所以我们使用 1.2 以上的虚拟机
/* invoke1.2.c */
#include <stdio.h>
#include <jni.h>
int main() {
                                 //启动虚拟机的返回值,关于返回值请查手册
    int res;
    JavaVM *jvm;
                                 //虚拟机的指针
    JNIEnv *env;
                                 //环境指针
                                 //虚拟机的启动参数
    JavaVMInitArgs vm_args;
    JavaVMOption options[3];
                                 //虚拟机的选项
    vm_args.version=JNI_VERSION_1_2;//这个字段必须设置为该值
    /*设置初始化参数*/
    options[0].optionString = "-Djava.compiler=NONE";
    options[1].optionString = "-Djava.class.path=.";
    options[2].optionString = "-verbose:jni"; //用于跟踪运行时的信息
    /*版本号设置不能漏*/
    vm_args.version = JNI_VERSION_1_2;
    vm_args.nOptions = 3;
    vm_args.options = options;
    vm_args.ignoreUnrecognized = JNI_TRUE;
    res = JNI_CreateJavaVM(&jvm, (void**)&env, &vm_args);
                                                        //启动虚拟机
    if (res < 0) {
                                                        //未启动成功
       fprintf(stderr, "Can't create Java VMn");
                                                        //输出错误
       //exit(1);
    }
                                                        //释放虚拟机
    (*jvm)->DestroyJavaVM(jvm);
    fprintf(stdout, "Java VM destory.n");
                                                //输出"虚拟机释放"信息
```


从上面的代码可以看出一一虚拟机的启动有三步: 1.甚至启动参数; 2.启动虚拟机; 3.释放虚拟机相关的资源。

二、可能错误及其解决办法(3个最常见的错误)


首先,与前面所有 JNI 本地方法不同的是,我们在此使用 VC 工具的"新建",选择"工程"选项卡,继续选择"Win32 Application"(不是前面的"Win32 Dynamic-Link Library",这主要是因为我们现在不是生成一个供 Java 使用的 DLL 文件,而是一个可以独立运行的 EXE 文件)。下面一路点击。



其次,在编译通过后,连接时可能会出现下面的错误。(看到了吧!——在 VC 工具的最下面)下面的 图给出了修改办法——依次点击"工程"、"设置"、"连接",到最下面的"工程 选项"中将 "subsystem:windows"改为"subsystem:console"就可以解决这个问题了!(为什么!你不要问我哦!我会 Java,可不是 VC、C 高手哦!)



下图就是更改的图示!



最后,当你编译、连接了你的".c"文件产生一个".exe"文件时,你去点击,就应该有输出!此时可能跳出错误提示"不能连接 jvm.dll"之类的对话框,请将"Java\jdk1.6.0\jre\bin\client "目录下的 jvm.dll 放到你的 path(系统路径)下。(不会此时你学 java 都不会路径设置吧!请阅读最最基本的书吧!)

三、输出结果

由于启动 JVM 的输出结果很多,我们省略掉中间部分!

[Dynamic-linking native method java.lang.Float.intBitsToFloat ... JNI]

[Dynamic-linking native method java.lang.Double.longBitsToDouble ... JNI]

[Dynamic-linking native method java.lang.Float.floatToIntBits ... JNI]

[Dynamic-linking native method java.lang.Double.doubleToLongBits ... JNI]

[Registering JNI native method java.lang.Compiler.command]

[Registering JNI native method java.lang.Compiler.enable]

.

[Dynamic-linking native method java.io.WinNTFileSystem.list ... JNI]

[Dynamic-linking native method java.io.WinNTFileSystem.canonicalizeWithPrefix0 ... JNI]

Java VM destory.n

看到了吧!包括大量的动态连接本地方法和注册本地方法!最后一行红色的是我们在程序中输出的哦!(不会连这个结果都不知道如何得到吧!——到你程序的目录路径下使用>aaa 111.txt 所有信息就到你的 111.txt 文本文件中了哦!)

更多精彩请关注:

http://blog.163.com/miaoxiaodong78/