QThread Re-entrant & thread-Safe

deepwaterooo

April 17, 2015

概述

Contents

1.1 1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

1.7

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5

1.1

概述

1 QT 的信号与槽机制

Qt 多线程之可重入与线程安全

多线程与隐含共享

主线程 (信号) ~ OThread(槽)

号与槽构造了一个强大的部件编程机制。

QThread 使用方法: QThread 中的 slots 在那个线程中执行?

		run 中信号与 QThread 中槽	
4	QT 4.1	中关于信号与槽机制的实现原理:源代码分析 每个对象都有一个相应的纪录该对象的元对象	
	4.2	4.1.2 QMetaData 类 QMetaData 类 QObject 类实现了信号与槽机制 QObject 类实现了信号与槽建立连接的实现	13 13
5	QT 5.1	中实现 Thread 与 GUI 主线程连通方法 ····································	18 18
1	Ç	QT 的信号与槽机制	

• 所有从 QObject 或其子类 (例如 Qwidget) 派生的类都能够包含信号和槽。当对象改变其状态时,信号就由该对象发射 (emit) 出去,这就是对象所要做的全部事情,它不知道另一端是谁在接收这个信号。这就是真正的信息封装,它确保对象被当作一个真正的软件组件来使用。槽用于接收信号,但它们是普通的对象成员函

你可以将很多信号与单个的槽进行连接,也可以将单个的信号与很多的槽进行连接,甚至于将一个信号与另 外一个信号相连接也是可能的,这时无论第一个信号什么时候发射系统都将立刻发射第二个信号。总之,信

数。一个槽并不知道是否有任何信号与自己相连接。而且,对象并不了解具体的通信机制。

• 信号 -槽机制完全独立于任何 GUI 事件循环。只有当所有的槽返回以后发射函数(emit)才返回。如果存在 多个槽与某个信号相关联,那么,当这个信号被发射时,这些槽将会一个接一个地执行,但是它们执行的顺

- 序将会是随机的、不确定的,我们不能人为地指定哪个先执行、哪个后执行。 • 信号的声明是在头文件中进行的, QT 的 signals 关键字指出进入了信号声明区, 随后即可声明自己的信号。
- 例如,下面定义了三个信号: signals:

1.2

信号

void mySignal(int x); void mySignalParam(int x,int y);

void mySignal();

- 在上面的定义中, signals 是 QT 的关键字, 而非 C/C++ 的。接下来的一行 void mySignal() 定义了信号 mySignal, 这个信号没有携带参数;接下来的一行 void mySignal(int x) 定义了重名信号 mySignal, 但是它 携带一个整形参数,这有点类似于 C++ 中的虚函数。从形式上讲信号的声明与普通的 C++ 函数是一样的, 但是信号却没有函数体定义,另外,信号的返回类型都是 void,不要指望能从信号返回什么有用信息。
- 信号由 moc 自动产生,它们不应该在.cpp 文件中实现。

1.3

- 槽是普通的 C++ 成员函数,可以被正常调用,它们唯一的特殊性就是很多信号可以与其相关联。当与其关
- 既然槽是普通的成员函数,因此与其它的函数一样,它们也有存取权限。槽的存取权限决定了谁能够与其相 关联。同普通的 C++ 成员函数一样,槽函数也分为三种类型,即 public slots、private slots 和 protected

联的信号被发射时,这个槽就会被调用。槽可以有参数,但槽的参数不能有缺省值。

你可以创建彼此互不了解的对象,将它们的信号与槽进行连接以便信息能够正确的传递。 - protected slots: 在这个区内声明的槽意味着当前类及其子类可以将信号与之相连接。这适用于那些槽, 它们是类实现的一部分,但是其界面接口却面向外部。

- public slots: 在这个区内声明的槽意味着任何对象都可将信号与之相连接。这对于组件编程非常有用,

- private slots: 在这个区内声明的槽意味着只有类自己可以将信号与之相连接。这适用于联系非常紧密的 类。
- 槽也能够声明为虚函数,这也是非常有用的。
- 槽的声明也是在头文件中进行的。例如,下面声明了三个槽:

public slots:

void mySlot();

void mySlot(int x); void mySignalParam(int x,int y);

1.4 信号与槽的关联

• 通过调用 QObject 对象的 connect 函数来将某个对象的信号与另外一个对象的槽函数相关联,这样当发射者 发射信号时,接收者的槽函数将被调用。该函数的定义如下:

```
bool QObject::connect ( const QObject * sender, const char * signal,
            const QObject * receiver, const char * member ) [static]
```

- 这个函数的作用就是将发射者 sender 对象中的信号 signal 与接收者 receiver 中的 member 槽函数联系起来。 当指定信号 signal 时必须使用 QT 的宏 SIGNAL(), 当指定槽函数时必须使用宏 SLOT()。如果发射者与接 收者属于同一个对象的话,那么在 connect 调用中接收者参数可以省略。
- 一个信号甚至能够与另一个信号相关联,看下面的例子:

```
}
 • 在上面的构造函数中,MyWidget 创建了一个私有的按钮 aButton,按钮的单击事件产生的信号 clicked() 与
   另外一个信号 aSignal () 进行了关联。这样一来,当信号 clicked() 被发射时,信号 aSignal() 也接着被发射。
   当然,你也可以直接将单击事件与某个私有的槽函数相关联,然后在槽中发射 aSignal() 信号,这样的话似乎
   有点多余。
 • 当信号与槽没有必要继续保持关联时,我们可以使用 disconnect 函数来断开连接。其定义如下:
   bool QObject::disconnect ( const QObject * sender, const char * signal,
              const Object * receiver, const char * member ) [static]
 • 这个函数断开发射者中的信号与接收者中的槽函数之间的关联。

    有三种情况必须使用 disconnect() 函数:

    - 断开与某个对象相关联的任何对象。这似乎有点不可理解,事实上,当我们在某个对象中定义了一个或
      者多个信号,这些信号与另外若干个对象中的槽相关联,如果我们要切断这些关联的话,就可以利用这
      个方法, 非常之简洁。
      disconnect( myObject, 0, 0, 0 )
      或者
      myObject->disconnect()

    断开与某个特定信号的任何关联。

      disconnect( myObject, SIGNAL(mySignal()), 0, 0 )
      或者
      myObject->disconnect( SIGNAL(mySignal()) )
     断开两个对象之间的关联。
      disconnect( myObject, 0, myReceiver, 0 )
      或者
      myObject->disconnect (myReceiver )
 • 在 disconnect 函数中 0 可以用作一个通配符,分别表示任何信号、任何接收对象、接收对象中的任何槽函
   数。但是发射者 sender 不能为 0,其它三个参数的值可以等于 0。
1.5 元对象工具
 • 元对象编译器 moc (meta object compiler) 对 C++ 文件中的类声明进行分析并产生用于初始化元对象的
   C++ 代码, 元对象包含全部信号和槽的名字以及指向这些函数的指针。
 • \operatorname{moc} 读 C++ 源文件,如果发现有 Q_{OBJECT} . C++ 源文件,这个新生成的文件中包含有该类的元对
   象代码。例如,假设我们有一个头文件 mysignal.h,在这个文件中包含有信号或槽的声明,那么在编译之前
   moc 工具就会根据该文件自动生成一个名为 mysignal.moc.h 的 C++ 源文件并将其提交给编译器; 类似地,
   对应于 mysignal.cpp 文件 moc 工具将自动生成一个名为 mysignal.moc.cpp 文件提交给编译器。
```

class MyWidget : public QWidget {

public:

signals:

};

//
private:

MyWidget();

void aSignal();

MyWidget::MyWidget() {

QPushButton *aButton;

aButton = new QPushButton(this);

connect(aButton, SIGNAL(clicked()), SIGNAL(aSignal()));

```
者用 #include 语句将其包含到类的源文件中。moc 并不扩展 #include 或者 #define 宏定义, 它只是简单的
    跳过所遇到的任何预处理指令。
1.6
    examples
//tsignal.h
class TsignalApp : public QMainWindow {
   Q_OBJECT
   //信号声明区
signals:
   //声明信号mySignal()
   void mySignal();
   //声明信号mySignal(int)
   void mySignal(int x);
   //声明信号mySignalParam(int, int)
   void mySignalParam(int x, int y);
   //槽声明区
public slots:
   //声明槽函数mySlot()
   void mySlot();
   //声明槽函数mySlot(int)
   void mySlot(int x);
   //声明槽函数mySignalParam (, intint)
   void mySignalParam(int x, int y);
};
//tsignal.cpp
TsignalApp::TsignalApp()
   //将信号mySignal与槽()mySlot相关联()
   connect(this, SIGNAL(mySignal()), SLOT(mySlot()));
   //将信号mySignal(int与槽)mySlot(int相关联)
   connect(this, SIGNAL(mySignal(int)), SLOT(mySlot(int)));
   //将信号mySignalParam(int, int与槽)mySlotParam(int, int相关联)
   connect(this, SIGNAL(mySignalParam(int, int)), SLOT(mySlotParam(int, int)));
// 定义槽函数mySlot()
void TsignalApp::mySlot()
   QMessageBox::about(this, "Tsignal", "This is a signal/slot sample without parameter.");
// 定义槽函数mySlot(int)
void TsignalApp::mySlot(int x)
   QMessageBox::about(this, "Tsignal", "This is a signal/slot sample with one parameter.");
// 定义槽函数mySlotParam(int, int)
void TsignalApp::mySlotParam(int x, int y) {
   char s[256];
   sprintf(s, "x:%d y:%d", x, y);
   QMessageBox::about(this, "Tsignal", s);
void TsignalApp::slotFileNew()
   //发射信号mySignal()
   emit mySignal();
   //发射信号mySignal(int)
   emit mySignal(5);
   //发射信号mySignalParam, (5100)
   emit mySignalParam(5, 100);
```

• 元对象代码是 signal/slot 机制所必须的。用 moc 产生的 C++ 源文件必须与类实现一起进行编译和连接,或

- 1.7 应注意的问题
 1. 信号与槽的效率是非常高的,但是同真正的回调函数比较起来,由于增加了灵活性,因此在速度上还是有所损失,当然这种损失相对来说是比较小的,通过在一台 i586-133 的机器上测试是 10 微秒(运行 Linux),可见这种机制所提供的简洁性、灵活性还是值得的。但如果我们要追求高效率的话,比如在实时系统中就要
 - 冬可能的少用这种机制。
 2. 信号与槽机制与普通函数的调用一样,如果使用不当的话,在程序执行时也有可能产生死循环。因此,在定义槽函数时一定要注意避免间接形成无限循环,即在槽中再次发射所接收到的同样信号。例如,在前面给出
 - 3. 如果一个信号与多个槽相联系的话,那么,当这个信号被发射时,与之相关的槽被激活的顺序将是随机的。
 - 4. 宏定义不能用在 signal 和 slot 的参数中。
 既然 moc 工具不扩展 #define, 因此, 在 signals 和 slots 中携带参数的宏就不能正确地工作, 如果不要参数是可以的。例如。下面的例子中发带有条数的完 SICNEDNESS(s), 作为信息的条数是不会语法
 - 带参数是可以的。例如,下面的例子中将带有参数的宏 SIGNEDNESS(a) 作为信号的参数是不合语法的:
 #ifdef ultrix
 #define SIGNEDNESS(a) unsigned a
 #else

- 的确,将一个构造函数放在 signals 或者 slots 区内有点不可理解,无论如何,不能将它们放在 private

signals:
 void someSignal(SIGNEDNESS(a));
};

class Whatever : public QObject {

• 5. 构造函数不能用在 signals 或者 slots 声明区域内。

#define SIGNEDNESS(a) a

Q_OBJECT public slots:

slots、protected slots 或者 public slots 区内。下面的用法是不合语法要求的:
class SomeClass: public QObject {

的例子中如果在 mySlot() 槽函数中加上语句 emit mySignal() 即可形成死循环。

- SomeClass(QObject *parent, const char *name)
 : QObject(parent, name) {}// 在槽声明区内声明构造函数不合语法
 };
- 6. 函数指针不能作为信号或槽的参数。例如,下面的例子中将 void (applyFunction)(QList, void*) 作为参数是不合语法的:
- class someClass : public QObject {
 Q_OBJECT
 - public slots:
 void apply(void (*applyFunction)(QList*, void*), char*); // 不合语法
 };
 - };你可以采用下面的方法绕过这个限制:
- typedef void (*ApplyFunctionType)(QList*, void*);
 class someClass : public QObject {
 Q_OBJECT
 public slots:
 void apply(ApplyFunctionType, char *);
 };
- 7. 信号与槽不能有缺省参数。
- 既然 signal->slot 绑定是发生在运行时刻,那么,从概念上讲使用缺省参数是困难的。下面的用法是不合理的:

```
class SomeClass : public QObject {
    Q_OBJECT
public slots:
    void someSlot(int x = 100); // 将的缺省值定义成,在槽函数声明中使用是错误的x100
};
```

- 8. 信号与槽也不能携带模板类参数。
 - 如果将信号、槽声明为模板类参数的话,即使 moc 工具不报告错误,也不可能得到预期的结果。例如,下面的例子中当信号发射时,槽函数不会被正确调用:

```
public slots:
    void MyWidget::setLocation (pair location);
public signals:
    void MyObject::moved (pair location);
```

- 但是,你可以使用 typedef 语句来绕过这个限制。如下所示:

```
typedef pair IntPair;
public slots:
    void MyWidget::setLocation (IntPair location);
public signals:
    void MyObject::moved (IntPair location);
```

- 这样使用的话,你就可以得到正确的结果。
- 9. 嵌套的类不能位于信号或槽区域内,也不能有信号或者槽。
 - 例如,下面的例子中,在 class B 中声明槽 b() 是不合语法的,在信号区内声明槽 b() 也是不合语法的。 class A

```
class A {
   Q_OBJECT
public:
   class B {
   public slots : // 在嵌套类中声明槽不合语法
       void b();
   };
signals:
   class B {
   // 在信号区内声明嵌套类不合语法
   void b();
   }:
};
```

• 10. 友元声明不能位于信号或者槽声明区内。相反,它们应该在普通 C++ 的 private、protected 或者 public 区内进行声明。下面的例子是不合语法规范的:

```
class someClass : public QObject {
   Q_OBJECT
signals: //信号定义区
   friend class ClassTemplate; // 此处定义不合语法
};
```

2 Qt 多线程之可重入与线程安全

- 可重入: 假如一个类的任何函数在此类的多个不同的实例上,可以被多个线程同时调用,那么这个类被称为是"可重入"的。
- 线程安全 : 假如不同的线程作用在同一个实例上仍可以正常工作,那么称之为"线程安全"的。

需要注意的是,这些类被设计成在一个单线程中创建与使用,因此,在一个线程中创建一个对象,而在另外的线程中调用它的函数,这样的行为不能保证工作良好。
有三种约束需要注意:
QObject 的孩子总是应该在它父亲被创建的那个线程中创建。这意味着,你绝不应该传递 QThread 对

- 事件驱动对象仅仅在单线程中使用。明确地说,这个规则适用于"定时器机制"与"网格模块",举例来讲,你不应该在一个线程中开始一个定时器或是连接一个套接字,当这个线程不是这些对象所在的线

- 你必须保证在线程中创建的所有对象在你删除 QThread 前被删除。这很容易做到: 你可以 run() 函数运

• QObject 是可重入的。它的大多数非 GUI 子类,像 QTimer,QTcpSocket,QUdpSocket,QHttp,QFtp,QProcess

• 尽管 QObject 是可重入的,但 GUI 类,特别是 QWidget 与它的所有子类都是不可重入的。它们仅用于主线程。正如前面提到过的,QCoreApplication::exec() 也必须从那个线程中被调用。实践上,不会在别的线程中使用 GUI 类,它们工作在主线程上,把一些耗时的操作放入独立的工作线程中,当工作线程运行完成,把结果在处理算上是一

象作为另一个对象的父亲(因为 QThread 对象本身会在另一个线程中被创建)

- 果在主线程所拥有的屏幕上显示。

 2.2 逐线程事件循环

 每个线程可以有它的事件循环,初始线程开始它的事件循环需使用 QCoreApplication::exec(), 别的线程开始它的事件循环需要用 QThread::exec(). 像 QCoreApplication 一样,QThread 提供了 exit(int) 函数,一个quit() slot。
 - 线程中的事件循环,使得线程可以使用那些需要事件循环的非 GUI 类 (如,QTimer,QTcpSocket,QProcess)。 也可以把任何线程的 signals 连接到特定线程的 slots,也就是说信号 -槽机制是可以跨线程使用的。对于在 QApplication 之前创建的对象,QObject::thread() 返回 0, 这意味着主线程仅为这些对象处理投递事件,不 会为没有所属线程的对象处理另外的事件。
 - 会为没有所属线程的对象处理另外的事件。

 可以用 QObject::moveToThread() 来改变它和它孩子们的线程亲缘关系,假如对象有父亲,它不能移动这种关系。在另一个线程 (而不是创建它的那个线程) 中 delete QObject 对象是不安全的。除非你可以保证在同一时刻对象不在处理事件。可以用 QObject::deleteLater(), 它会投递一个 DeferredDelete 事件,这会被对象线程的事件循环最终选取到。

 假如没有事件循环运行,事件不会分发给对象。举例来说,假如你在一个线程中创建了一个 QTimer 对象,但

从没有调用过 exec(), 那么 QTimer 就不会发射它的 timeout() 信号. 对 deleteLater() 也不会工作。(这同样适

- 用于主线程)。你可以手工使用线程安全的函数 QCoreApplication::postEvent(),在任何时候,给任何线程中的任何对象投递一个事件,事件会在那个创建了对象的线程中通过事件循环派发。事件过滤器在所有线程中也被支持,不过它限定被监视对象与监视对象生存在同一线程中。类似地,QCoreApplication::sendEvent(不是 postEvent()),仅用于在调用此函数的线程中向目标对象投递事件。
- 2.3 从别的线程中访问 QObject 子类

收对象生存的那个线程 (?))

2.1 QObject 可重入性

程。

行的栈上创建对象。

也是可重入的,在多个线程中同时使用这些类是可能的。

- .3 从别的线程中访问 QObject 寸尖
 QObject 和所有它的子类是非线程安全的。这包括整个的事件投递系统。需要牢记的是,当你正从别的线程中访问对象时,事件循环可以向你的 QObject 子类投递事件。假如你调用一个不生存在当前线程中的
- QObject 子类的函数时,你必须用 mutex 来保护 QObject 子类的内部数据,否则会遭遇灾难或非预期结果。像其它的对象一样,QThread 对象生存在创建它的那个线程中——不是当 QThread::run() 被调用时创建的那个线程。一般来讲,在你的 QThread 子类中提供 slots 是不安全的,除非你用 mutex 保护了你的成员变量。
- 个线程。一般来讲,在你的 QThread 子类中提供 slots 是不安全的,除非你用 mutex 保护了你的成员变量。 • 另一方面,你可以安全的从 QThread::run() 的实现中发射信号,因为信号发射是线程安全的。
- 2.4 跨线程的信号 -槽
 Qt 支持三种类型的信号 -槽连接:
 1,直接连接,当 signal 发射时, slot 立即调用。此 slot 在发射 signal 的那个线程中被执行 (不一定是接)

多线程与隐含共享 • Qt 为它的许多值类型使用了所谓的隐含共享 (implicit sharing) 来优化性能。原理比较简单,共享类包含一 个指向共享数据块的指针,这个数据块中包含了真正原数据与一个引用计数。把深拷贝转化为一个浅拷贝, 从而提高了性能。这种机制在幕后发生作用,程序员不需要关心它。如果深入点看,假如对象需要对数据进 行修改,而引用计数大于 1,那么它应该先 detach()。以使得它修改不会对别的共享者产生影响,既然修改

后的数据与原来的那份数据不同了,因此不可能再共享了,于是它先执行深拷贝,把数据取回来,再在这份

- 2,队列连接,当控制权回到对象属于的那个线程的事件循环时,slot 被调用。此 slot 在接收对象生存

- 3, 自动连接(缺省), 假如信号发射与接收者在同一个线程中, 其行为如直接连接, 否则, 其行为如队

• 连接类型可能通过以向 connect() 传递参数来指定。注意的是,当发送者与接收者生存在不同的线程中,而 事件循环正运行于接收者的线程中,使用直接连接是不安全的。同样的道理,调用生存在不同的线程中的对

• 一般认为,隐含共享与多线程不太和谐,因为有引用计数的存在。对引用计数进行保护的方法之一是使用 mutex, 但它很慢, Qt 早期版本没有提供一个满意的解决方案。从 4.0 开始, 隐含共享类可以安全地跨线程 拷贝,如同别的值类型一样。它们是 完全可重入 的。隐含共享真的是"implicit"。它使用汇编语言实现了原

• 假如你在多个线程中同进访问相同对象, 你也需要用 mutex 来串行化访问顺序, 就如同其他可重入对象那样。 总的来讲,隐含共享真的给"隐含"掉了,在多线程程序中,你可以把它们看成是一般的,非共享的,可重

QThread 使用方法: QThread 中的 slots 在那个线程中执行?

象的函数也是不是安全的。QObject::connect()本身是线程安全的。

// detach from common data

d->stylestyle = style; // set the style member

// perform a deep copy

Reference: http://mobile.51cto.com/symbian-268690.htm

3.1 QThread::run

• run 对于线程的作用相当于 main 函数对于应用程序。它是线程的入口, run 的开始和结束意味着线程的 开始和结束。原文如下: The run() implementation is for a thread what the main() entry point is for the application. All code executed in a call stack that starts in the run() function is executed by the new thread,

and the thread finishes when the function returns. class Thread : public QThread {

Q_OBJECT public: Thread(QObject* parent = 0)

: QThread(parent) {

public slots:

void slot() { ... } signals:

void sig();

protected: void run() { ...}

的那个线程中被执行

列连接。

数据上进行修改。例如:

void QPen::detach(){ if (d->ref != 1) {

}

void QPen::setStyle(Qt::PenStyle style){

子性引用计数操作,这比用 mutex 快多了。

入的类型,这种做法是安全的。

2.5

}

3

```
int main(int argc, char** argv) {
    ...
    Thread thread;
    ...
}
```

• 对照前面的定理, run 函数中的代码时确定无疑要在次线程中运行的, 那么其他的呢? 比如 slot 是在次线程 还是主线程中运行?

3.2 QObject::connect

3.2.1 three connection types

- 1. 自动连接 (Auto Connection)
 - 这是默认设置
 - 如果发送者和接收者处于同一线程,则等同于直接连接
 - 如果发送者和接受者位于不同线程,则等同于队列连接
 - 也就是这说,只存在下面两种情况
- 2. 直接连接 (Direct Connection)
 - 当信号发射时, 槽函数将直接被调用。
 - 无论槽函数所属对象在哪个线程,槽函数都在发射者所在线程执行。
- 3. 队列连接 (Queued Connection)
 - 当控制权回到接受者所在线程的事件循环时,槽函数被调用。
 - 槽函数在接收者所在线程执行。

3.2.2 explain by examples

- 不妨继续拿前面的例子来看,slot 函数是在主线程还是次线程中执行呢?
- 定理二强调两个概念: 发送者所在线程和接收者所在线程。而 slot 函数属于我们在 main 中创建的对象 thread,即 thread 属于主线程
 - 队列连接告诉我们: 槽函数在接受者所在线程执行。即 slot 将在主线程执行
 - 直接连接告诉我们: 槽函数在发送者所在线程执行。发送者在那个线程呢?? 不定!
 - 自动连接告诉我们: 二者不在同一线程时,等同于队列连接。即 slot 在主线程执行
- 要彻底理解这几句话,你可能需要看 Qt meta-object 系统 和 Qt event 系统
 - QThread 是用来管理线程的,它所处的线程和它管理的线程并不是同一个东西
 - QThread 所处的线程,就是执行 QThread t(0) 或 QThread * t=new QThread(0) 的线程。也就是咱们 这儿的主线程
 - QThread 管理的线程,就是 run 启动的线程。也就是次线程
 - 因为 QThread 的对象在主线程中, 所以他的 slot 函数会在主线程中执行, 而不是次线程。除非: QThread 对象在次线程中
 - slot 和信号是直接连接,且信号所属对象在次线程中
- 但上两种解决方法都不好,因为 QThread 不是这么用的 (Bradley T. Hughes)

```
#include <QtCore/QDebug>
 class Dummy : public QObject {
      Q_OBJECT
 public:
      Dummy(){}
 public slots:
      void emitsig() {
      emit sig();
 signals:
      void sig();
 };
 class Thread : public QThread {
      Q_OBJECT
 public:
      Thread(QObject* parent = 0)
      : QThread(parent) {
      //moveToThread(this);
      }
 public slots:
      void slot_main () {
      qDebug() << "from thread slot_main:" << currentThreadId();</pre>
 protected:
      void run() {
      qDebug() << "thread thread:" << currentThreadId();</pre>
      exec();
      }
 };
 //#include "main.moc"
 int main(int argc, char *argv[]) {
      QCoreApplication a(argc, argv);
      qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
      Thread thread;
      Dummy dummy;
      QObject::connect(&dummy, SIGNAL(sig()), &thread, SLOT(slot_main()));
      thread.start();
      dummy.emitsig();
     return a.exec();
 }

    然后看到结果 (具体值每次都变,但结论不变)

 main thread:
                          0x1a40
 from thread slot_main: 0x1a40
 thread thread:
 Mine here:
 Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
```

• 这是 Qt Manual 和例子中普遍采用的方法。但由于 manual 没说槽函数是在主线程执行的,所以不少人都认

主线程 (信号) ~ QThread(槽)

- 定义一个 Dummy 类,用来发信号
- 定义一个 Thread 类,用来接收信号
- 重载 run 函数,目的是打印 threadid

#include <QtCore/QCoreApplication>

为它应该是在次线程执行了。

#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>

3.3

```
from thread slot_main: 140534496016256 thread thread: 140534421948160

• 看到了吧, 槽函数的线程和主线程是一样的!

• 如果你看过 Qt 自带的例子, 你会发现 QThread 中 slot 和 run 函数共同操作的对象,都会用 QMutex 锁住。为什么? 因为 slot 和 run 处于不同线程,需要线程间的同步!

• 如果想让槽函数 slot 在次线程运行(比如它执行耗时的操作,会让主线程死掉),怎么解决呢?

• 注意: 发送 dummy 信号是在主线程,接收者 thread 也在主线程中。参考我们前面的结论,很容易想到:将 thread 放到次线程中不就行了这也是代码中注释掉的 moveToThread(this) 所做的,去掉注释,你会发现 slot
```

```
在次线程中运行
main thread: 0x13c0
thread thread: 0x1de0
from thread slot_main: 0x1de0
```

140534496016256

Mine here:
Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
main thread: 140371166443392

thread thread:

main thread:

• 这可以工作,但这是 Bradley T. Hughes 强烈批判的用法。推荐的方法后面会给出。

140371092375296

3.4 run 中信号与 QThread 中槽

• examples:

Reference: http://mobile.51cto.com/symbian-268690_1.htm

from thread slot_main: 140371092375296

- 定义一个 Dummy 类,在 run 中发射它的信号
 - 地可以左 www 由发射 Threed 中的信息 面对
 - 也可以在 run 中发射 Thread 中的信号,而不是 Dummy(效果完全一样), QThread 定义槽函数,重载 run 函数

```
#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>
#include <QtCore/QDebug>

class Dummy : public QObject {
    Q_OBJECT
public:
    Dummy(QObject* parent = 0)
    : QObject(parent) {}
public slots:
    void emitsig() {
    emit sig();
```

}
signals:

}
public slots:

};

void sig();

#include <QtCore/QCoreApplication>

class Thread : public QThread {
 Q_OBJECT
public:
 Thread(QObject* parent = 0)
 : QThread(parent) {
 //moveToThread(this);

void slot_thread() {

```
qDebug() << "from thread slot_thread:" << currentThreadId();</pre>
     }
 signals:
     void sig();
 protected:
     void run() {
     qDebug() << "thread thread:" << currentThreadId();</pre>
     Dummy dummy;
     connect(&dummy, SIGNAL(sig()), this, SLOT(slot_thread()));
     dummy.emitsig();
     exec();
 };
 //#include "main.moc"
 int main(int argc, char *argv[]) {
     QCoreApplication a(argc, argv);
     qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
     Thread thread;
     thread.start();
     return a.exec();
 }
• 想看结果么?
 main thread:
                         0x15c0
 thread thread:
                         0x1750
 from thread slot_thread: 0x15c0
 Mine here:
 Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
 main thread:
                        140388248221568
 thread thread:
                         140388174153472
 from thread slot_thread: 140388248221568
• 其实没悬念, 肯定是主线程
• thread 对象本身在主线程。所以它的槽也在要在主线程执行,如何解决呢?
   - (方法一)前面提了 moveToThread, 这儿可以用,而且可以解决问题。当同样,是被批判的对象。
     uncomment moveToThread(this); line :
     Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
     main thread:
                             140217092188032
     thread thread:
                             140217018119936
     from thread slot_thread: 140217018119936
    (方法二)注意哦,这儿我们的信号时次线程发出的,对比 connect 连接方式,会发现:
       * 采用直接连接, 槽函数将在次线程 (信号发出的线程) 执行
```

* 这个方法不太好,因为你需要处理 slot 和它的对象所在线程的同步。需要 QMutex 一类的东西

(方法三)推荐的方法,其实,这个方法太简单,太好用了。定义一个普通的 QObject 派生类,然后将其对象 move 到 QThread 中。使用信号和槽时根本不用考虑多线程的存在。也不用使用 QMutex 来进

(have **NOT** tried this method yet~!!)

行同步, Qt 的事件循环会自己自动处理好这个。

#include <QtCore/QCoreApplication>

class Dummy : public QObject {

Dummy(QObject* parent = 0)

#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>
#include <QtCore/QDebug>

Q_OBJECT

public:

```
class Object : public QObject {
           Q_OBJECT
       public:
           Object(){}
       public slots:
           void slot() {
           qDebug() << "from thread slot:" << QThread::currentThreadId();</pre>
       };
       //#include "main.moc"
       int main(int argc, char *argv[]) {
           QCoreApplication a(argc, argv);
           qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
           QThread thread;
           Object obj;
           Dummy dummy;
           obj.moveToThread(&thread);
           QObject::connect(&dummy, SIGNAL(sig()), &obj, SLOT(slot()));
           thread.start();
           dummy.emitsig();
          return a.exec();
       }
         * 结果: 恩, slot 确实不在主线程中运行(这么简单不值得欢呼么?)
          main thread:
                          0x1a5c
          from thread slot: 0x186c
          Mine here:
          Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
                          139964716550016
          main thread:
          from thread slot: 139964642481920
4 QT 中关于信号与槽机制的实现原理:源代码分析
  本文介绍的内容是 QT 中关于信号与槽机制的实现原理,每个对象都有一个相应的纪录该对象的元对象,关于
元对象的类在本文中有所介绍。
4.1 每个对象都有一个相应的纪录该对象的元对象
  关于元对象的类:下面介绍有两种
4.1.1 QMetaObject 类
/*生成元对象需要的输入参数****************************/
// 类名
const char * const class_name;
// 父类名
QMetaObject *superclass;
```

: QObject(parent) {}

void emitsig() {
emit sig();

void sig();

public slots:

signals:

};

// 记录信息slot

const QMetaData * const slot data:

```
// 记录槽的个数
int n_slots;
// 记录信息signal
const QMetaData * const signal_data;
// 记录信号的个数
int n_signals;
int numSlots( bool super = FALSE ) const; // 返回槽的个数
int numSignals( bool super = FALSE ) const; // 返回信号的个数
int findSlot( const char *, bool super = FALSE ) const; // 查找槽
int findSignal( const char *, bool super = FALSE ) const; // 查找信号
// 返回指定位置的槽
const QMetaData *slot( int index, bool super = FALSE ) const;
// 返回指定位置的信号
const QMetaData *signal( int index, bool super = FALSE ) const;
// 所有槽名字的列表
QStrList slotNames( bool super = FALSE ) const;
// 所有信号名字的列表
QStrList signalNames( bool super = FALSE ) const;
// 槽的起始索引
int slotOffset() const;
// 信号的起始索引
int signalOffset() const;
/*两个获取类的元对象的方法********************************/
static QMetaObject *metaObject( const char *class_name );
static bool hasMetaObject( const char *class_name );
4.1.2 QMetaData 类
// 记录元对象数据for 信号与槽
struct QMetaData {
                    // 名称
  const char *name;
   const QUMethod* method; // 详细描述信息
   enum Access { Private, Protected, Public };
  Access access;
                       // 访问权限
};
4.2 QObject 类实现了信号与槽机制
  它利用元对象纪录的信息,实现了信号与槽机制.
4.2.1 信号与槽建立连接的实现
 1. 接口函数:
   // 连接
   // 参数发送对象,信号,接收对象,处理信号的信号槽(/)
   static bool connect(const QObject *sender, const char *signal,
                     const QObject *receiver, const char *member );
   bool connect(const QObject *sender, const char *signal,
               const char *member ) const;
   static bool disconnect(const QObject *sender, const char *signal,
                     const QObject *receiver, const char *member);
```

bool disconnect(const char *signal = 0.

```
const QObject *receiver = 0, const char *member = 0 );
  bool disconnect(const QObject *receiver, const char *member = 0 );
  // 连接的内部实现
  // 发送对象,信号的索引,接收对象,处理信号的类型,处理信号信号槽的索引(/)
  static void connectInternal(const QObject *sender, int signal_index,
                       const QObject *receiver, int membcode, int member_index );
  static bool disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index,
                       const QObject *receiver, int membcode, int member_index );
2. 信号与槽连接的实现原理:
  // 一阶段
  bool QObject::connect(const QObject *sender, // 发送对象
             const char *signal, // 信号
             const QObject *receiver, // 接收对象
             const char *member // 槽
             ) {
      // 检查发送对象,信号,接收对象,槽不为null
     if ( sender == 0 || receiver == 0 || signal == 0 || member == 0 ) {
        return false;
     }
     // 获取发送对象的元对象
     QMetaObject *smeta = sender->metaObject();
     // 检查信号
     if (!check_signal_macro(sender, signal, "connect", "bind"))
        return false;
     // 获取信号的索引
     int signal_index = smeta->findSignal( signal, true );
     if ( signal_index < 0 ) {</pre>
                                       // normalize and retry
        nw_signal = qt_rmWS( signal-1 ); // remove whitespace
        signal_index = smeta->findSignal( signal, true );
     }
     // 如果信号不存在,则退出
     if ( signal_index < 0 ) {</pre>
                                           // no such signal
        return false;
     }
     // 获取信号的元数据对象
     const QMetaData *sm = smeta->signal( signal_index, true );
     // 获取信号名字
     signal = sm->name;
     // 获取处理信号的类型(是信号槽)/
     // 发送信号对象
     QObject *s = (QObject *)sender;
                                     // we need to change them
     // 接收信号对象
     QObject *r = (QObject *)receiver; // internally
     // 获取接收对象的元对象
     QMetaObject *rrmeta = r->metaObject();
     int member_index = -1;
     switch ( membcode ) {
                                    // get receiver member
     case QSLOT_CODE:// 如果是槽
        // 获取槽索引
        member_index = rmeta->findSlot( member, true );
        nw_member = qt_rmWS(member);  // remove whitespace
            member = nw_member;
            member_index = rmeta->findSlot( member, true );
        }
        break;
     case OSIGNAL CODE:// 如果是信号
```

```
// 获取信号索引
       member_index = rmeta->findSignal( member, true );
       if ( member_index < 0 ) {</pre>
                                      // normalize and retry
           nw_member = qt_rmWS(member);
                                        // remove whitespace
           member = nw_member;
           member_index = rmeta->findSignal( member, true );
       }
       break;
   }
   // 如果接收对象不存在相应的信号或槽,则退出
   if ( member_index < 0 ) {</pre>
       return false;
   }
   // 检查连接的参数发送的信号,接收对象,处理信号的槽或信号()
   if (!s->checkConnectArgs(signal,receiver,member) ) {
       return false;
   } else {
   // 获取处理信号的元数据对象
       const QMetaData *rm = membcode == QSLOT_CODE ?
       rmeta->slot( member_index, true ) :
       rmeta->signal( member_index, true );
       if ( rm ) {
           // 建立连接
           // 发送信号的对象,信号的索引,接收信号的对象,处理信号的类型,处理信号的索引()
           connectInternal( sender, signal_index, receiver, membcode, member_index );
   }
   return true;
}
// 二阶段
// 建立连接
// 发送信号的对象,信号的索引,接收信号的对象,处理信号的类型,处理信号的索引()
void QObject::connectInternal( const QObject *sender, int signal_index,
                  const QObject *receiver, int membcode, int member_index )
   // 发送信号的对象
   QObject *s = (QObject*)sender;
   // 接收信号的对象
   QObject *r = (QObject*)receiver;
   // 如果发送对象的连接查询表为,则建立null
                                         // create connections lookup table
   if (!s->connections) {
       s->connections = new QSignalVec( signal_index+1 );
       Q_CHECK_PTR( s->connections );
       s->connections->setAutoDelete( true );
   }
   // 获取发送对象的相应信号的连接列表
    QConnectionList *clist = s->connections->at( signal_index );
   if (!clist) {
                                        // create receiver list
       clist = new QConnectionList;
       Q_CHECK_PTR( clist );
       clist->setAutoDelete( true );
       s->connections->insert( signal_index, clist );
   }
   QMetaObject *rrmeta = r->metaObject();
   const QMetaData *rm = 0;
   switch ( membcode ) {
                                      // get receiver member
   case QSLOT_CODE:
       rm = rmeta->slot( member_index, true );
       break;
   case QSIGNAL_CODE:
       rm = rmeta->signal( member_index, true );
       break:
   }
   // 建立连接
```

```
QConnection *c = new QConnection( r, member_index, rm ? rm->name : "qt_invoke", memb
      Q_CHECK_PTR( c );
      // 把连接添加到发送对象的连接列表中
      clist->append( c );
      // 判断接收对象的发送对象列表是否为null
      if (!r->senderObjects) {
                                             // create list of senders
         // 建立接收对象的发送对象列表
         r->senderObjects = new QSenderObjectList;
      // 把发送对象添加到发送对象列表中
      r->senderObjects->append( s );
                                     // add sender to list
  }
3. 信号发生时激活的操作函数。激活 slot 的方法
  // 接口:
  void QObject::activate_signal( int signal ) {
      #ifndef QT_NO_PRELIMINARY_SIGNAL_SPY
      if ( qt_preliminary_signal_spy ) {
         //信号没有被阻塞
         //信号>=0
          //连接列表不为空,或者信号对应的连接存在
          if (!signalsBlocked() && signal >= 0 &&
              (!connections || !connections->at( signal ) ) ) {
             //
             QUObject o[1];
             qt_spy_signal( this, signal, o );
             return;
         }
      }
      #endif
      if (!connections || signalsBlocked() || signal < 0 )</pre>
         return:
      //获取信号对应的连接列表
      QConnectionList *clist = connections->at( signal );
      if (!clist)
         return;
      QUObject o[1];
      activate_signal( clist, o );
  }
  void QObject::activate_signal( QConnectionList *clist, QUObject *o )
      if (!clist)
         return;
  #ifndef QT_NO_PRELIMINARY_SIGNAL_SPY
      if ( qt_preliminary_signal_spy )
         qt_spy_signal( this, connections->findRef( clist), o );
  #endif
      QObject *object;
      //发送对象列表
      QSenderObjectList* sol;
      //旧的发送对象
      QObject* oldSender = 0;
      //连接
      QConnection *c;
      if ( clist->count() == 1 ) { // save iterator
         //获取连接
         c = clist->first();
         object = c->object();
```

//获取发送对象列表

sol = object->senderObjects;

```
oldSender = sol->currentSender;
    sol->ref();
    //设置新的发送对象
    sol->currentSender = this;
    if ( c->memberType() == QSIGNAL_CODE )//如果是信号,则发送出去
        object->qt_emit( c->member(), o );
    else
        object->qt_invoke( c->member(), o );//如果是槽,则执行
    //
    if ( sol ) {
       //设置恢复为旧的发送对象
       sol->currentSender = oldSender;
        if ( sol->deref() )
           delete sol;
    }
} else {
    QConnection *cd = 0;
    QConnectionListIt it(*clist);
    while ( (c=it.current()) ) {
       ++it;
        if ( c == cd )
            continue;
        ccd = c;
       object = c->object();
        //操作前设置当前发送对象
        sol = object->senderObjects;
        if ( sol ) {
            oldSender = sol->currentSender;
            sol->ref();
           sol->currentSender = this;
       }
        //如果是信号,则发送出去
        if ( c->memberType() == QSIGNAL_CODE ){
            object->qt_emit( c->member(), o );
        //如果是槽,则执行
        else {
            object->qt_invoke( c->member(), o );
        //操作后恢复当前发送对象
        if (sol ) {
            sol->currentSender = oldSender;
           if ( sol->deref() )
               delete sol;
        }
   } // while
}
```

5 QT 中实现 Thread 与 GUI 主线程连通方法

}