# QThread Re-entrant & thread-Safe

## deepwaterooo

## April 28, 2015

# Contents

1 QT 的信号与槽机制

|   | 1.3 | - 橍          |
|---|-----|--------------|
|   |     | 信号与槽的关联      |
|   |     | 元对象工具        |
|   | 1.6 | examples     |
|   | 1.7 | 应注意的问题       |
| 2 | Qt  | 多线程之可重入与线程安全 |
|   | 2.1 | QObject 可重入性 |

| 1.7 | 应注意的问题                       |  |
|-----|------------------------------|--|
|     | 多线程之可重入与线程安全<br>QObject 可重入性 |  |

| $^{2}$ | 逐线程事件循环             |
|--------|---------------------|
| 3      | 从别的线程中访问 QObject 子类 |
|        | 跨线程的信号 -槽           |
| 5      | 多线程与隐含共享            |

| o<br>o       | 多级作   | 生一局百六      | 子       |         |        |     |     |     |  |
|--------------|-------|------------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|--|
| $\mathbf{T}$ | hread | 使用方法:      | QThread | l 中的 sl | lots 在 | 那个组 | 线程中 | 执行? |  |
| 1            | QThr  | ead::run . |         |         |        |     |     |     |  |

| 3.1 | $ m QThr\epsilon$ | $\operatorname{ead}$ ::run |
|-----|-------------------|----------------------------|
| 3.2 | QObje             | ect::connect               |
|     |                   | three connection types     |
|     |                   | ovnlain by ovamples        |

|     | 3.2.2 explain by examples . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 主线程 (信号) ~ QThread(槽)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | run 中信号与 QThread 中槽.        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| $\mathbf{QT}$ | 中关于   | 信号与槽机制的实现原理:源代码分析          |  |
|---------------|-------|----------------------------|--|
| 4.1           | 每个对   | <b>  象都有一个相应的纪录该对象的元对象</b> |  |
|               | 4.1.1 | QMetaObject 类              |  |
|               | 4 4 0 | 011 1 12 14                |  |

| 4.2 | $\operatorname{QObj}$ | ect 类实现了信号与槽机制。 |  |
|-----|-----------------------|-----------------|--|
|     | 4.2.1                 | 信号与槽建立连接的实现     |  |
| 正确  | 使用(                   | <b>)</b> t 多线程  |  |

| 5.1 | QThread 的常见特 |
|-----|--------------|
| 5.2 | 旧的使用方式       |
| 5.3 | 推荐的使用方式      |

|     | GUI 界面假死的处理         |    |
|-----|---------------------|----|
| ОТІ | hread related Evami | ٦l |

| $\mathbf{QT}$ | hread related Examples |
|---------------|------------------------|
| 6.1           | QMutex                 |
| 6.2           | OP and WritaLock       |

| 6.4 | Consumer Producer: QSemaphore |  |
|-----|-------------------------------|--|
| 6.5 | Mandelbrotset                 |  |

```
QT 中实现 Thread 与 GUI 主线程连通方法
```

| • | • | ٠  | ٠ | •  | ٠ | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |  |
|---|---|----|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |    |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 郥 | 个 | ·绀 | 禾 | 呈口 | þ | 执 | 彳 | ŕ? | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| 1= | E. | Γ. | 17 | ď, | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| •  | •  |    | •  |    | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |
|    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | • | • |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   | • | ٠ | ٠ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| • |  |
|---|--|
|   |  |

| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| • | ٠ | • | ٠ | 14 |
|---|---|---|---|----|
|   |   |   |   | 18 |
|   |   |   |   | 18 |
|   |   |   |   | 18 |

| 1  |  |  |
|----|--|--|
| 1  |  |  |
| 1  |  |  |
|    |  |  |
| 20 |  |  |

| 10 |
|----|
| 20 |
| 20 |
| 20 |
| 21 |
|    |

13 13 13

| 20 |
|----|
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 24 |
|    |

8 Other Reference

# 1 QT 的信号与槽机制

# 1.1 概述

• 所有从 QObject 或其子类 (例如 Qwidget) 派生的类都能够包含信号和槽。当对象改变其状态时,信号就由该对象发射 (emit) 出去,这就是对象所要做的全部事情,它不知道另一端是谁在接收这个信号。这就是真正的信息封装,它确保对象被当作一个真正的软件组件来使用。槽用于接收信号,但它们是普通的对象成员函数。一个槽并不知道是否有任何信号与自己相连接。而且,对象并不了解具体的通信机制。

29

• 你可以将很多信号与单个的槽进行连接,也可以将单个的信号与很多的槽进行连接,甚至于将一个信号与另外一个信号相连接也是可能的,这时无论第一个信号什么时候发射系统都将立刻发射第二个信号。总之,信号与槽构造了一个强大的部件编程机制。

# 1.2 信号信号 -槽机制完全独立于任何 GUI 事件循环。只有当所有的槽返回以后发射函数(emit)才返回。如果存在

- 多个槽与某个信号相关联,那么,当这个信号被发射时,这些槽将会一个接一个地执行,但是它们执行的顺序将会是随机的、不确定的,我们不能人为地指定哪个先执行、哪个后执行。
- 信号的声明是在头文件中进行的,QT 的 signals 关键字指出进入了信号声明区,随后即可声明自己的信号。例如,下面定义了三个信号:

# signals:

```
void mySignal(int x);
void mySignalParam(int x,int y);
```

• 在上面的定义中, signals 是 QT 的关键字,而非 C/C++ 的。接下来的一行 void mySignal() 定义了信号

void mySignal();

- mySignal,这个信号没有携带参数;接下来的一行 void mySignal(int x) 定义了重名信号 mySignal,但是它携带一个整形参数,这有点类似于 C++ 中的虚函数。从形式上讲信号的声明与普通的 C++ 函数是一样的,但是信号却没有函数体定义,另外,信号的返回类型都是 void,不要指望能从信号返回什么有用信息。
- 信号由 moc 自动产生,它们不应该在.cpp 文件中实现。

## 1.3 槽

- 槽是普通的 C++ 成员函数,可以被正常调用,它们唯一的特殊性就是很多信号可以与其相关联。当与其关 联的信号被发射时,这个槽就会被调用。槽可以有参数,但槽的参数不能有缺省值。
  - 既然槽是普通的成员函数,因此与其它的函数一样,它们也有存取权限。槽的存取权限决定了谁能够与其相关联。同普通的 C++ 成员函数一样,槽函数也分为三种类型,即 public slots、private slots 和 protected slots。
    - public slots: 在这个区内声明的槽意味着任何对象都可将信号与之相连接。这对于组件编程非常有用,你可以创建彼此互不了解的对象,将它们的信号与槽进行连接以便信息能够正确的传递。
    - protected slots: 在这个区内声明的槽意味着当前类及其子类可以将信号与之相连接。这适用于那些槽,它们是类实现的一部分,但是其界面接口却面向外部。
    - private slots: 在这个区内声明的槽意味着只有类自己可以将信号与之相连接。这适用于联系非常紧密的类。
  - 槽也能够声明为虚函数,这也是非常有用的。
  - 槽的声明也是在头文件中进行的。例如,下面声明了三个槽:

```
public slots:
    void mySlot();
    void mySlot(int x);
    void mySignalParam(int x,int y);
```

```
• 通过调用 QObject 对象的 connect 函数来将某个对象的信号与另外一个对象的槽函数相关联,这样当发射者
 发射信号时,接收者的槽函数将被调用。该函数的定义如下:
 bool QObject::connect ( const QObject * sender, const char * signal,
                    const QObject * receiver, const char * member ) [static]
• 这个函数的作用就是将发射者 sender 对象中的信号 signal 与接收者 receiver 中的 member 槽函数联系起来。
 当指定信号 signal 时必须使用 QT 的宏 SIGNAL(), 当指定槽函数时必须使用宏 SLOT()。如果发射者与接
 收者属于同一个对象的话,那么在 connect 调用中接收者参数可以省略。
• 一个信号甚至能够与另一个信号相关联,看下面的例子:
 class MyWidget : public QWidget {
 public:
    MyWidget();
    //
 signals:
    void aSignal();
    //
 private:
    QPushButton *aButton;
 };
 MyWidget::MyWidget() {
    aButton = new QPushButton( this );
    connect(aButton, SIGNAL(clicked()), SIGNAL(aSignal()));
 }
• 在上面的构造函数中,MyWidget 创建了一个私有的按钮 aButton,按钮的单击事件产生的信号 clicked() 与
 另外一个信号 aSignal () 进行了关联。这样一来,当信号 clicked() 被发射时,信号 aSignal() 也接着被发射。
 当然,你也可以直接将单击事件与某个私有的槽函数相关联,然后在槽中发射 aSignal() 信号,这样的话似乎
 有点多余。
• 当信号与槽没有必要继续保持关联时,我们可以使用 disconnect 函数来断开连接。其定义如下:
 bool QObject::disconnect ( const QObject * sender, const char * signal,
                       const Object * receiver, const char * member ) [static]
• 这个函数断开发射者中的信号与接收者中的槽函数之间的关联。
• 有三种情况必须使用 disconnect() 函数:
  - 断开与某个对象相关联的任何对象。这似乎有点不可理解,事实上,当我们在某个对象中定义了一个或
    者多个信号,这些信号与另外若干个对象中的槽相关联,如果我们要切断这些关联的话,就可以利用这
    个方法,非常之简洁。
    disconnect( myObject, 0, 0, 0)
    或者
    myObject->disconnect()

    断开与某个特定信号的任何关联。

    disconnect( myObject, SIGNAL(mySignal()), 0, 0 )
    或者
    myObject->disconnect( SIGNAL(mySignal()) )
  - 断开两个对象之间的关联。
    disconnect( myObject, 0, myReceiver, 0 )
    或者
    myObject->disconnect (myReceiver )
• 在 disconnect 函数中 0 可以用作一个通配符,分别表示任何信号、任何接收对象、接收对象中的任何槽函
 数。但是发射者 sender 不能为 0, 其它三个参数的值可以等于 0。
```

**1.4** 信号与槽的关联

```
元对象工具
1.5
  • 元对象编译器 moc (meta object compiler) 对 C++ 文件中的类声明进行分析并产生用于初始化元对象的
   C++ 代码, 元对象包含全部信号和槽的名字以及指向这些函数的指针。
  • moc 读 C++ 源文件,如果发现有 Q_{OBJECT} .
                                     C++ 源文件,这个新生成的文件中包含有该类的元对
   象代码。例如,假设我们有一个头文件 mysignal.h,在这个文件中包含有信号或槽的声明,那么在编译之前
   moc 工具就会根据该文件自动生成一个名为 mysignal.moc.h 的 C++ 源文件并将其提交给编译器; 类似地,
   对应于 mysignal.cpp 文件 moc 工具将自动生成一个名为 mysignal.moc.cpp 文件提交给编译器。
  • 元对象代码是 signal/slot 机制所必须的。用 moc 产生的 C++ 源文件必须与类实现一起进行编译和连接,或
   者用 #include 语句将其包含到类的源文件中。moc 并不扩展 #include 或者 #define 宏定义, 它只是简单的
   跳过所遇到的任何预处理指令。
1.6 examples
  • //tsignal.h
   class TsignalApp : public QMainWindow {
      Q_OBJECT
      //信号声明区
   signals:
      //声明信号mySignal()
      void mySignal();
      //声明信号mySignal(int)
      void mySignal(int x);
      //声明信号mySignalParam(int, int)
      void mySignalParam(int x, int y);
      //槽声明区
   public slots:
      //声明槽函数mySlot()
      void mySlot();
      //声明槽函数mySlot(int)
      void mySlot(int x);
      //声明槽函数mySignalParam (, intint)
      void mySignalParam(int x, int y);
   };
   //tsignal.cpp
   TsignalApp::TsignalApp()
      //将信号mySignal与槽()mySlot相关联()
```

connect(this, SIGNAL(mySignalParam(int, int)), SLOT(mySlotParam(int, int)));

QMessageBox::about(this, "Tsignal", "This is a signal/slot sample without parameter

QMessageBox::about(this, "Tsignal", "This is a signal/slot sample with one paramete

connect(this, SIGNAL(mySignal()), SLOT(mySlot()));

connect(this, SIGNAL(mySignal(int)), SLOT(mySlot(int))); //将信号mySignalParam(int, int与槽)mySlotParam(int, int相关联)

//将信号mySignal(int与槽)mySlot(int相关联)

}

}

}

// 定义槽函数mySlot()
void TsignalApp::mySlot()

// 定义槽函数mySlot(int)

char s[256];

void TsignalApp::mySlot(int x)

// 定义槽函数mySlotParam(int, int)

void TsignalApp::mySlotParam(int x, int y)

sprintf(s, "x:%d y:%d", x, y);
QMessageBox::about(this, "Tsignal",

```
}
void TsignalApp::slotFileNew() {
    //发射信号mySignal()
    emit mySignal();
    //发射信号mySignal(int)
    emit mySignal(5);
    //发射信号mySignalParam, (5100)
    emit mySignalParam(5, 100);
}
```

## 1.7 应注意的问题

- 1. 信号与槽的效率是非常高的,但是同真正的回调函数比较起来,由于增加了灵活性,因此在速度上还是有所损失,当然这种损失相对来说是比较小的,通过在一台 i586-133 的机器上测试是 10 微秒(运行 Linux),可见这种机制所提供的简洁性、灵活性还是值得的。但如果我们要追求高效率的话,比如在实时系统中就要尽可能的少用这种机制。
- 定义槽函数时一定要注意避免间接形成无限循环,即在槽中再次发射所接收到的同样信号。例如,在前面给出的例子中如果在 mySlot() 槽函数中加上语句 emit mySignal() 即可形成死循环。

• 2. 信号与槽机制与普通函数的调用一样,如果使用不当的话,在程序执行时也有可能产生死循环。因此,在

- 3. 如果一个信号与多个槽相联系的话,那么,当这个信号被发射时,与之相关的槽被激活的顺序将是随机的。
- 4. 宏定义不能用在 signal 和 slot 的参数中。
  - 既然 moc 工具不扩展 #define, 因此, 在 signals 和 slots 中携带参数的宏就不能正确地工作, 如果不带参数是可以的。例如, 下面的例子中将带有参数的宏 SIGNEDNESS(a) 作为信号的参数是不合语法的:
    #ifdef ultrix

```
#define SIGNEDNESS(a) unsigned a
#else
#define SIGNEDNESS(a) a
#endif
class Whatever : public QObject {
    signals:
    void someSignal( SIGNEDNESS(a) );
};
```

- 5. 构造函数不能用在 signals 或者 slots 声明区域内。
  - 的确,将一个构造函数放在 signals 或者 slots 区内有点不可理解,无论如何,不能将它们放在 private slots、protected slots 或者 public slots 区内。下面的用法是不合语法要求的:

```
class SomeClass : public QObject {
   Q_OBJECT
public slots:
   SomeClass( QObject *parent, const char *name )
            : QObject( parent, name ) {}// 在槽声明区内声明构造函数不合语法
};
```

- 6. 函数指针不能作为信号或槽的参数。
- 例如,下面的例子中将 void (**applyFunction)(QList**, void\*) 作为参数是不合语法的:

```
class someClass : public QObject {
    Q_OBJECT
public slots:
    void apply(void (*applyFunction)(QList*, void*), char*); // 不合语法
};
```

- 你可以采用下面的方法绕过这个限制:

```
typedef void (*ApplyFunctionType)(QList*, void*);
class someClass : public QObject {
    Q_OBJECT
    public slots:
    void apply( ApplyFunctionType, char *);
};
```

- 7. 信号与槽不能有缺省参数。
  - 既然 signal->slot 绑定是发生在运行时刻,那么,从概念上讲使用缺省参数是困难的。下面的用法是不合理的:

```
class SomeClass : public QObject {
    Q_OBJECT
public slots:
    void someSlot(int x = 100); // 将的缺省值定义成,在槽函数声明中使用是错误的x100
};
```

- 8. 信号与槽也不能携带模板类参数。
  - 如果将信号、槽声明为模板类参数的话,即使 moc 工具不报告错误,也不可能得到预期的结果。例如,下面的例子中当信号发射时,槽函数不会被正确调用:

```
public slots:
    void MyWidget::setLocation (pair location);
public signals:
    void MyObject::moved (pair location);
```

- 但是,你可以使用 typedef 语句来绕过这个限制。如下所示:

```
typedef pair IntPair;
public slots:
    void MyWidget::setLocation (IntPair location);
public signals:
    void MyObject::moved (IntPair location);
```

- 这样使用的话, 你就可以得到正确的结果。
- 9. 嵌套的类不能位于信号或槽区域内,也不能有信号或者槽。
  - 例如,下面的例子中,在 class B 中声明槽 b() 是不合语法的,在信号区内声明槽 b() 也是不合语法的。

```
class A {
    Q_OBJECT
public:
    class B {
        public slots : // 在嵌套类中声明槽不合语法
        void b();
        };
signals:
    class B {
            // 在信号区内声明嵌套类不合语法
            void b();
        }:
};
```

• 10. 友元声明不能位于信号或者槽声明区内。相反,它们应该在普通 C++ 的 private、protected 或者 public 区内进行声明。下面的例子是不合语法规范的:

```
class someClass : public QObject {
   Q_OBJECT
signals: //信号定义区
   friend class ClassTemplate; // 此处定义不合语法
};
```

是"可重入"的。
• 线程安全:假如不同的线程作用在同一个实例上仍可以正常工作,那么称之为"线程安全"的。

• 可重入: 假如一个类的任何函数在此类的多个不同的实例上,可以被多个线程同时调用,那么这个类被称为

2.1 QObject 可重入性

Qt 多线程之可重入与线程安全

 $\mathbf{2}$ 

- 1 QObject 可重入性
  QObject 是可重入的。它的大多数非 GUI 子类,像 QTimer,QTcpSocket,QUdpSocket,QHttp,QFtp,QProcess
- QObject 是可重入的。它的大多数非 GUI 子类,像 QTimer,QTcpSocket,QUdpSocket,QHttp,QFtp,Q也是可重入的,在多个线程中同时使用这些类是可能的。
- 需要注意的是,这些类被设计成在一个单线程中创建与使用,因此,在一个线程中创建一个对象,而在另外
- 需要注息的是,这些关极设计成在一个单线程中创建与使用,因此,在一个线程中创建一个对象,而在的线程中调用它的函数,这样的行为不能保证工作良好。
   有三种约束需要注意:
- QObject 的孩子总是应该在它父亲被创建的那个线程中创建。这意味着,你绝不应该传递 QThread 对象作为另一个对象的父亲 (因为 QThread 对象本身会在另一个线程中被创建)
- 事件驱动对象仅仅在单线程中使用。明确地说,这个规则适用于"定时器机制"与"网格模块",举例来讲,你不应该在一个线程中开始一个定时器或是连接一个套接字,当这个线程不是这些对象所在的线
- 程。
   你必须保证在线程中创建的所有对象在你删除 QThread 前被删除。这很容易做到: 你可以 run() 函数运行的栈上创建对象。
- 尽管 QObject 是可重入的,但 GUI 类,特别是 QWidget 与它的所有子类都是不可重入的。它们仅用于主线程。正如前面提到过的,QCoreApplication::exec() 也必须从那个线程中被调用。实践上,不会在别的线程中使用 GUI 类,它们工作在主线程上,把一些耗时的操作放入独立的工作线程中,当工作线程运行完成,把结果在主线程所拥有的屏幕上显示。
- 2.2 逐线程事件循环
   每个线程可以有它的事件循环,初始线程开始它的事件循环需使用 QCoreApplication::exec(),别的线程开始它的事件循环需要用 QThread::exec().像 QCoreApplication 一样,QThread 提供了 exit(int) 函数,一个
  - quit() slot。

     线程中的事件循环,使得线程可以使用那些需要事件循环的非 GUI 类 (如,QTimer,QTcpSocket,QProcess)。也可以把任何线程的 signals 连接到特定线程的 slots,也就是说信号 -槽机制是可以跨线程使用的。对于在
  - 也可以把任何线程的 signals 连接到特定线程的 slots,也就是说信号 -槽机制是可以跨线程使用的。对于在QApplication 之前创建的对象,QObject::thread() 返回 0, 这意味着主线程仅为这些对象处理投递事件,不会为没有所属线程的对象处理另外的事件。
  - 会为沒有所属线程的对象处理另外的事件。

     可以用 **QObject::moveToThread()** 来改变它和它孩子们的线程亲缘关系,假如对象有父亲,它不能移动这种关系。在另一个线程 (而不是创建它的那个线程) 中 delete **QObject** 对象是不安全的。除非你可以保证在同一时刻对象不在处理事件。可以用 **QObject::deleteLater()**, 它会投递一个 **DeferredDelete** 事件,这会被对
  - 象线程的事件循环最终选取到。

     假如没有事件循环运行,事件不会分发给对象。举例来说,假如你在一个线程中创建了一个 QTimer 对象,但从没有调用过 exec(),那么 QTimer 就不会发射它的 timeout()信号.对 deleteLater()也不会工作。(这同样适用于主线程)。你可以手工使用线程安全的函数 QCoreApplication::postEvent(),在任何时候,给任何线程中
- 的任何对象投递一个事件,事件会在那个创建了对象的线程中通过事件循环派发。事件过滤器在所有线程中也被支持,不过它限定被监视对象与监视对象生存在同一线程中。类似地,QCoreApplication::sendEvent(不是 postEvent()), 仅用于在调用此函数的线程中向目标对象投递事件。
- 2.3 从别的线程中访问 QObject 子类
   QObject 和所有它的子类是非线程安全的。这包括整个的事件投递系统。需要牢记的是,当你正从别的线
  - 程中访问对象时,事件循环可以向你的 QObject 子类投递事件。假如你调用一个不生存在当前线程中的 QObject 子类的函数时,你必须用 mutex 来保护 QObject 子类的内部数据,否则会遭遇灾难或非预期结果。像其它的对象一样,QThread 对象生存在创建它的那个线程中 —不是当 QThread::run() 被调用时创建的那
  - 像具它的对象一样,QThread 对象生存在创建它的那个线程中 不是当 QThread::run() 被调用时创建的那个线程。一般来讲,在你的 QThread 子类中提供 slots 是不安全的,除非你用 mutex 保护了你的成员变量。
     另一方面,你可以安全的从 QThread::run() 的实现中发射信号,因为信号发射是线程安全的。

- Qt 支持三种类型的信号 -槽连接:
  1,直接连接,当 signal 发射时,slot 立即调用。此 slot 在发射 signal 的那个线程中被执行 (不一定是接收对象生存的那个线程 (?))
  2,队列连接,当控制权回到对象属于的那个线程的事件循环时,slot 被调用。此 slot 在接收对象生存的那个线程中被执行
  3,自动连接 (缺省),假如信号发射与接收者在同一个线程中,其行为如直接连接,否则,其行为如队列连接。
- 连接类型可能通过以向 connect() 传递参数来指定。注意的是,当发送者与接收者生存在不同的线程中,而事件循环正运行于接收者的线程中,使用直接连接是不安全的。同样的道理,调用生存在不同的线程中的对象的函数也是不是安全的。QObject::connect() 本身是线程安全的。
- 象的函数也是不是安全的。QObject::connect()本身是线程安全的。

  2.5 多线程与隐含共享

   Qt 为它的许多值类型使用了所谓的隐含共享 (implicit sharing)来优化性能。原理比较简单,共享类包含一

// detach from common data

// perform a deep copy

个指向共享数据块的指针,这个数据块中包含了真正原数据与一个引用计数。把深拷贝转化为一个浅拷贝,从而提高了性能。这种机制在幕后发生作用,程序员不需要关心它。如果深入点看,假如对象需要对数据进行修改,而引用计数大于 1,那么它应该先 detach()。以使得它修改不会对别的共享者产生影响,既然修改后的数据与原来的那份数据不同了,因此不可能再共享了,于是它先执行深拷贝,把数据取回来,再在这份

• 一般认为,隐含共享与多线程不太和谐,因为有引用计数的存在。对引用计数进行保护的方法之一是使用mutex,但它很慢,Qt 早期版本没有提供一个满意的解决方案。从 4.0 开始,隐含共享类可以安全地跨线程拷贝,如同别的值类型一样。它们是 完全可重入 的。隐含共享真的是"implicit"。它使用汇编语言实现了原子性引用计数操作,这比用 mutex 快多了。

d->stylestyle = style; // set the style member

void QPen::setStyle(Qt::PenStyle style){

2.4

跨线程的信号 -槽

数据上进行修改。例如:

void QPen::detach(){
 if (d->ref != 1) {

入的类型,这种做法是安全的。

}

}

3

QThread 使用方法: QThread 中的 slots 在那个线程中执行?

# Reference: http://mobile.51cto.com/symbian-268690.htm

# Teleforence. http://mobile.ore.com/bymbian 200000.nem

# 3.1 QThread::run

• run 对于线程的作用相当于 main 函数对于应用程序。它是线程的入口, run 的开始和结束意味着线程的 开始和结束。原文如下: The run() implementation is for a thread what the main() entry point is for the application. All code executed in a call stack that starts in the run() function is executed by the new thread, and the thread finishes when the function returns

• 假如你在多个线程中同进访问相同对象,你也需要用 mutex 来串行化访问顺序,就如同其他可重入对象那样。 总的来讲,隐含共享真的给"隐含"掉了,在多线程程序中,你可以把它们看成是一般的,非共享的,可重

application. All code executed in a call stack that starts in the run() function is executed by the new thread and the thread finishes when the function returns.

class Thread: public QThread {

: QThread(parent) {
}
public slots:

void slot() { ... }

```
signals:
    void sig();
protected:
    void run() { ...}
};
int main(int argc, char** argv) {
    ...
    Thread thread;
    ...
}
```

• 对照前面的定理, run 函数中的代码时确定无疑要在次线程中运行的, 那么其他的呢? 比如 slot 是在次线程 还是主线程中运行?

## 3.2 QObject::connect

### 3.2.1 three connection types

- 1. 自动连接 (Auto Connection)
  - 这是默认设置
  - 如果发送者和接收者处于同一线程,则等同于直接连接
  - 如果发送者和接受者位于不同线程,则等同于队列连接
  - 也就是这说,只存在下面两种情况
- 2. 直接连接 (Direct Connection)
  - 当信号发射时, 槽函数将直接被调用。
  - 无论槽函数所属对象在哪个线程,槽函数都在发射者所在线程执行。
- 3. 队列连接 (Queued Connection)
  - 当控制权回到接受者所在线程的事件循环时,槽函数被调用。
  - 槽函数在接收者所在线程执行。

### 3.2.2 explain by examples

- 不妨继续拿前面的例子来看, slot 函数是在主线程还是次线程中执行呢?
- 定理二强调两个概念: 发送者所在线程和接收者所在线程。而 slot 函数属于我们在 main 中创建的对象 thread,即 thread 属于主线程
  - 队列连接告诉我们: 槽函数在接受者所在线程执行。即 slot 将在主线程执行
  - 直接连接告诉我们: 槽函数在发送者所在线程执行。发送者在那个线程呢?? 不定!
  - 自动连接告诉我们:二者不在同一线程时,等同于队列连接。即 slot 在主线程执行
- 要彻底理解这几句话, 你可能需要看 Qt meta-object 系统 和 Qt event 系统
  - QThread 是用来管理线程的,它所处的线程和它管理的线程并不是同一个东西
  - QThread 所处的线程,就是执行 QThread t(0) 或 QThread \* t=new QThread(0) 的线程。也就是咱们这儿的主线程
  - QThread 管理的线程,就是 run 启动的线程。也就是次线程
  - 因为 QThread 的对象在主线程中, 所以他的 slot 函数会在主线程中执行, 而不是次线程。除非: QThread 对象在次线程中
  - slot 和信号是直接连接,且信号所属对象在次线程中
- 但上两种解决方法都不好,因为 QThread 不是这么用的 (Bradley T. Hughes)

```
#include <QtCore/QDebug>
 class Dummy : public QObject {
      Q_OBJECT
 public:
      Dummy(){}
 public slots:
      void emitsig() {
          emit sig();
 signals:
      void sig();
 };
 class Thread : public QThread {
      Q_OBJECT
 public:
      Thread(QObject* parent = 0)
          : QThread(parent) {
          //moveToThread(this);
      }
 public slots:
      void slot_main () {
          qDebug() << "from thread slot_main:" << currentThreadId();</pre>
 protected:
      void run() {
          qDebug() << "thread thread:" << currentThreadId();</pre>
          exec();
      }
 };
 //#include "main.moc"
 int main(int argc, char *argv[]) {
      QCoreApplication a(argc, argv);
      qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
      Thread thread;
      Dummy dummy;
      QObject::connect(&dummy, SIGNAL(sig()), &thread, SLOT(slot_main()));
      thread.start();
      dummy.emitsig();
     return a.exec();
 }

    然后看到结果 (具体值每次都变,但结论不变)

 main thread:
                          0x1a40
 from thread slot_main: 0x1a40
 thread thread:
 Mine here:
 Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
```

• 这是 Qt Manual 和例子中普遍采用的方法。但由于 manual 没说槽函数是在主线程执行的,所以不少人都认

主线程 (信号) ~ QThread(槽)

- 定义一个 Dummy 类,用来发信号
- 定义一个 Thread 类,用来接收信号
- 重载 run 函数,目的是打印 threadid

#include <QtCore/QCoreApplication>

为它应该是在次线程执行了。

#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>

3.3

```
from thread slot_main: 140534496016256
 thread thread:
                 140534421948160
• 看到了吧, 槽函数的线程和主线程是一样的!
• 如果你看过 Qt 自带的例子,你会发现 QThread 中 slot 和 run 函数共同操作的对象,都会用 QMutex 锁住。
 为什么?因为 slot 和 run 处于不同线程,需要线程间的同步!
• 如果想让槽函数 slot 在次线程运行 (比如它执行耗时的操作,会让主线程死掉),怎么解决呢?
• 注意: 发送 dummy 信号是在主线程,接收者 thread 也在主线程中。参考我们前面的结论,很容易想到: 将
 thread 放到次线程中不就行了这也是代码中注释掉的 moveToThread(this) 所做的,去掉注释,你会发现 slot
```

```
main thread:
                        0x13c0
thread thread:
                        0x1de0
from thread slot_main: 0x1de0
```

Mine here: Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread... main thread: 140371166443392

main thread:

在次线程中运行

thread thread:

• 这可以工作,但这是 Bradley T. Hughes 强烈批判的用法。推荐的方法后面会给出。

140371092375296

140534496016256

## 3.4 run 中信号与 QThread 中槽 Reference: http://mobile.51cto.com/symbian-268690\_1.htm

• examples:

from thread slot\_main: 140371092375296

- 定义一个 Dummy 类,在 run 中发射它的信号

```
- 也可以在 run 中发射 Thread 中的信号,而不是 Dummy (效果完全一样),QThread 定义槽函数,重
   载 run 函数
#include <QtCore/QCoreApplication>
```

```
#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>
#include <QtCore/QDebug>
class Dummy : public QObject {
    Q_OBJECT
public:
    Dummy(QObject* parent = 0)
        : QObject(parent) {}
public slots:
    void emitsig() {
        emit sig();
    }
signals:
   void sig();
};
```

class Thread : public QThread { Q\_OBJECT public: Thread(QObject\* parent = 0) : QThread(parent) { //moveToThread(this); public slots: void slot\_thread() {

}

```
qDebug() << "from thread slot_thread:" << currentThreadId();</pre>
     }
 signals:
     void sig();
 protected:
     void run() {
         qDebug() << "thread thread:" << currentThreadId();</pre>
         Dummy dummy;
         connect(&dummy, SIGNAL(sig()), this, SLOT(slot_thread()));
         dummy.emitsig();
         exec();
     }
 };
 //#include "main.moc"
 int main(int argc, char *argv[]) {
     QCoreApplication a(argc, argv);
     qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
     Thread thread;
     thread.start();
     return a.exec();
 }
• 想看结果么?
 main thread:
                         0x15c0
 thread thread:
                         0x1750
 from thread slot_thread: 0x15c0
 Mine here:
 Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
 main thread:
                         140388248221568
 thread thread:
                         140388174153472
 from thread slot_thread: 140388248221568
• 其实没悬念, 肯定是主线程
• thread 对象本身在主线程。所以它的槽也在要在主线程执行,如何解决呢?
   - (方法一)前面提了 moveToThread, 这儿可以用,而且可以解决问题。当同样,是被批判的对象。
     uncomment moveToThread(this); line :
     Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
     main thread:
                             140217092188032
     thread thread:
                             140217018119936
     from thread slot_thread: 140217018119936
    (方法二)注意哦,这儿我们的信号时次线程发出的,对比 connect 连接方式,会发现:
```

\* 这个方法不太好,因为你需要处理 slot 和它的对象所在线程的同步。需要 QMutex 一类的东西

(方法三)推荐的方法,其实,这个方法太简单,太好用了。定义一个普通的 QObject 派生类,然后将其对象 move 到 QThread 中。使用信号和槽时根本不用考虑多线程的存在。也不用使用 QMutex 来进

\* 采用直接连接, 槽函数将在次线程 (信号发出的线程) 执行

(have **NOT** tried this method yet~!!)

行同步, Qt 的事件循环会自己自动处理好这个。

#include <QtCore/QCoreApplication>

class Dummy : public QObject {

Dummy(QObject\* parent = 0)

#include <QtCore/QObject>
#include <QtCore/QThread>
#include <QtCore/QDebug>

Q\_OBJECT

public:

```
: QObject(parent) {}
       public slots:
           void emitsig() {
              emit sig();
           }
       signals:
           void sig();
       };
       class Object : public QObject {
           Q_OBJECT
       public:
           Object(){}
       public slots:
           void slot() {
              qDebug() << "from thread slot:" << QThread::currentThreadId();</pre>
       };
       //#include "main.moc"
       int main(int argc, char *argv[]) {
           QCoreApplication a(argc, argv);
           qDebug() << "main thread:" << QThread::currentThreadId();</pre>
           QThread thread;
           Object obj;
           Dummy dummy;
           obj.moveToThread(&thread);
           QObject::connect(&dummy, SIGNAL(sig()), &obj, SLOT(slot()));
           thread.start();
           dummy.emitsig();
           return a.exec();
       }
         * 结果: 恩, slot 确实不在主线程中运行(这么简单不值得欢呼么?)
          main thread:
                          0x1a5c
          from thread slot: 0x186c
          Mine here:
          Starting /home/jenny/480/qt/build-dummyThread-Unnamed-Debug/dummyThread...
                        139964716550016
          from thread slot: 139964642481920
4 QT 中关于信号与槽机制的实现原理: 源代码分析
  本文介绍的内容是 QT 中关于信号与槽机制的实现原理,每个对象都有一个相应的纪录该对象的元对象,关于
元对象的类在本文中有所介绍。
4.1 每个对象都有一个相应的纪录该对象的元对象
  关于元对象的类:下面介绍有两种
```

## 4.1.1 QMetaObject 类

// 父类名

```
• /*生成元对象需要的输入参数***********************/
// 类名
const char * const class_name;
```

// 记录信息slot const QMetaData \* const slot\_data;

QMetaObject \*superclass;

```
// 记录槽的个数
   int n_slots;
   // 记录信息signal
   const QMetaData * const signal_data;
   // 记录信号的个数
   int n_signals;
   int numSlots( bool super = FALSE ) const; // 返回槽的个数
   int numSignals( bool super = FALSE ) const; // 返回信号的个数
   int findSlot( const char *, bool super = FALSE ) const; // 查找槽
   int findSignal( const char *, bool super = FALSE ) const; // 查找信号
   // 返回指定位置的槽
   const QMetaData *slot( int index, bool super = FALSE ) const;
   // 返回指定位置的信号
   const QMetaData *signal( int index, bool super = FALSE ) const;
   // 所有槽名字的列表
   QStrList slotNames( bool super = FALSE ) const;
   // 所有信号名字的列表
   QStrList signalNames( bool super = FALSE ) const;
   // 槽的起始索引
   int slotOffset() const;
   // 信号的起始索引
   int signalOffset() const;
   static QMetaObject *metaObject( const char *class_name );
   static bool hasMetaObject( const char *class_name );
4.1.2 QMetaData 类
 // 记录元对象数据for 信号与槽
struct QMetaData {
  const char *name;
                   // 名称
   const QUMethod* method; // 详细描述信息
   enum Access { Private, Protected, Public };
  Access access;
                    // 访问权限
4.2 QObject 类实现了信号与槽机制
  它利用元对象纪录的信息,实现了信号与槽机制.
4.2.1 信号与槽建立连接的实现
 1. 接口函数:
```

};

```
// 连接
// 参数发送对象,信号,接收对象,处理信号的信号槽(/)
static bool connect(const QObject *sender, const char *signal,
                   const QObject *receiver, const char *member );
bool connect(const QObject *sender, const char *signal,
            const char *member ) const;
static bool disconnect(const QObject *sender, const char *signal,
```

```
const QObject *receiver, const char *member);
  bool disconnect(const char *signal = 0,
                const QObject *receiver = 0, const char *member = 0 );
  bool disconnect(const QObject *receiver, const char *member = 0 );
  // 连接的内部实现
  // 发送对象,信号的索引,接收对象,处理信号的类型,处理信号信号槽的索引(/)
  static void connectInternal(const QObject *sender, int signal_index,
                           const QObject *receiver, int membcode, int member_index );
  static bool disconnectInternal(const QObject *sender, int signal_index,
                             const QObject *receiver, int membcode, int member_index )
2. 信号与槽连接的实现原理:
  // 一阶段
  bool QObject::connect(const QObject *sender, // 发送对象
                     const char *signal, // 信号
                     const QObject *receiver, // 接收对象
                     const char *member // 槽
                     ) {
     // 检查发送对象,信号,接收对象,槽不为null
     if ( sender == 0 || receiver == 0 || signal == 0 || member == 0 ) {
         return false;
     }
     // 获取发送对象的元对象
     QMetaObject *smeta = sender->metaObject();
     // 检查信号
     if (!check_signal_macro(sender, signal, "connect", "bind"))
         return false;
     // 获取信号的索引
     int signal_index = smeta->findSignal( signal, true );
     if ( signal_index < 0 ) {</pre>
                                         // normalize and retry
         nw\_signal = qt\_rmWS(signal-1); // remove whitespace
         signal_index = smeta->findSignal( signal, true );
     }
     // 如果信号不存在,则退出
     if ( signal_index < 0 ) {</pre>
                                       // no such signal
        return false;
     }
     // 获取信号的元数据对象
     const QMetaData *sm = smeta->signal( signal_index, true );
     // 获取信号名字
     signal = sm->name;
     // 获取处理信号的类型(是信号槽)/
     int membcode = member[0] - '0';
                                      // get member code // *** membcode
     // 发送信号对象
     QObject *s = (QObject *)sender; // we need to change them
     // 接收信号对象
     QObject *r = (QObject *)receiver; // internally
     // 获取接收对象的元对象
     QMetaObject *rrmeta = r->metaObject();
     int member_index = -1;
     switch ( membcode ) {
                                     // get receiver member
     case QSLOT_CODE:// 如果是槽
         // 获取槽索引
         member_index = rmeta->findSlot( member, true );
         nw_member = qt_rmWS(member);  // remove whitespace
            member = nw_member;
            member_index = rmeta->findSlot( member, true );
```

```
break:
   case QSIGNAL_CODE:// 如果是信号
       // 获取信号索引
       member_index = rmeta->findSignal( member, true );
       if ( member_index < 0 ) {</pre>
                                         // normalize and retry
           nw_member = qt_rmWS(member);
                                         // remove whitespace
           member = nw_member;
           member_index = rmeta->findSignal( member, true );
       }
       break;
   }
   // 如果接收对象不存在相应的信号或槽,则退出
   if ( member_index < 0 ) {</pre>
       return false;
   }
   // 检查连接的参数发送的信号,接收对象,处理信号的槽或信号()
   if (!s->checkConnectArgs(signal,receiver,member) ) {
       return false;
   } else {
       // 获取处理信号的元数据对象
       const QMetaData *rm = membcode == QSLOT_CODE ?
           rmeta->slot( member_index, true ) :
           rmeta->signal( member_index, true );
       if ( rm ) {
           // 建立连接
           // 发送信号的对象,信号的索引,接收信号的对象,处理信号的类型,处理信号的索引()
           connectInternal( sender, signal_index, receiver, membcode, member_index );
       }
   }
   return true;
}
// 二阶段
// 建立连接
// 发送信号的对象,信号的索引,接收信号的对象,处理信号的类型,处理信号的索引()
void QObject::connectInternal( const QObject *sender, int signal_index,
                             const QObject *receiver, int membcode, int member_index )
{
   // 发送信号的对象
   QObject *s = (QObject*)sender;
   // 接收信号的对象
   QObject *r = (QObject*)receiver;
   // 如果发送对象的连接查询表为,则建立null
   if (!s->connections) {
                                         // create connections lookup table
       s->connections = new QSignalVec( signal_index+1 );
       Q_CHECK_PTR( s->connections );
       s->connections->setAutoDelete( true );
   // 获取发送对象的相应信号的连接列表
   QConnectionList *clist = s->connections->at( signal_index );
   if (!clist) {
                                         // create receiver list
       clist = new QConnectionList;
       Q_CHECK_PTR( clist );
       clist->setAutoDelete( true );
       s->connections->insert( signal_index, clist );
   QMetaObject *rrmeta = r->metaObject();
   const QMetaData *rm = 0;
   switch ( membcode ) {
                                     // get receiver member
   case QSLOT_CODE:
       rm = rmeta->slot( member_index, true );
       break;
   case QSIGNAL_CODE:
       rm = rmeta->signal( member_index, true );
```

```
break:
      }
      // 建立连接
      QConnection *c = new QConnection( r, member_index, rm ? rm->name : "qt_invoke", memb
      Q_CHECK_PTR( c );
      // 把连接添加到发送对象的连接列表中
      clist->append( c );
      // 判断接收对象的发送对象列表是否为null
      if (!r->senderObjects) {
                                             // create list of senders
         // 建立接收对象的发送对象列表
         r->senderObjects = new QSenderObjectList;
      // 把发送对象添加到发送对象列表中
      r->senderObjects->append( s );
                                            // add sender to list
  }
3. 信号发生时激活的操作函数。激活 slot 的方法
  // 接口:
  void QObject::activate_signal( int signal ) {
  #ifndef QT_NO_PRELIMINARY_SIGNAL_SPY
      if ( qt_preliminary_signal_spy ) {
      //信号没有被阻塞
      //信号>=0
      //连接列表不为空,或者信号对应的连接存在
      if (!signalsBlocked() && signal >= 0 &&
          (!connections || !connections->at( signal )) ) {
          QUObject o[1];
          qt_spy_signal( this, signal, o );
          return;
      }
  }
  #endif
      if (!connections || signalsBlocked() || signal < 0 )</pre>
          return:
      //获取信号对应的连接列表
      QConnectionList *clist = connections->at( signal );
      if (!clist)
          return;
      QUObject o[1];
      activate_signal( clist, o );
  }
  void QObject::activate_signal( QConnectionList *clist, QUObject *o )
      if (!clist)
         return;
  #ifndef QT_NO_PRELIMINARY_SIGNAL_SPY
      if ( qt_preliminary_signal_spy )
          qt_spy_signal( this, connections->findRef( clist), o );
  #endif
      QObject *object;
      //发送对象列表
      QSenderObjectList* sol;
      //旧的发送对象
      QObject* oldSender = 0;
      //连接
      QConnection *c;
      if ( clist->count() == 1 ) { // save iterator
          //获取连接
          c = clist->first();
          object = c->object();
          //获取发送对象列表
          sol = object->senderObjects:
```

```
if ( sol ) {
            //获取旧的发送对象
            oldSender = sol->currentSender;
            sol->ref();
            //设置新的发送对象
            sol->currentSender = this;
        }
        if ( c->memberType() == QSIGNAL_CODE )//如果是信号,则发送出去
            object->qt_emit( c->member(), o );
        else
            object->qt_invoke( c->member(), o );//如果是槽,则执行
        //
        if ( sol ) {
            //设置恢复为旧的发送对象
            sol->currentSender = oldSender;
            if ( sol->deref() )
                delete sol;
        }
    } else {
        QConnection *cd = 0;
        QConnectionListIt it(*clist);
        while ( (c=it.current()) ) {
            if ( c == cd )
                continue:
            ccd = c;
            object = c->object();
            //操作前设置当前发送对象
            sol = object->senderObjects;
            if ( sol ) {
                oldSender = sol->currentSender;
                sol->ref();
                sol->currentSender = this;
            }
            //如果是信号,则发送出去
            if ( c->memberType() == QSIGNAL_CODE ){
                object->qt_emit( c->member(), o );
            }
            //如果是槽,则执行
            else {
                object->qt_invoke( c->member(), o );
            //操作后恢复当前发送对象
            if (sol ) {
                sol->currentSender = oldSender;
                if ( sol->deref() )
                   delete sol;
            }
        } // while
    }
}
正确使用 Qt 多线程
```

Reference: http://my.oschina.net/u/200628/blog/187865

## 5.1 QThread 的常见特性

• run() 是线程的入口,就像 main() 对于应用程序的作用。QThread 中对 run() 的默认实现调用了 exec(),从 而创建一个 QEventLoop 对象,由其处理该线程事件队列(每一个线程都有一个属于自己的事件队列)中的事件。简单用代码描述如下:

```
return returnCode;
    }
    int QEventLoop::exec(ProcessEventsFlags flags) {
       while (!d->exit) {
           while (!posted_event_queue_is_empty) {
              process_next_posted_event();
       }
       //...
    }
  • 由此可见, exec() 在其内部不断做着循环遍历事件队列的工作, 调用 QThread 的 quit() 或 exit() 方法使停
    止工作,尽量不要使用 terminate(),该方法过于粗暴,造成资源不能释放,甚至互斥锁还处于加锁状态。
5.2
    旧的使用方式
#include "QThread"
#include "QMutexLocker"
#include "QMutex"
class Thread : public QThread {
   Q_OBJECT
public:
   Thread();
   void stop();
private:
   bool m_stopFlag;
   QMutex mutex;
protected:
   void run();
Thread::Thread() {
   m_stopFlag = false;
void Thread::stop() {
   QMutexLocker locker(&mutex);
   m_stopFlag = true;
}
void Thread::run() {
   while (1) {
       {
          QMutexLocker locker(&mutex);
          if (m_stopFlag)
              break;
       qDebug() << "This is in thread[" << currentThreadId() << "]." << (int)currentThread()
       sleep(2);
   m_stopFlag = false;
  • 这是 qt4.6 及之前的使用方法,这种方式本没有什么错误,可以处理我们的绝大多数需求。下面的调用可以
    看出 Thread 对象本身工作在主线程下,即使调用的 t.stop() 方法,它也是工作在主线程下,只有 run() 范围
    内的代码工作在次线程中。
```

int QThread::exec() {

QEventLoop eventLoop;

int returnCode = eventLoop.exec();

//...

```
QObject::connect(&t, SIGNAL(finished()), &a, SLOT(quit()));
       t.start();
      return a.exec();
   }
5.3 推荐的使用方式
  • #include <QtCore>
   class Worker : public QObject {
       Q_OBJECT
   private slots:
       void onTimeout() {
          qDebug() << "Worker::onTimeout get called from?: " << QThread::currentThreadId()</pre>
   };
   //#include "main.moc"
   int main(int argc, char *argv[]) {
       QCoreApplication a(argc, argv);
       qDebug() << "From main thread: " << QThread::currentThreadId();</pre>
      QThread t;
       QTimer timer;
      Worker worker;
      QObject::connect(&timer, SIGNAL(timeout()), &worker, SLOT(onTimeout()));
      timer.start(1000);
      worker.moveToThread(&t);
      t.start();
      return a.exec();
   }
  • 这是 Qt4.7 及以后版本推荐的工作方式。其主要特点就是利用 Qt 的事件驱动特性,将需要在次线程中处理
   的业务放在独立的模块(类)中,由主线程创建完该对象后,将其移交给指定的线程,且可以将多个类似的
   对象移交给同一个线程。在这个例子中,信号由主线程的 QTimer 对象发出,之后 Qt 会将关联的事件放到
   worker 所属线程的事件队列。由于队列连接的作用,在不同线程间连接信号和槽是很安全的。
5.4 GUI 界面假死的处理
  • 在 GUI 程序中,主线程也叫 GUI 线程,因为它是唯一被允许执行 GUI 相关操作的线程。对于一些耗时的操
   作,如果放在主线程中,就是出现界面无法响应的问题。这种问题的解决一种方式是,把这些耗时操作放到
   次线程中,还有一种比较简单的方法:在处理耗时操作中频繁调用 QApplication::processEvents()。这个函数
   告诉 Qt 去处理那些还没有被处理的各类事件, 然后再把控制权返还给调用者。
   QElapsedTimer et;
   et.start();
   while(et.elapsed()<300)</pre>
       QCoreApplication::processEvents();
   QThread related Examples
6.1 QMutex
  • class MyClass {
    public:
      void doStuff(int c) {
```

qDebug() << "From main thread: " << QThread::currentThreadId();</pre>

int main(int argc, char \*argv[]) {
 QCoreApplication a(argc, argv);

mutex.lock();

a = c; b = c \* 2:

```
mutex.unlock();
      }
  private:
      QMutex mutex;
      int a;
     int b;
 };
  QReadWriteLock
• this one is not working, try some other….
 #include <QApplication>
 #include <QPushButton>
 #include <QWaitCondition>
 QWaitCondition mycond;
 class Worker : public QPushButton, public QThread {
      Q_OBJECT
  public:
      Worker(QWidget *parent = 0, const char *name = 0)
          : QPushButton(parent, name) {
          setText("start working");
          //connect(this, SIGNAL(clicked()), SLOT(slotClicked()));
          QThread.start();
      }
      public slots:
          void slotClicked() {
              mycond.wakeOne();
          }
  protected:
          void run() {
              while (TRUE) {
                  qApp->lock();
                  setCaption("waiting");
                  qApp->unlock();
                  mycond.wait();
                  qApp->lock();
                  setCaption("working!");
                  qApp->unlock();
                  do_complicated_thing();
              }
          }
 };
 int main(int argc, char *argv[]) {
      QApplication app(argc, argv);
      Worker firstworker(0, "worker");
      app.setMainWidget(&worker);
      worker.show();
      return app.exec();
 }

    codes parts

 QReadWriteLock lock;
 void ReaderThread::run() {
      lock.lockForRead();
      read_file();
```

lock.unlock();

6.2

```
//...
    void WriterThread::run() {
        // ...
        lock.lockForWrite();
        write_file();
        lock.unlock();
        // ...
    }
     Consumer Producer: QWaitCondition
6.3
  • consumer.h
    #ifndef CONSUER_H
    #define CONSUER_H
    #include <QObject>
    #include <QThread>
    #include <QTime>
    #include <stdio.h>
    #include <QWaitCondition>
    #include <QMutex>
    #include "producer.h"
    extern const int DataSize;
    extern const int BufferSize;
    extern char buffer[BufferSize];
    extern QWaitCondition bufferNotEmpty;
    extern QWaitCondition bufferNotFull;
    extern QMutex mutex;
    extern int numUsedBytes;
    class Consumer : public QThread {
        Q_OBJECT
     public:
        void run() {
            for (int i = 0; i < DataSize; ++i) {</pre>
                 mutex.lock();
                 if (numUsedBytes == 0)
                     bufferNotEmpty.wait(&mutex);
                 mutex.unlock();
                 fprintf(stderr, "%c", buffer[i % BufferSize]);
                 mutex.lock();
                 --numUsedBytes;
                 bufferNotFull.wakeAll();
                 mutex.unlock();
            fprintf(stderr, "\n");
        virtual ~Consumer() {};
    };
    #endif

    producer.h
```

#ifndef PRODUCER\_H
#define PRODUCER\_H

```
#include <QObject>
 #include <QThread>
 #include <QTime>
 #include <QWaitCondition>
 #include <QMutex>
 const int DataSize = 1000;
 const int BufferSize = 200;
 extern char buffer[BufferSize];
 extern QWaitCondition bufferNotEmpty;
 extern QWaitCondition bufferNotFull;
 extern QMutex mutex;
 extern int numUsedBytes;
 class Producer : public QThread {
      Q_OBJECT
  public:
     void run() {
          qsrand(QTime(0, 0, 0).secsTo(QTime::currentTime()));
          for (int i = 0; i < DataSize; ++i) {</pre>
              mutex.lock();
              if (numUsedBytes == BufferSize)
                  bufferNotFull.wait(&mutex);
              mutex.unlock();
              buffer[i % BufferSize] = "aeiu"[(int)qrand() % 4];
              mutex.lock();
              ++numUsedBytes;
              bufferNotEmpty.wakeAll();
              mutex.unlock();
          }
     virtual ~Producer() {};
 };
 #endif
• main.cpp
 #include <QtCore>
 #include <stdio.h>
 #include "mainwindow.h"
 #include "producer.h"
 #include "consumer.h"
 extern const int DataSize;
 extern const int BufferSize;
 char buffer[BufferSize];
 QWaitCondition bufferNotEmpty;
 QWaitCondition bufferNotFull;
 QMutex mutex;
 int numUsedBytes = 0;
 int main(int argc, char *argv[]) {
      QCoreApplication app(argc, argv);
      Producer producer;
      Consumer consumer;
      producer.start();
      consumer.start();
      producer.wait();
      consumer.wait();
      return 0:
```

```
}
```

}

6.4 Consumer Producer: QSemaphore producer const int DataSize = 100000; const int BufferSize = 8192; char buffer[BufferSize]; QSemaphore freeBytes(BufferSize); QSemaphore usedBytes; class Producer : public QThread { public: void run() { qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime())); for (int i = 0; i < DataSize; ++i) {</pre> freeBytes.acquire(); buffer[i % BufferSize] = "zero"[(int)qrand() % 4]; usedBytes.release(); } } }; consumer #include "producer.h" class Consumer : public QThread { public: void run() { for (int i = 0; i < DataSize; ++i) {</pre> usedBytes.acquire(); fprintf(stderr, "%c", buffer[i % BufferSize]); freeBytes.release(); fprintf(stderr, "\n"); } }; • main.cpp extern const int DataSize; extern const int BufferSize; extern char buffer[BufferSize]; QWaitCondition bufferNotEmpty; QWaitCondition bufferNotFull; QMutex mutex; int numUsedBytes = 0; int main(int argc, char \*argv[]) { QCoreApplication app(argc, argv); Producer producer; Consumer consumer; producer.start(); consumer.start(); producer.wait(); consumer.wait(); return 0;

```
    renderthread.h

 #ifndef RENDERTHREAD_H
 #define RENDERTHREAD_H
 #include <QMutex>
 #include <QSize>
 #include <QThread>
 #include <QWaitCondition>
 #include <QImage>
 class RenderThread : public QThread {
     Q_OBJECT
  public:
      RenderThread(QObject *parent = 0);
      ~RenderThread();
      void render(double centerX, double centerY, double scaleFactor, QSize resultSize);
  signals:
      void renderedImage(const QImage &image, double scaleFactor);
  protected:
     void run();
  private:
     uint rgbFromWaveLength(double wave);
      QMutex mutex;
      QWaitCondition condition;
     double centerX;
     double centerY;
     double scaleFactor;
     QSize resultSize;
     bool restart;
     bool abort;
     enum {ColormapSize = 512};
     uint colormap[ColormapSize];
 };
 #endif
• renderthread.cpp
 #include <QtGui>
 #include <math.h>
 #include "renderthread.h"
 RenderThread::RenderThread(QObject *parent)
      : QThread(parent) {
     restart = false;
      abort = false;
      for (int i = 0; i < ColormapSize; i++)</pre>
          colormap[i] = rgbFromWaveLength(380.0 + (i * 400.0 / ColormapSize));
 }
 void RenderThread::render(double centerX, double centerY, double scaleFactor, QSize resu
      QMutexLocker locker(&mutex);
      this->centerX = centerX;
     this->centerY = centerY;
     this->scaleFactor = scaleFactor;
     this->resultSize = resultSize;
     if (!isRunning()) {
          start(LowPriority);
      } else {
          restart = true;
          condition.wakeOne();
      }
```

Mandelbrotset

6.5

}

```
void RenderThread::run() {
    forever {
        mutex.lock();
        QSize resultSize = this->resultSize;
        double scaleFactor = this->scaleFactor;
        double centerX = this->centerX;
        double centerY = this->centerY;
        mutex.unlock();
        int halfWidth = resultSize.width() / 2;
        int halfHeight = resultSize.height() / 2;
        QImage image(resultSize, QImage::Format_RGB32);
        const int NumPasses = 8;
        int pass = 0;
        while (pass < NumPasses) {</pre>
            const int MaxIterations = (1 << (2 * pass + 6)) + 32;</pre>
            const int Limit = 4;
            bool allBlack = true;
            for (int y = -halfHeight; y < halfHeight; y++) {</pre>
                if (restart) break;
                if (abort) return;
                uint *scanLine = reinterpret_cast <uint*>(image.scanLine(y + halfHeight))
                double ay = centerY + (y * scaleFactor);
                for (int x = -halfWidth; x < halfWidth; x++) {</pre>
                     double ax = centerX + (x * scaleFactor);
                     double a1 = ax;
                     double b1 = ay;
                     int numIterations = 0;
                         ++numIterations;
                         double a2 = (a1 * a1) - (b1 * b1) + ax;
                         double b2 = (2 * a1 * b1) + ay;
                         if ((a2 * a2) + (b1 * b1) > Limit) break;
                     } while (numIterations < MaxIterations);</pre>
                     if (numIterations < MaxIterations) {</pre>
                         *scanLine++ = colormap[numIterations % ColormapSize];
                         allBlack = false;
                     } else {
                         *scanLine++ = qRgb(0, 0, 0);
                     }
                }
            }
            if (allBlack && pass == 0) {
                pass = 4;
            } else {
                if (!restart)
                     emit renderedImage(image, scaleFactor);
                ++pass;
            }
        }
        mutex.lock();
        if (!restart) {
            condition.wait(&mutex);
        restart = false;
        mutex.unlock();
    }
}
uint RenderThread::rgbFromWaveLength(double wave) {
    double r = 0.0;
    double g = 0.0;
    double b = 0.0;
```

if (wave >= 380.0 && wave <= 440.0) {

```
r = -1.0 * (wave - 440.0) / (440.0 - 380.0);
          b = 1.0;
      } else if (wave >= 440.0 && wave <= 490.0) {
          g = (wave - 440.0) / (490.0 - 440.0);
          b = 1.0;
      } else if (wave >= 490.0 && wave <= 510.0) {
          g = 1.0;
          b = -1.0 * (wave - 510.0) / (510.0 - 490.0);
      } else if (wave >= 510.0 && wave <= 580.0) {
         r = (wave - 510.0) / (580.0 - 510.0);
          g = 1.0;
      } else if (wave >= 580.0 && wave <= 645.0) {
         r = 1.0;
          g = -1.0 * (wave - 645.0) / (645.0 - 580.0);
      } else if (wave >= 645.0 && wave <= 780.0) {
         r = 1.0;
      }
      double s = 1.0;
      if (wave > 700.0) {
          s = 0.3 + 0.7 * (780.0 - wave) / (780.0 - 700.0);
      } else {
         s = 0.3 + 0.7 * (wave - 380.0) / (420.0 - 380.0);
      }
     r = pow(r * s, 0.8);
      g = pow(g * s, 0.8);
     b = pow(b * s, 0.8);
     return qRgb(int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255));
 RenderThread::~RenderThread() {
     mutex.lock();
     abort = true;
     condition.wakeOne();
     mutex.unlock();
     wait();

    Mandelbrotwidget.h

 #ifndef MANDELBROTWIDGET_H
 #define MANDELBROTWIDGET_H
 #include <QPixmap>
 #include <QWidget>
 #include "renderthread.h"
 class MandelbrotWidget : public QWidget {
      Q_OBJECT
  public:
     MandelbrotWidget(QWidget *parent = 0);
  protected:
     void paintEvent(QPaintEvent event);
     void resizeEvent(QResizeEvent *event);
     void keyPressEvent(QKeyEvent *event);
     void wheelEvent(QWheelEvent *event);
     void mousePressEvent(QMouseEvent *event);
     void mouseMoveEvent(QMouseEvent *event);
     void mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event);
      private slots:
          void updatePixmap(const QImage &image, double scaleFactor);
  private:
          void zoom(double zoomFactor);
          void scroll(int deltaX, int deltaY);
          RenderThread thread;
          OPixman pixman:
```

}

}

```
QPoint lastDragPos;
          double centerX;
          double centerY;
          double pixmapScale;
          double curScale;
 };
 #endif
• Mandelbrotwidget.cpp
 #include <QtGui>
 #include <math.h>
 #include "mandelbrotwidget.h"
 const double DefaultCenterX = -0.637011f;
 const double DefaultCenterY = -0.0395159f;
 const double DefaultScale = 0.00403897f;
 const double ZoomInFactor = 0.8f;
 const double ZoomOutFactor = 1 / ZoomInFactor;
 const int ScrollStep = 20;
 MandelbrotWidget::MandelbrotWidget(QWidget *parent)
      : QWidget(parent) {
      centerX = DefaultCenterX;
      centerY = DefaultCenterY;
     pixmapScale = DefaultScale;
      curScale = DefaultScale;
      qRegisterMetaType < QImage > ("QImage");
      connect(&thread, SIGNAL(renderedImage(const QImage &, double)),
              this, SLOT(updatePixmap(const QImage &, double)));
      setWindowTitle(tr("Mandelbrot"));
      setCursor(Qt::CrossCursor);
     resize(550, 400);
 }
 void MandelbrotWidget::paintEvent(QPaintEvent event) {
      QPainter painter(this);
      painter.fillRect(rect(), Qt::black);
      if (pixmap.isNull()) {
          painter.setPen(Qt::white);
          painter.drawText(rect(), Qt::AlignCenter,
                           tr("Rendering initial image, please wait..."));
         return;
      }
      if (curScale == pixmapScale) {
          painter.drawPixmap(pixmapOffset, pixmap);
      } else {
          double scaleFactor = pixmapScale / curScale;
          int newWidth = int(pixmap.width() * scaleFactor);
          int newHeight = int(pixmap.height() * scaleFactor);
          int newX = pixmapOffset.x() + (pixmap.width() - newWidth) / 2;
          int newY = pixmapOffset.y() + (pixmap.height() - newHeight) / 2;
          painter.save();
          painter.translate(newX, newY);
          painter.scale(scaleFactor, scaleFactor);
          QRectF exposed = painter.matrix().inverted().mapRect(rect().adjusted(-1, -1, 1,
          painter.drawPixmap(exposed, pixmap, exposed);
          painter.restore();
      }
      QString text = tr("Use mouse wheel or the '+' and '-' keys to zoom."
                        "Press and hold left mouse button to scroll.");
      QFontMetrics metrics = painter.fontMetrics();
      int textWidth = metrics width(text):
```

QPoint pixmapOffset;

```
painter.setPen(Qt::NoPen);
    painter.setBrush(QColor(0, 0, 0, 127));
    painter.drawRect((width() - textWidth) / 2 - 5, 0, textWidth + 10, metrics.lineSpaci
    painter.setPen(Qt::white);
    painter.drawText((width() - textWidth) / 2, metrics.leading() + metrics.ascent(), te
}
void MandelbrotWidget::resizeEvent(QResizeEvent *event) {
    thread.render(centerX, centerY, curScale, size());
}
void MandelbrotWidget::keyPressEvent(QKeyEvent *event) {
    switch (event->key()) {
    case Qt::Key_Plus:
        zoom(ZoomInFactor);
        break:
    case Qt::Key_Minus:
        zoom(ZoomOutFactor);
        break:
    case Qt::Key_Left:
        scroll(-ScrollStep, 0);
        break;
    case Qt::Key_Right:
        scroll(+ScrollStep, 0);
        break;
    case Qt::Key_Down:
        scroll(0, -ScrollStep);
        break;
    case Qt::Key_Up:
        scroll(0, +ScrollStep);
        break:
    default:
        QWidget::keyPressEvent(event);
    }
}
void MandelbrotWidget::wheelEvent(QWheelEvent *event) {
    int numDegrees = event->delta() / 8;
    double numSteps = numDegrees / 15.0f;
    zoom(pow(ZoomInFactor, numSteps));
}
void MandelbrotWidget::mousePressEvent(QMouseEvent *event) {
    if (event->button() == Qt::LeftButton) {
        lastDragPos = event->pos();
    }
}
void MandelbrotWidget::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event) {
    if (event->buttons() & Qt::LeftButton) {
        pixmapOffset += event->pos() - lastDragPos;
        lastDragPos = event->pos();
        update();
    }
}
void MandelbrotWidget::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event) {
    if (event->button() == Qt::LeftButton) {
        pixmapOffset += event->pos() - lastDragPos;
        lastDragPos = QPoint();
        int deltaX = (width() - pixmap.width()) / 2 - pixmapOffset.x();
        int deltaY = (height() - pixmap.height()) / 2 - pixmapOffset.y();
        scroll(deltaX, deltaY);
    }
```

```
}
    void MandelbrotWidget::updatePixmap(const QImage &image, double scaleFactor) {
        if (!lastDragPos.isNull())
            return;
        pixmap = QPixmap::fromImage(image);
        pixmapOffset = QPoint();
        lastDragPos = QPoint();
        pixmapScale = scaleFactor;
        update();
    }
    void MandelbrotWidget::zoom(double zoomFactor) {
        curScale *= zoomFactor;
        update();
        thread.render(centerX, centerY, curScale, size());
    }
    void MandelbrotWidget::scroll(int deltaX, int deltaY) {
        centerX += deltaX * curScale;
        centerY += deltaY * curScale;
        update();
        thread.render(centerX, centerY, curScale, size());
    }

    main.cpp

    #include "mainwindow.h"
    #include <QApplication>
    #include "mandelbrotwidget.h"
    int main(int argc, char *argv[]) {
        QApplication a(argc, argv);
        MandelbrotWidget widget;
        widget.show();
        return a.exec();
    }
7 QT 中实现 Thread 与 GUI 主线程连通方法
  http://mobile.51cto.com/symbian-270684.htm
```

## 8 Other Reference

7.1

- 了解 Qt 多线程编程新手必学 (1)
- http://mobile.51cto.com/symbian-269482.htm
  - QT 核心编程之 Qt 线程 (3)
- http://mobile.51cto.com/symbian-270589.htm
- 浅谈 Qt 中多线程编程 http://mobile.51cto.com/symbian-268343.htm
  - 解析 QT 多线程程序详细设计上篇
- 解析 QT 多线程程序详细设计之 QObject 可重入性下篇

http://mobile.51cto.com/symbian-270674.htm

http://mobile.51cto.com/symbian-270667.htm

Qt 的插件机制 (1)
http://mobile.51cto.com/symbian-268027.htm
Qt 和 KDE 在未来将面临新的挑战和机遇
http://mobile.51cto.com/hot-247522.htm
QT 源码之 Qt 信号槽机制与事件机制的联系
http://mobile.51cto.com/symbian-270997.htm
QT 进程间通信详细介绍
http://mobile.51cto.com/symbian-270726.htm

• 解析 QT 静态库和动态库 http://mobile.51cto.com/symbian-267846.htm

• Linux 下 QT 实现串口通讯小实例

http://mobile.51cto.com/symbian-270754.htm

• Linux 虚拟串口及 Qt 串口通信实例

http://mobile.51cto.com/symbian-270768.htm