Android AlarmManager: Android 闹钟服务 AlarmManager

deepwaterooo

June 27, 2022

Contents

1	获取服务: 定时器,会到指定的时间时执行相应的操作。	1
	设置闹钟 2.1 常用的方法	
3	Android4.4 以上 3.0.1 方法声明: 3.0.2 示例: 3.1 Android4.4 以下: 3.1.1 方法声明:	2 2 2
	3.1.2 示例:	

1 获取服务: 定时器, 会到指定的时间时执行相应的操作。

AlarmManager mAlarmManager = (AlarmManager) getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);

2 设置闹钟

2.1 常用的方法

set(type, triggerAtMillis, operation);
setRepeating(type, triggerAtMillis, intervalMillis, operation);
setInexactRepeating(type, triggerAtMillis, intervalMillis, operation);
cancel();

- set(type, triggerAtMillis, operation): 设置一个闹钟(这里指的是定时执行的任务),该任务不会重复执行。到时间后会执行 operation 指向的操作。其中 triggerAtMillis 指的是操作开始执行的时间,如果该时间小于当前的时间,那么会立即执行 operation。
- setRepeating(type, triggerAtMillis, intervalMillis, operation); 设置一个闹钟,该闹钟会定时、重复执行。其中 intervalMillis 指的是两次执行之间相隔的时间。其余的同上。
- setInexactRepeating(type, triggerAtMillis, intervalMillis, operation); 和 setRepeating 方 法类似。区别是: setInexactRepeating 不一定会在指定的时间处执行,有可能会有偏差(是为了更节约能量),而 setRepeating 却是在给定的时刻执行,不会有偏差。
- cancel(): 取消相应的操作。

2.2 获取时间方法

- System.currentTimeMillis: 获取系统时间,该时间是从 1970 年 1 月 1 日开始计时的,一直 到系统当前的时间。要注意:由于系统的时间可以人为的进行修改,它得到的值也是从1970 年到修改后的时间,并不一定是真正的当前时间。例如: 当前 4 月 14 日,如果手机的时间被 更改为4月15日,那么它得到的值就是到4月15日的,并不是到4月14的。
- SystemClock.elapsedRealtime():得到的是系统开机后的时间,即使系统的时间不是真正的 时间也可以得到正确的开机时长。并且把系统休眠的时间也计算在内。
- SystemClock,uptimeMillis: 和上面的一个基本类似,唯一区别是: 该方法不把系统休眠的时 间计算在内。

Android4.4 以上 3

3.0.1 方法声明:

```
public void setWindow(int type, long windowStartMillis, long windowLengthMillis, PendingIntent operation)
int type: 闹钟的类型, 常用的有 5 个值:
AlarmManager.ELAPSED_REALTIME:表示闹钟在手机睡眠状态下不可用,该状态下闹钟使用相对时间(相对于系统启动开始),状态值为3;
AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP:表示闹钟在睡眠状态下会唤醒系统并执行提示功能,该状态下闹钟也使用相对时间,状态值为 2;
AlarmManager.RTC:表示闹钟在睡眠状态下不可用,该状态下闹钟使用绝对时间,即当前系统时间,状态值为 1;
AlarmManager.RTC_WAKEUP:表示闹钟在睡眠状态下会唤醒系统并执行提示功能,该状态下闹钟使用绝对时间,状态值为 0;
AlarmManager.POWER_OFF_WAKEUP:表示闹钟在手机关机状态下也能正常进行提示功能,所以是 5 个状态中用的最多的状态之一,该状态下闹钟也是,
long windowStartMillis: 闹钟的开始时间
long windowLengthMillis 闹钟窗口时长
PendingIntent operation: 需要执行的操作
```

- 再具体详解一下这几个常量

 - ELAPSED_REALTIME: 真实时间流逝,当手机休眠时不进行相应的操作。 ELAPSED_REALTIME_WAKEUP: 真实时间流逝。当手机休眠时也进行相应的操作。
 - RTC: 手机时间流逝。当手机处于休眠状态时,不进行相应的操作。
 - RTC_WAKEUP: 手机时间流逝。当手机处于休眠状态时,也进行相应的操作。
 - ELAPSED 与 RCT 的最大区别:后者是根据手机的时间来的,也就是说可以通过更改手机上的时间,影响操作的执行时间;而前者却是真实的
 - INTERVAL_DAY: 一天
 - INTERVAL_FIFTEEN_MINUTES: 十五分钟。
 - INTERVAL_HALF_DAY: 半天。
 - INTERVAL_HALF_HOUR: 半小时。
 - INTERVAL_HOUR: 一小时。

3.0.2 示例:

```
// 设置一个 10 分钟后执行的闹钟, 此方法只设置一次
mAlarmManager.setWindow(AlarmManager.RTC_WAKEUP,
                  System.currentTimeMillis() + 10 * minuteMills,
                  2 * minuteMills,
                  yourPendingIntent);
```

• 注意: 如果设置的起始时间小于当前时间, 闹钟将会马上被触发。如果触发的事件里面又设置 了一次闹钟(相当于递归),就会进入死循环。

3.1 Android4.4 以下:

3.1.1 方法声明:

```
// 注册一个新的闹铃
set(int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation)
// 注册一个新的闹铃,这个闹铃将在指定的时间被准确的执行
setExact(int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation)
// 注册一个对触发时间并不是很精准的闹铃,例如,一个闹铃每小时都会重复,但不一定都是在每个小时的最开始被触发
// triggerAtMillis 为闹钟首次执行时间, intervalMillis 为闹钟两次执行的时间间隔
```

```
setInexactRepeating(int type, long triggerAtMillis, long intervalMillis, PendingIntent operation)
// 注册一个重复类型的闹铃
setRepeating(int type, long triggerAtMillis, long intervalMillis, PendingIntent operation)
// 设定系统时钟时间
setTime(long millis)
// 设置系统默认时区
setTimeZone(String timeZone)
3.1.2 示例:
// 设置单次闹钟
mAlarmManager.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis() + minuteMills, yourPendingIntent);
// 设置重复闹钟
mAlarmManager.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP,
                  System.currentTimeMillis() + minuteMills,
                  10 * minuteMills,
                  yourPendingIntent);
取消闹钟
// 取消参数匹配的闹铃
mAlarmManager.cancel(yourPendingIntent);
闹钟为系统级别的一种通知,可以不依赖于应用的存活为条件,因此也可以用于应用挂掉后定时重启应用等场景。
// 定时重启
Intent intent = getPackageManager().getLaunchIntentForPackage(getPackageName());
\label{eq:pendingIntent} PendingIntent = PendingIntent.getActivity(getApplicationContext(), \ \emptyset, \ intent, \ \emptyset);
AlarmManager mgr = (AlarmManager) mContext.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
```

mgr.set(AlarmManager.RTC, System.currentTimeMillis() + 500, restartIntent); // 定时重启应用