Instalação de Redes Locais / Serviços de Redes | Projeto Final

João Rodrigo Mota da Costa | CET8493 Cibersegurança | Formador: Manuel Ramos

Grupo 1

Para começar, decidi dividir a rede 10.10.10.0/24 em 14 subnets, uma para cada empresa. Considerando que precisamos de acomodar até 10 empregados, decidi usar a máscara 255.255.255.240 (ou /28), o que nos dá 14 hosts para cada subrede.

Tendo em conta estes critérios, está é a tabela do espaço do Lumiar:

Rede	Endereço de rede	Intervalo de hosts	Endereço de broadcast	Máscara de subrede	Default Gateway	VLAN ID	Nome da VLAN
Empresa 1	10.10.10.0	10.10.10.1 - 14	10.10.10.15	255.255.255.240	10.10.10.1	101	Empresa 1
Empresa 2	10.10.10.16	10.10.10.17 - 30	10.10.10.31	255.255.255.240	10.10.10.17	102	Empresa 2
Empresa 3	10.10.10.32	10.10.10.33 - 46	10.10.10.47	255.255.255.240	10.10.10.33	103	Empresa 3
Empresa 4	10.10.10.48	10.10.10.49 - 62	10.10.10.63	255.255.255.240	10.10.10.49	104	Empresa 4
Empresa 5	10.10.10.64	10.10.10.65 - 78	10.10.10.79	255.255.255.240	10.10.10.65	105	Empresa 5
Empresa 6	10.10.10.80	10.10.10.81 - 94	10.10.10.95	255.255.255.240	10.10.10.81	106	Empresa 6
Empresa 7	10.10.10.96	10.10.10.97 - 110	10.10.10.111	255.255.255.240	10.10.10.97	107	Empresa 7
Empresa 8	10.10.10.112	10.10.10.113 - 126	10.10.10.127	255.255.255.240	10.10.10.113	108	Empresa 8
Empresa 9	10.10.10.128	10.10.10.129 - 142	10.10.10.143	255.255.255.240	10.10.10.129	109	Empresa 9
Empresa 10	10.10.10.144	10.10.10.145 - 158	10.10.10.159	255.255.255.240	10.10.10.145	110	Empresa 10
Empresa 11	10.10.10.160	10.10.10.161 - 174	10.10.10.175	255.255.255.240	10.10.10.161	111	Empresa 11
Empresa 12	10.10.10.176	10.10.10.177 - 190	10.10.10.191	255.255.255.240	10.10.10.177	112	Empresa 12
Empresa 13	10.10.10.192	10.10.10.193 - 206	10.10.10.207	255.255.255.240	10.10.10.193	113	Empresa 13
Empresa	10.10.10.208	10.10.10.209	10.10.10.223	255.255.255.240	10.10.10.209	114	Empresa

Rede	Endereço de rede	Intervalo de hosts	Endereço de broadcast	Máscara de subrede	Default Gateway	VLAN ID	Nome da VLAN
14		- 222					14
Gestão	10.10.10.224	10.10.10.225 - 238	10.10.10.239	255.255.255.240	10.10.10.225	99	Gestão
TI	10.10.10.240	10.10.10.241 - 254	10.10.10.255	255.255.255.240	10.10.10.241	100	TI

E esta é a tabela para o espaço de **Telheiras**:

Rede	Endereço de rede	Intervalo de hosts	Endereço de broadcast	Máscara de subrede	Default Gateway	VLAN ID	Nome da VLAN
Empresa 1	172.16.10.0	172.16.10.1 - 14	172.16.10.15	255.255.255.240	172.16.10.1	101	Empresa 1
Empresa 2	172.16.10.16	172.16.10.17 - 30	172.16.10.31	255.255.255.240	172.16.10.17	102	Empresa 2
Empresa 3	172.16.10.32	172.16.10.33 - 46	172.16.10.47	255.255.255.240	172.16.10.33	103	Empresa 3
Empresa 4	172.16.10.48	172.16.10.49 - 62	172.16.10.63	255.255.255.240	172.16.10.49	104	Empresa 4
Empresa 5	172.16.10.64	172.16.10.65 - 78	172.16.10.79	255.255.255.240	172.16.10.65	105	Empresa 5
Empresa 6	172.16.10.80	172.16.10.81 - 94	172.16.10.95	255.255.255.240	172.16.10.81	106	Empresa 6
Gestão	172.16.10.224	172.16.10.225 - 238	172.16.10.239	255.255.255.240	172.16.10.225	99	Gestão
TI	172.16.10.240	172.16.10.241 - 254	172.16.10.255	255.255.255.240	172.16.10.241	100	TI

Grupo 2

Estes foram os passos utilizados para configurar os switches:

1. Nomear os switches SL1 , SL2 e SL3 :

SL1(config)# hostname SL1

(Repetir para SL2 e SL3)

2. Definir a palavra-passe de enable para class :

SL1(config)# enable password class

```
(Repetir para SL2 e SL3)
  3. Criar o utilizador Admin com a palavra-passe cisco:
  SL1(config)# username Admin password cisco
(Repetir para SL2 e SL3)
  4. Configurar o acesso remoto permitindo apenas duas sessões em simultâneo:
  SL1(config)# line vty 0 1
  SL1(config-line)# login local
  SL1(config-line)# transport input ssh
  SL1(config-line)# password <password>
(Repetir para SL2 e SL3)
  5. Configurar a autênticação local:
  SL1(config)# line console 0
  SL1(config-line)# login local
(Repetir para SL2 e SL3)
  6. Atribuir IPs à VLAN de Gestão (VLAN 99) e a sua Default Gateway:
  SL1(config)# interface vlan 99
  SL1(config-if)# ip address 10.10.10.225 255.255.255.240
  SL1(config-if)# no shutdown
  SL2(config)# interface vlan 99
  SL2(config-if)# ip address 10.10.10.226 255.255.255.240
  SL2(config-if)# no shutdown
  SL3(config)# interface vlan 99
  SL3(config-if)# ip address 10.10.10.227 255.255.255.240
  SL3(config-if)# no shutdown
  7. Criar VLANs para o switch SL1 e usar o VTP para passar para os outros switches:
  SL1(config)# vlan 101
  SL1(config-vlan)# name Empresa1
  SL1(config-vlan)# exit
  (...)
  SL1(config)# vlan 114
  SL1(config-vlan)# name Empresa14
  SL1(config-vlan)# exit
  SL1(config)# vtp mode server
  SL1(config)# vtp domain <domain>
  SL1(config)# vtp password <password>
  SL1(config)# vtp version 2
  SL2(config)# vtp mode client
```

```
SL2(config)# vtp domain <domain>
  SL2(config)# vtp password <password>
 8. Atribuir as portas de VLAN aos switches SL2 e SL3
 SL2(config)# interface range FastEthernet0/1-14
  SL2(config-if-range)# switchport mode access
  SL2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101-114
 SL3(config)# interface range FastEthernet0/1-14
 SL3(config-if-range)# switchport mode access
  SL3(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101-114
  9. Configurar o Etherchannel utilizando um protocolo não-proprietário.
  SL1(config)# interface range FastEthernet0/21-24
  SL1(config-if-range)# channel-group 1 mode on
  SL2(config)# interface range FastEthernet0/21-24
 SL2(config-if-range)# channel-group 1 mode on
  SL3(config)# interface range FastEthernet0/21-24
 SL3(config-if-range)# channel-group 1 mode on
 10. Configurar as interfaces para que os switches fiquem interligados, e o switch para o router em modo Trunk:
 SL1(config)# interface range FastEthernet0/21-24
  SL1(config-if-range)# switchport mode trunk
  SL1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,101-114
  SL2(config)# interface range FastEthernet0/21-24
  SL2(config-if-range)# switchport mode trunk
  SL2(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,101-114
 SL3(config)# interface range FastEthernet0/21-24
  SL3(config-if-range)# switchport mode trunk
 SL3(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 1,101-114
  SL1(config)# interface GigabitEthernet0/0
 SL1(config-if)# switchport mode trunk
 SL1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,101-114
 SL1(config)# interface GigabitEthernet0/1
  SL1(config-if)# switchport mode trunk
  SL1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,101-114
 11. Configurar o Rapid PVST+:
  SL1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
(Repetir para SL2 e SL3)
12. Configurar Port Security:
  SL1(config)# interface range FastEthernet0/1-14
  SL1(config-if-range)# switchport port-security
```

```
SL1(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
SL1(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
```

(Repetir para SL2 e SL3)

Grupo 3

```
1. Segurança básica do router:
! Palavra-passe enable
RL(config)# enable password class
! Utilizador
RL(config)# username Admin password cisco
! Configurar acesso remoto
RL(config)# line vty 0 1
RL(config-line)# login local
RL(config-line)# transport input ssh
2. Configurar VLAN Routing
! Configurar subinterfaces para VLANs
RL(config)# interface GigabitEthernet0/0.101
RL(config-subif)# encapsulation dot1Q 101
RL(config-subif)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.240
RL(config-subif)# ip nat inside
! Repetir para as outras VLANs
3. Configurar DHCP para as VLANs:
! Configurar DHCP Pool
RL(dhcp-config)# ip dhcp pool Empresa1
RL(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.240
RL(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
RL(dhcp-config)# dns-server 40.40.40.1
! Repeat for other VLANs
4. Configurar DNS:
RL(config)# ip dns server
RL(config)# ip domain name www.srv_isp.pt
RL(config)# ip name-server 40.40.40.0
RL(config)# exit
```