# simplefs - 一个简单的 Linux 文件系统

文件系统 "simplefs"有助于理解 Linux VFS 和文件系统基础知识。

Linux VFS 支持多个文件系统。内核完成大部分工作,而文件系统特定任务通过处理程序委托给各个文件系统。内核不是直接调用函数,而是使用各种操作表,它们是每个操作的处理程序的集合(这些实际上是每个处理程序/回调的函数指针结构)。

超级块操作是在安装时设置的。索引节点和文件的操作表是在打开索引节点时设置的。打开 inode 之前的第一步是查找。通过调用父 inode 的查找处理程序来查找文件的 inode。

.

#### 当前功能

- 目录:创建、删除、列出、重命名;
- 常规文件:创建、删除、读/写(通过页面缓存)、重命名;
- 硬/符号链接(也称为符号链接或软链接):创建、删除、重命名;
- 没有扩展属性支持

#### 先决条件

提前安装linux kernel header。

1\$ sudo apt 安装 linux-headers-\$(uname -r)

#### 构建并运行

您可以使用make构建内核模块和工具

通过make test.img生成测试图像,创建一个50 MiB的归零文件。

然后,您可以在安装了 simplefs 内核模块的系统上安装此映像。 让我们测试内核模块:

1 \$ sudo insmod simplefs.ko

对应的内核信息:

1 simplefs:模块加载

通过创建一个 50 MiB 的归零文件来生成测试图像。然后我们可以将此映像挂载到安装了 simplefs 内核模块的系统上。

- \$ mkdir -p test \$ dd if=/
- dev/zero of=test.img bs=1M count=50 \$ ./mkfs.simplefs test.img \$
- sudo mount -o loop -t simplefs test.img
- 4↑ 测试

#### Machine Translated by Google

您将收到以下内核消息:

```
1 simplefs: /dev/loop? 挂载成功
```

这里/dev/loop?可能是loop1 、 loop2 、 loop3等。

执行常规文件系统操作:(以 root 用户身份)

```
$ echo Hello World > 测试/你好$ cat测试/你好

$ ls -IR
```

#### 删除内核挂载点和模块:

```
$ sudo卸载测试
$ 须藤rmmod simplefs
```

# 设计

目前,simplefs 仅提供简单的功能。

## 分区布局

每个块大小为 4 KiB。

### 超级街区

超级块是分区的第一个块(块 0)。它包含分区的元数据,例如块数、inode 数、空闲 inode/块数,...

#### 索引节点存储

包含分区的所有索引节点。最大 inode 数等于分区的块数。每个 inode 包含 72 B 的数据:标准数据,例如文件大小和已用块数,以及 simplefs 特定的字段ei\_block 。

该块包含:

• 对于目录:此目录中的文件列表。一个目录最多可以包含 40920 个文件,文件名限制为 255 个字符以适应一个块。

```
| ei_block = 123 | i_size = -----|----------+ 0 | ee_block = 0 | | ee_len =
         4 KiB | i_blocks = 1
                                                       8 | | ee_start = 84 |---> +-----
                                                           + |-----| 0 | 24 (富)
                                                                                            块84
 7
        +----+
                                                          |1|ee_block=8||-----||ee_len=8|1|45 (巴) ||
                                                           ee_start = 16 | |------| |-----| | ... | | ... | | -----|
 9
                                                        |-----| 14 | 0 | 341 | ee_block = 0 | | ee_len = 0 | | ee_start
10
                                                           = 0 |
11
13
14
15
16
17
18
19
```

• 对于文件:包含该文件实际数据的范围列表。由于块 ID 存储为sizeof(struct simplefs\_extent)字节值,最多 341 个链接适合一个块,将文件的大小限制在 10.65 MiB (10912 KiB) 左右。

```
索引节点
     +----+
                                                     93块
      | i_mode = IFDIR | 0644 | | ei_block = 93
      | i_size = 10 KiB |
                                -----|------> +------+ 0 | ee_block = 0 | | ee_len
      i_blocks = 25
                                                 = 8 | | ee_start = 94 |---> +------
                                                   + |-----| |
                                                                                     范围 94
 7
     +----+
 9
                                                 1 | ee_block = 8 | | ee_len = 8 | |
10
                                                    ee_start = 99 |---> +-----+
                                                                                     范围 99
11
12
                                                    |-----| 2 | ee_block
13
                                                 = 16 | | ee_len = 8 |
                                                                                     范围 66
14
15
                                                    | ee_start = 66 |---> +------| | | ... |
16
17
18
                                                    |-----| 341 | ee_block
19
                                               = 0 | | ee_len = 0 | | ee_start = 0 |
20
21
22
                                                    +----+
```

## 范围支持

extent覆盖了连续的block,我们一次性为它分配连续的磁盘块。它由包含三个成员的struct simplefs\_extent描述:

• ee\_block:第一个逻辑块范围覆盖。

#### Machine Translated by Google

- ee\_len:范围覆盖的块数。
- ee\_start:第一个物理块范围覆盖。

```
结构 simplefs_extent
     +----+
     程度
      200 | | ee_start = 12 |-----
     >+----+块12||
     +----+
 7
                               13 |
9
                                  +----+
10
                                  |...
11
12
                              211
13
14
```

## 去做

- 虫子
  - o 显示失败。和..使用ls -a命令
- 日志支持

# 执照

simplefs是根据 BSD 2条款许可发布的。此源代码的使用受 BSD 样式许可证的约束,该许可证可在 LICENSE 文件中找到。