5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성 Redis 설치

01. 레디스를 설치하기 위한 기본 환경 구성을 시작한다. Server02에 root 계정으로 로그인하고, 먼저 gcc와 tcl을 설 치한다. 특별한 문제가 없다면 아래 yum 설치 명령으로 관련 라이브러리가 설치되고 마지막에 "Complete!" 메시 지가 나타날 것이다.

```
$ yum install -y gcc*
```

\$ yum install -y tcl

Tip. yum install 명령시 "removing mirrorlist with no valid mirrors:.." 발생하면 아래 명령 실행

- \$ rm /etc/yum.repos.d/cloudera-manager.repo
- \$ echo "http://vault.centos.org/6.10/os/x86 64/" > /var/cache/yum/x86 64/6/base/mirrorlist.txt
- \$ echo "http://vault.centos.org/6.10/extras/x86 64/" > /var/cache/yum/x86 64/6/extras/mirrorlist.txt
- \$ echo "http://vault.centos.org/6.10/updates/x86 64/" > /var/cache/yum/x86 64/6/updates/mirrorlist.txt
- \$ echo "http://vault.centos.org/6.10/sclo/x86_64/rh" > /var/cache/yum/x86_64/6/centos-sclo-rh/mirrorlist.txt
- \$ echo "http://vault.centos.org/6.10/sclo/x86 64/sclo" > /var/cache/yum/x86 64/6/centos-sclo-sclo/mirrorlist.txt



5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성

Redis 설치

02. 레디스 5.0.7을 내려받아 빌드 및 설치를 진행한다. 아래의 명령들을 차례대로 실행하면 된다.

- \$ cd /home/pilot-pjt
- \$ wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.7.tar.gz
- \$ tar -xvf redis-5.0.7.tar.gz
- \$ cd /home/pilot-pjt/redis-5.0.7
- \$ make
- \$ make install
- \$ cd /home/pilot-pjt/redis-5.0.7/utils
- \$ chmod 755 install_server.sh

마지막으로 인스톨 스크립트를 실행한다. 여러 차례 확인 메시지가 나타나는데 이때 엔터키를 입력하면 된다.

\$./install_server.sh

♥☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성

Redis 설치

레디스 인스턴스의 포트, 로그, 데이터 파일 등의 설정값 및 위치 정보를 물어보면 기본값을 그대로 유지하고 엔터 키를 누른다. 아래 vi 명령으로 레디스 서버 기동 여부를 확인해 본다.

\$ vi /var/log/redis_6379.log

```
9474:C 12 Mar 2020 14:25:51.359 # 000000000000 Redis is starting 000000000000
9474:C 12 Mar 2020 14:25:51.359 # Redis version=5.0.7, bits=64, commit=00000000
 modified=0, pid=9474, just started
9474:C 12 Mar 2020 14:25:51.359 # Configuration loaded
                                        Redis 5.0.7 (00000000/0) 64 bit
                                        Running in standalone mode
                                        Port: 6379
                                        PID: 9475
                                             http://redis.io
```

☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 – 환경구성

M Redis 설치

03. 레디스가 성공적으로 설치됐는지 점검한다.

다음 명령을 실행해 "Redis is running"이라는 메시지가 나타나는지 확인한다.

\$ service redis_6379 status

레디스 서비스를 시작/종료하는 명령은 다음과 같다.

■ 시작: service redis_6379 start

■ 종료: service redis_6379 stop

₩☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성

Redis 설치

04. 레디스 서버에 원격 접근을 하기 위해 설정 파일을 열어 그림 5,23,1처럼 수정한다. 설정 파일은 /etc/redis/6379. conf에 위치해 있다.

\$ vi /etc/redis/6379.conf

■ 바인딩 IP 제한 해제: "bind 127.0.0.1" 부분을 주석으로 처리

bind 127.0.0.1

■ 패스워드 입력 해제: "protected-mode yes" 부분을 찾아 "yes" → "no"로 변경 protected-mode no

☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성

Redis 설치

```
JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
  bind 127.0.0.1
 Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
 Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
 When protected mode is on and if:
 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
     "bind" directive.
 2) No password is configured.
 The server only accepts connections from clients connecting from the
 IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
 sockets.
# By default protected mode is enabled. You should disable it only if
# you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
# even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
# are explicitly listed using the "bind" directive.
protected-mode no
```

그림 5.23.1 레디스 서버에 원격 접근 설정

레디스 서버를 재시작한다.

\$ service redis_6379 restart

₩☆ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성

Redis 설치

05. 레디스 CLI를 통해 간단히 레디스 서버에 데이터를 저장(Set)/조회(Get)를 해본다. "key:1"이라는 키로 "Hello!BigData" 값을 레디스 서버에 저장하고 다시 조회한다. 마지막으로 "key:1"의 데이터를 삭제하고 레디스 CLI를 종료한다.

- \$ redis-cli
- \$ 127.0.0.1:6379> set key:1 Hello!BigData
- \$ 127.0.0.1:6379> get key:1
- \$ 127.0.0.1:6379> del key:1
- \$ 127.0.0.1:6379> quit

♥★ 5.4 실시간 적재 파일럿 실행 2단계 - 환경구성 텔 Redis 설치