# 7.4 컨피그맵으로 설정 분리

● 생성일 @2021년 4월 25일 오전 1:40■ 태그

환경에 따라 다르거나, 자주 변경되는 설정 옵션을 애플리케이션 소스 코드와 별도로 유지해 야함. 이때 사용하는 것이 컨피그 맵

## 1. 컨피그맵 소개

설정 옵션을 컨피그맵이라 부르는 별도 오브젝트로 분리할 수 있다.

- 키-밸류 쌍으로 구성된 맵
- 애플리케이션은 컨피그맵의 정보를 컨테이너의 환경변수 / 볼륨 파일 로 전달받음
- \$(ENV\_VAR)구문을 사용해 명령줄 인수에서 참조가능
- 컨피그맵 항목을 프로세스의 명령줄 인자로 전달 가능
- Kubernetes REST API 엔드포인트를 통해 컨피그맵의 내용을 직접 읽을 수도 있음
  - 하지만 앱은 쿠버네티스와 무관하도록 유지하는 것이 좋다 (독립적 관계 유지)
- 각각 다른환경(develop, test, qa, production)에 관해 동일한 이름으로 컨피그맵에 관한 여러 매니페스트를 유지할 수 있음

#### 2. 컨피그맵 생성

- 1. 단일 키를 가진 맵을 생성
- 2. 이전 예제의 INTERVAL 환경변수를 채워 넣음
- 3. kubectl create -f 대신 kubectl create configmap명령으로 컨피그맵 생성 가능

kubectl create configmap fortune-config --from-literal=sleep-interval=25

- sleep-interval=25라는 단일 항목을 가진 fortune-config 컨피그맵을 생성
- 컨피그맵은 두개 이상의 항목 포함
  - 여러 문자열 항목 가진 컨피그맵 생성시 --from-literal 인자로 추가하면됨

kubectl create configmap myconfigmap

#### 컨피그랩 정의 출력

kubectl get configmap fortune-config -o yaml

fortune-config.yaml 파일을 쿠버네티스 api에 게시하기

kubectl create -f fortune-config.yaml

#### 파일 내용으로 컨피그맵 생성

kubectl create configmap 명령을 이용해서 전체 설정 파일 데이터 통째로 저장하기

kubectl create configmap my-config --from-file=config-file.conf

#### config-file.conf 키 값으로 저장된다

• --from-file=customkey=config-file.conf 로 설정하면 파일 내용을 customkey라는 키 값으로 저장한다

#### 디렉터리에 있는 파일 컨피그맵 생성

각 파일을 개별적으로 추가하는 대신, 디렉터리 안에 있는 모든 파일을 가져올 수도 있음

kubectl create configmap my-config --from-file=/path/to/dir

#### 여기까지 나온 다양한 옵션을 서로 결합해서 사용 가능

7.4 컨피그맵으로 설정 분리 2

#### 3. 컨피그맵 항목을 환경변수로 컨테이너에 전달

환경변수를 설정시 valueFrom 필드를 사용해서 맵의 값을 파드 안의 컨테이너로 전달할 수 있다.

- fortune-pod-env-configmap.yaml 참고
- valueFrom: configMapKeyRef:를 통해 고정값 대신 컨피그맵 키에서 값을 가져와서 초기화 가능

#### 파드에 존재하지 않는 컨피그맵 참조

파드를 생성할 때 존재하지 않는 컨피그맵을 지정하면 어떻게 하나...?

- 1. 컨테이너는 시작하는데 실패함
- 2. 하지만 해당 컨피그맵을 참조하지 않는 다른 컨테이너는 정상적으로 시작됨
- 3. 다음 누락된 컨피그랩을 생성하면 실패했던 컨테이너는 파드를 다시 만들지 않아도 생성됨

### 4. 컨피그맵의 모든 항목을 한 번에 환경변수로 전달

컨피그맵에 여러 항목이 포함돼 있을 때 각 항목을 일일이 환경변수로 생성하는 일은 지루하고 오류가 발생하기 쉬움

→ 컨피그맵의 모든 항목을 환경변수로 노출하는 방법이 있다

#### envFrom속성을 사용해서 환경변수로 모두 노출하기

```
...
- image: some-image
  envFrom:
- prefix: CONFIG_
...
```

이 컨피그맵은 세 개의 항목(foo, bar, foo-bar) 을 가지고 있지만 컨피그맵에 있는 foo-bar 항목은 dash(-)를 가지고 있어 올바른 환경변수 이름이 아니기 때문에 키로 변환되지 않고 건너뜀

## 5. 컨피그맵 항목을 명령줄 인자로 전달

컨피그맵 값을 컨테이너 안에서 실행되는 프로세스의 인자로 전달 하는 방법 (pod.spec.containers.args)

- 1. 컨피그맵 필드에서 컨피그맵 항목을 환경변수로 먼저 초기화
- 2. 인자로 참조하도록 지정
- 3. 컨피그맵 항목을 명령줄 인자로 전달

fortune-pod-args-configmap.yaml 참고