## 6.5 기반 스토리지 기술과 파드 분리

● 생성일 @2021년 4월 17일 오후 6:55■ 태그

개발자가 실제 네트워크 스토리지 인프라스트럭처에 관한 지식 갖추지 않고도, 클라우드 공급자나 On-premise Data Center를 거쳐 이식 가능한 애플리케이션을 만들 수 있어야함... 그래서..

## 1. 퍼시스턴트 볼륨과 퍼시스턴트볼륨클레임 소개

인프라스트럭처의 세부 사항을 처리하지 않고 애플리케이션이 쿠버네티스 클러스터에 스토리지를 요청할 수 있음

- 퍼시스턴트 볼륨 (PersistentVolume)
- 퍼시스턴트 볼륨클레임(PersistentVolumeClaim)

#### [퍼시스턴트 볼륨]

- 1. 파드에 기술적인 세부 사항을 기재한 볼륨을 추가하는 대신 클러스터 관리자가 기반 스 토리지 설정하고 k8s에 등록
- 2. 퍼시스턴트 볼륨이 생성되면 관리가자 크기 + 지원가능한 접근모드 지정

#### [퍼시스턴트 볼륨클레임]

클러스터 사용자가 파드에 스토리지를 사용해야하면...

- 1. 최소 크기와 필요한 접근 모드를 명시한 퍼시스턴트볼륨클레임 매네페스트 생성
- 2. 해당 매니페스트를 쿠버네티스 API 서버에 게시
- 3. 쿠버네티스는 적절한 퍼시스턴트볼륨을 찾아 클레임에 볼륨을 바인딩
- 4. 퍼시스턴트 볼륨클레임은 파드 내부의 볼륨 중 하나로 사용될 수 있음
- 5. 해당 퍼시스턴트 볼륨클레임 바인딩을 삭제하고 릴리스할때까지 다른 사용자는 동일 퍼시스턴트 볼륨을 사용할 수 없음

## 2. 퍼시스턴트볼륨 생성

이제 이전과 달리 파드에서 직접 GCE 퍼시스턴트 볼륨을 참조하지 않고, GCE 퍼시스턴트 볼륨을 기반으로 한 퍼시스턴트볼륨을 생성. 그리고 애플리케이션 개발자의 역할이라 가정 하고 퍼시스턴트 볼륨을 클레임해서 이것을 파드에서 사용한다..

#### 이제 다음 매니페스트를 API서버에 퍼시스턴트 볼륨을 생성하자

mongodb-pv-gcepd.yaml를 참고

kind: PersistentVolume

metadata:

name: mongodb-pv

spec: .....

(Minikube 사용시 mongodb-pv-hostpath.yaml 파일로 PV생성)

퍼시스턴트 볼륨을 생성할때, 관리자는 쿠버네티스에게 용량이 얼마가 되는지 단일노드나 동시에 다수노드에 읽기/쓰기가 가능한지 여부를 spec에 적어주면된다. + 퍼시스턴트볼륨이 해제되면 어떤동작을할지

그리고..

kubectl create 로 생성후 kubectl get pv 를 통해 조회를 해보자

## 3. 퍼시스턴트볼륨클레임 생성을 통한 퍼시스턴트 볼륨 요청

퍼시스턴트 스토리지가 필요한 파드를 배포할 시 → 이전에 퍼시스턴트 볼륨을 사용하는데, 파드에 직접 사용할 수는 없으니 클레임을 먼저해야함

## 퍼시스턴트 볼륨클레임 생성하기

mongodb-pvc.yaml을 kubectl create로 실행해서 k8s API에 게시하자

kind: PersistentVolumeClaim 을 적으면 된다

### 퍼시스턴트 볼륨클레임 조회하기

kubectl get pvc 로 조회하면된다

클레임이 퍼시스턴트볼륨 mongodb-pv에 Bound되었다고 나온다

#### [접근모드 약어]

- RWO : ReadWriteOnce (단일노드만이 읽기/쓰기용으로 볼륨 마운트 가능)
- ROX: ReadOnlyMany (다수 노드가 읽기용으로 볼륨을 마운트할 수 있음)
- RWX: ReadWriteMany

#### 퍼시스턴트 볼륨 조회하기

kubectl get pv

## 4. 파드에서 퍼시스턴트볼륨클레임 사용하기

퍼시스턴트볼륨이 사용중이면 볼륨을 해제할 때까지 다른 사용자는 동일한 볼륨에 클레임할 수 없음

#### 퍼시스턴트볼륨클레임 볼륨을 사용하는 파드

mongodb-pod-pvc.yaml을 보면..

```
volumes:
  name: mongodb-data
  persistentVolumeClaim:
    claimName: mongodb-pvc
```

요렇게... 참조 가능

# PVC와 PV를 사용한 파드에서 MongoDB에 영구적으로 저장된 데이터 가져오기

```
kubectl exec -it mongodb mongo
use mystore
db.foo.find()
```

를 해보면... 이전에 MongoDB에 저장한 도큐먼트 가져올 수 있음

## 5. 퍼시스턴트볼륨과 퍼시스턴트볼륨클레임 사용의 장점 이해

....개발자는 위 두개를 사용하면서 기저에 사용된 실제 스토리지 기술을 알 필요가 없다 그리고 이제 다른 k8s 클러스터에서도 사용가능

## 6. 퍼시스턴트볼륨 재사용

kubectl delete pod mongodb

kubectl delete pvc mongodb-pvc

로 파드와 pvc 삭제한 뒤.. 다시 pvc를 생성하면?

kubectl get pvc

클레임의 상태가 Pending으로 표시된다....

kubectl get pv 를 통해 자세히 조회해보면...

STATUS열은 퍼시스턴트 볼륨을 Released로 표시하고.. 이전처럼 Available이 아니다

- → 이미 볼륨을 사용했기 때문에 데이터를 가지고 있음
- → 클러스터 관리자가 볼륨을 완전히 비우지 않으면 새 클레임에 바인딩 불가

#### 퍼시스턴트볼륨을 수동으로 다시 클레임하기

persistentVolumeClaimPolicy를 Retain으로 설정하면 퍼시스턴트볼륨이 이러한 동작을 할 수 있음

쿠버네티스가 클레임이 해제해도 pv와 컨텐츠 유지 가능

## 퍼시스턴트볼륨을 자동으로 다시 클레임하기

Recycle과 Delete를 통해 리클레임을 할 수 있다

- Recycle: 볼륨의 컨텐츠를 삭제하고, 볼륨이 다시 클레임될 수 있도록 볼륨을 사용가능하게 만듦
- Delete: 기반 스토리지를 삭제 (GCE 퍼시스턴트 디스크에서 사용불가.... 이 유형의 pv는 Retain과 Delete정책만 지원함)