Весна 2021

Системное программное обеспечение

Онлайн-лекции

Лекция №6: Объявление сегментов. Файлы **СОМ.** Обработка прерываний

Доцент, к.т.н. ГОЛЬЦОВ Александр Геннадьевич



Лаб 4

- Ничего не вводим с клавиатуры! Описываем данные средствами языка ассемблера.
- Результатом может быть преобразованная исходная строка или другая строка, получаемая в ходе работы с исходной.
- Вывести исходную и результирующую строки на экран (возможно посимвольно).
- Отделять обработку от вывода: сначала сформировать полностью строку-результат, а потом вывести ее на экран целиком



Умножение

- Команды MUL и IMUL
- MUL <8-битный операнд>
 AL * < операнд> → AX
- MUL <16-битный операнд>
 AX * < операнд> → DX:AX
- MUL трактует оба операнда как числа без знака IMUL - как числа со знаком в доп. коде
- Операнд может быть регистром или ссылкой на ячейку памяти.



Умножение на степень двойки

• Используется сдвиг влево:

$$X * 2^n = X shl n$$

- Правило действует в том числе для отрицательных чисел просто сдвигаем дополнительный код
- Просто умножить на два сложить число с самим собой



Деление

- Команды DIV и IDIV
- DIV <8-битный операнд>
 AX / < операнд> → частное в AL, остаток в AH
- DIV <16-битный операнд>
 DX:AX / <операнд> → частное в АХ, остаток в DX
- DIV трактует оба операнда как числа без знака IDIV - как числа со знаком в доп. коде
- Операнд может быть регистром или ссылкой на ячейку памяти.
- При делении на 0 или при получении частного, не умещающегося в половинную разрядность, будет ошибка (аварийное завершение программы)
- Делитель (байт или слово) должен быть по модулю больше, чем старшая половина делимого (слова или двойного слова)



Деление на степень двойки

Для положительных чисел используется сдвиг вправо:

$$X/2^n = X shr n$$

Для отрицательных чисел допустимо применять арифметический сдвиг (для положительных sar = shr):

$$X/2^n = X sar n$$

но в этом случае округление пойдет не к 0, а в меньшую сторону, что верно с математической т.з., но часто не годится в алгоритме

$$-1 \operatorname{sar} 1 = -1$$
 $-2 \operatorname{sar} 1 = -1$

$$-3 \text{ sar } 1 = -2$$

$$-4 \text{ sar } 1 = -2$$




Смысл замены умножения и деления сдвигами

- 8086:
 - деление до 180 тактов умножение - до 150 тактов сдвиг регистра - 2 такта сдвиг ячейки памяти - 16+ тактов
- Современные процессоры персональных компьютеров способны выдавать результаты умножения, деления и сдвигов в примерно одинаковом темпе - каждый такт.
- В микроконтроллерах может вообще не быть операций умножения и деления.



Директива ORG

- В процессе трансляции указывает ассемблеру установить текущее смещение в сегменте в заданное значение.
- Все последующие данные, команды, метки считаются расположенными, начиная с указанного смещения.





Директива LABEL

<имя> LABEL <тип>

- Сопоставляет метку текущей позиции в текущем сегменте, ничего в сегменте не размещая и не резервируя ячеек памяти.
- Позволяет создавать псевдонимы для обращения к одному и тому же месту в памяти:

```
      Pt
      label
      ; к следующим 4 байтам можно обращаться ; как к двойному слову (там указатель)

      Ofst
      dw ?
      ; отдельно смещение ; отдельно сегмент ; Ofst = Pt, Sgm = Pt+2
```



Директивы сегментации

- SEGMENT ENDS
- Упрощенные директивы
- ASSUME



Упрощенные директивы сегментации

• Упрощенные директивы для программ с небольшим количеством сегментов:

.code [<имя>] - может быть несколько с разными именами .data

.stack [<paзмер>]

.fardata [<имя>] - может быть несколько с разными именами (и др.)

- Имя без кавычек, как метка данных.
- Несколько однотипных если предусмотрено моделью
- Символические имена для обозначения номера первого параграфа:

@code, @stack, @data, @fardata



Полные директивы сегментации

<имя> SEGMENT [<выравнивание>] [<комбинирование>] ['<класс>']
......

Имя - как метка.

Выравнивание: byte, word, dword, para, page

Комбинирование: private, public, common, stack, at <абс.адрес>

Классы (стандартные): 'code', 'data', 'stack'

По умолчанию атрибуты: para private <пустая строка>

Несколько сегментов с одинаковым именем "склеиваются" в один, содержимое последующего начинается после содержимого предыдущего.



Атрибуты сегмента

- Выравнивание кратность адреса начала сегмента определенному количеству байт: byte 1 (без выравнивания), word 2, dword -4, para 16, page 256
- **Комбинирование** как комбинировать одноименные сегменты <u>разных</u> модулей (файлов .asm/.obj многомодульной программы):
 - private не объединяются,
 - public объединяются,
 - common перекрываются, начинаясь с одного адреса (размер равен размеру самого большого)
 - stack как public, дополнительно загрузчик настраивает на такой сегмент ss:sp (иначе инициализировать вручную как ds)



- При использовании полных директив сегментации в порядке определения сегментов в программе.
- При использовании упрощенных директив в порядке, принятом в DOS (code data stack).
- Можно менять порядок загрузки с упрощенной сегментацией (не рассматриваем).



Директива ASSUME

- assume <peructp>:<cerмeнт>, <peructp>:<cerмeнт> где <cerмeнт> имя сегмента или NOTHING
- Связывает сегментный регистр (DS, CS, SS, ES) с конкретным сегментом в программе.
- При упоминании меток данных, расположенных в этом сегменте, ассемблер при необходимости вставляет префикс, переопределяющий сегментный регистр по умолчанию.
- Программист должен заботиться, чтобы в соответствующем сегментном регистре был адрес нужного сегмента. Ассемблер всего лишь подставляет автоматически (или не подставляет) сегментные префиксы.



Абсолютный сегмент

```
VMem SEGMENT at 0B800h; b800:0000

TxtBuf label word ; знакоместо = слово (аттр:символ)

VMem ENDS

assume es:VMem

mov ax,VMem

mov es, ax ; настроить ES на VMem надо руками

mov TxtBuf+40*2, 1E00h + 'A' ; будет подставлено ES:
```

ES будет подставлено, потому что ASSUME и метка внутри VMem. Настройка ES на VMem на это не влияет!

Выводит букву А цветом "желтый по синему" в позиции (0, 40) - середина верхней строки




Формат СОМ для исполнимых файлов

- Придуман в ОС СР/М (1974)
- Унаследован в DOS (1981) для совместимости
- Примитивный, неэффективный
- Файл содержит ТОЛЬКО исполнимый код
- Нет заголовка, нет RLT
- Грузится фиксированным образом
- Один сегмент для всего-всего
- Данные объявляются в сегменте кода
- Подходит для небольших программ



Загрузка СОМ-файла



CS=DS=ES=SS = номер параграфа начала сегмента

SP=0, push $0 \rightarrow SP=FFFEh$

IP = 100h



Замечания по загрузке

- У файла нет заголовка, нет структуры, невозможно задать точку входа, при загрузке код никаким преобразованиям не подвергается
- Всегда выделяется 64к полный сегмент
- Все сегментные регистры настраиваются на начало сегмента
- Первые 100h=256 байт отводятся под PSP
- Код грузится со смещения 100h (после PSP) и стартует с самой первой команды (IP=100h)
- Под стек отводится весь конец сегмента после кода
- В стек при загрузке помещается 0



Исходный код

```
.model tiny
.code
        org 100h; учесть способ загрузки
Beg:
        imp Start
                        ; обойти данные
        db
                'Hello, world'
S
Start:
        mov ah,9
        mov dx, offset s
        int 21h
        mov ax, 4C00h
        int 21h
        ; или данные в конце после команды выхода
        end Beg ; точку входа указывать обязательно
```



Особенности исходного кода

- Модель TINY означает один единственный сегмент .CODE
- ORG 100h не причина, а <u>следствие</u> того, что код будет загружен по смещению 100h.
- Без ORG 100h смещение строки S, например, не соответствовало бы действительности.
- Точка входа должна быть явно указана и должна быть по смещению 100h
- Данные нужно размещать так, чтобы они не начали исполняться.



Сборка СОМ-файла

tasm my.asm tlink /t my.obj

- Недопустимы директивы SEG, недопустимы метки в качестве элементов массивов DD, т.к. нет заголовка, нет RLT и загрузчик не может подставить фактический адрес сегмента.
- Компоновщик не может присоединить к файлу СОМ отладочную информацию.



Способы выхода из СОМ-программы

 mov ah, 4Ch mov al, <code> int 21h

int 20h

mov ah, 0 int 21h

ret

- при загрузке в стек был помещен 0
- ret помещает 0 в ір
- переходим на адрес cs:0
- это начало PSP
- там код CD 20 = int 20h



Сравнение СОМ и ЕХЕ

- При загрузке СОМ расходуется 64к памяти для ЕХЕ выделяется столько, сколько нужно, не больше.
- В СОМ ограничен объем доступной памяти, большой алгоритм не уместится в ЕХЕ можно делать много сегментов, каждый до 64к.
- Размер файла СОМ меньше за счет отсутствия заголовка но место на диске выделяется кластерами, маленькие файлы все равно занимают целый кластер (кластер = 4к, 8к, 32к...).
- Формат СОМ накладывает дополнительные ограничения: нельзя произвольно указать точку входа, использовать директивы SEG.



COM: добраться до PSP

```
.model tiny
.code
org 81h
ParamStr label byte ; данные не объявлены, только их адрес
org 100h
beg:
.....Использовать данные по метке ParamStr......
end beg
```



Компиляция в СОМ и ЕХЕ

Чтобы один и тот же файл можно было скомпилировать и в СОМ, и в EXE:

- Модель tiny
- Один сегмент
- Точка входа 100h
- Явно инициализировать DS, потому что при загрузке EXE для PSP выделяется ОТДЕЛЬНЫЙ сегмент:

push cs pop ds

• Выход через функцию, годящуюся и для ЕХЕ, и для СОМ



Обработка прерываний

- Процессор поддерживает 256 различных источников прерываний
- Прерывания делятся на:
 - внутренние
 - аппаратные (деление на 0, отладка...)
 - программные (int n)
 - внешние (они аппаратные)
 - немаскируемые (вход NMI → int 2)
 - маскируемые (вход INTR, номер прерывания передает внешний контроллер прерываний)
- Флаг IF влияет только на вход INTR и не влияет на другие прерывания (команды CLI / STI)



Вызов обработчика

- Таблица прерываний расположена по адресу 0000:0000 (в начале памяти) и содержит 256 двойных слов дальних указателей на обработчики прерываний (вектора прерываний).
- Когда случается прерывание номер N, из N-й ячейки таблицы извлекается вектор (младшее слово смещение, старшее сегментная часть адреса).
- Текущие значения CS, IP и флагов сохраняются в стеке (6 байт).
- Сбрасывается флаг IF (запрещаются внешние аппаратные прерывания).
- Вектор загружается в CS:IP, начинает исполняться обработчик.



Прерывания и стек

- Аппаратные прерывания происходят всегда, они используют тот стек, на который сейчас указывают SS:SP
- Если вы увеличили SP, а потом тут же уменьшили (освободили ячейку стека и снова ее заняли) в это время могло произойти прерывание, и кратковременно освобожденная ячейка стека уже не содержит того, что в ней было.
- При любых манипуляциях с настройкой SS:SP нужно запрещать прерывания.
- Аналогично при изменениях в таблице прерываний.



Возврат из обработчика

- Команда IRET
- Извлекает из стека флаги, IP и CS, возвращаемся в точку, в которой случилось прерывание.
- Восстановление флагов приводит флаг IF в то состояние, которое было до обработки прерывания (очевидно, для внешнего аппаратного прерывания прерывания были разрешены)



Внутри обработчика

- ВСЕ регистры, которые модифицируются в обработчике, должны быть сохранены и восстановлены при выходе, т.к. НЕИЗВЕСТНО, КАКОЙ КОД БЫЛ ПРЕРВАН, не обязательно написанный вами возможно, работала сервисная или библиотечная функция.
- Есть команды PUSHA и POPA
- Обработчик должен быстро завершаться
- В обработчике можно явно разрешить прерывания, но есть опасность его же рекурсивного вызова. Реентерабельный ли он?



Реентерабельность

- Реентерабельность свойство кода сохранять работоспособность, будучи прерванным и запущенным сначала, а затем - продолженным с точки прерывания.
- Для обеспечения реентерабельности все переменные, используемые алгоритмом, должны храниться в стеке или в сохраняемых в памяти при входе регистрах (не должны лежать в фиксированных ячейках памяти)





Прерывания и исключения

• Исключение (exception) - разновидность внутренних прерываний с особой логикой обработки (повтором команды).

Обычное прерывание: команда, во время которой случилось прерывание, исполняется до конца, затем вызывается обработчик, затем выполнение продолжается со следующей команды.

Исключение: команда, во время которой случилось прерывание, не исполняется до конца, сразу вызывается обработчик, затем прерванная команда исполняется еще раз.







Программа, обрабатывающая прерывания

- Если программа завершается обычным образом перед завершением она должна вернуть таблицу прерываний (и настройки контроллера) "как было"
- Программа может не завершаться, а оставаться резидентной в системе (TSR Terminate but Stay Resident, int 27h или функция 31h прерывания 21h) тогда обработчик в ее составе активируется при возникновении какого-то события, например, при нажатии комбинации клавиш, когда работают другие программы.




Цепочка обработчиков

- Чаще всего в IBM PC в программах пытаются обрабатывать прерывания от таймера или клавиатуры (int 8 и int 9).
- Часто необходимо "поймать" событие, но оставить работоспособными системные обработчики, иначе, например, собьются часы компьютера.
- Устанавливая адрес своего обработчика в таблице прерываний, необходимо запомнить адрес старого обработчика и вызывать его из своего обработчика:
 - или при выходе
 - или вначале или в середине



Цепочка обработчиков





Спасибо за внимание.

