Курс: Сети и телекоммуникации (СиТ)

Темы: 1. Адресация в сетях

2. Технологии ETHERNET

3. Сети сотовой связи

4. Internet of Things

5. История СиТ

Широков Владимир Леонидович каф. BMCC, WhatsApp: 89852846055 ShirokofVL@mail.ru


Исторические вехи СиТ

```
DARPA – 1969 (29.10.69 –
    неофициальный ДР Internet);
 Сеть ALOHA — 1970; Ethernet — 1973;
      Модель OSI — 1981-1982;
Стек TCP/IP — 1982 (ARPANET-01.01.83 —
     официальный ДР Internet);
  Сотовая связь 1G –1982, 2G –1992;
 Wi-Fi - 1997; WMAN (WiMAX) - 2001
```

Классы сетей

- Персональные PAN (Personal Area Networks)
 - вокруг человека ~10м
- Локальные LAN (Local Area Networks) дом, квартира, коттедж и участок ~100м
- Городские MAN (Metropolitan Area Networks)
 - муниципалитет (район), корпоративная сеть (фирма, завод)
- Глобальные WAN (Wide Area Networks) города, регионы, страны

Модель OSI (MBOC) и стек TCP/IP



Уровни адресации

- MAC-адрес 2-й уровень (канальный OSI и машина СПД стека TCP/IP) DLL (LLC, MAC) Ethernet, PPP
- 2. IP-адрес (IPv4 и IPv6) 3-й уровень (сетевой OSI, межсетевой стека TCP/IP) пакеты
- 3. Адресация уровня 4+ (транспортный и приложений модели OSI и стека TCP/IP) порты, номера протоколов и сегменты TCP, UDP, сокеты и DNS

Назначение адресации

- Преодоление сложности
- Идентификация узлов, каналов, интерфейсов, транспортных протоколов (номера, порты)
- Функционирование уровней и сети в целом
- Передача данных через уровни сетевой иерархии (согласно моделей OSI и TCP/IP)
- Обеспечение однозначного соответствия между адресами разных уровней (МАС, IP, порты, сокеты, DNS)

1. МАС-адресация (2-й уровень OSI)

- Адресация канального уровня (идентификаторы интерфейсов и активного оборудования) 3 типа:
 - МАС-48 сетевое оборудование 48 бит (6 байт)
 - EUI-48 (Extended Unique Identifier, расширенный ID)
 - EUI-64 (шина FireWire Apple) 64 бита (8 байт) IPv6
- MAC (Media Access Control) глобально уникальная адресация канального уровня для управления доступом к среде


Использование МАС-48

Используется в сетевом оборудовании:

- Локальные сети (Ethernet, ARCNET, Token Ring)
- FDDI сети (Fiber Distributed Data Interface) распределенный оптический интерфейс данных
- WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access) интероперабельная всемирная микроволновая сеть доступа, наряду с LTE (4G Fourth Generation, 4-е поколение)

Общая структура МАС

• По стандарту Ethernet IEEE 802.3 MAC — это 6-байт (октетов), в которых выделяются следующие части:



Структура МАС-адреса

- МАС это 6 пар шестнадцатеричных цифр, записанных через дефис или двоеточие;
- **Пример:** 7C-D6-F5-E5-7A-B9 или 7C:D6:F5:E5:7A:B9, где $A=10 (1010_2)$, $B=11 (1011_2)$, $C=12 (1100_2)$, $D=13 (1101_2)$, $E=14 (1110_2)$, $F=15 (1111_2)$
- MAC идентифицирует отправителей и получателей кадров Ethernet канального (аппаратного) уровня;
- МАС кодирует до 2⁴⁸ (281 474 976 710 656) адресов (должно хватить до 2100 года)

Элементы МАС-адреса

МАС-адрес имеет 4 части:

- 2 основные (каждая по 3 байта, или октета)
 - старшие 3 байта OUI (Organizationally Unique Identifier) уникальный код производителя
 - младшие 3 байта NIC (Network Interface Controller) код контроллера сетевого интерфейса (исключение SNA IBM)
- 2 специальные (2 младших бита в первом октете OUI)
 - 0-й бит указывает для какого адресата предназначен кадр: одиночного (0) или группового (1)
 - 1-й бит указывает, является адрес администрируемым глобально (0) или локально (1).

Определение МАС-адреса

- Windows getmac /v или ipconfig /all
- HP-UX /usr/sbin/lanscan
- Linux ip link show
- Mac OS X ifconfig

Пример:

- Cisco IOS, JUNOS show interfaces
- OpenBSD ifconfig | grep lladdr
- FreeBSD grep ether
- QNX6 ifconfig или nicinfo
- QNX4 netinfo -l


Смена МАС-адреса

Возможна следующими способами:

- 1) через веб-интерфейс Маршрутизаторы могут дублировать МАС-адрес сетевой карты подключённого к ним компьютера
- 2) через программу-драйвер ∃ оборудование, в котором это нельзя сделать, например, в STB (Set-Top-Box) IP-TV
- 3) программатором

MAC уровня Ethernet

Структура кадров (стандарт IEEE 802.3):



Байты 1-7 преамбулы 10101010. Σ задержка = 5,6 мкс. Стартовый 10101011 — начало передачи. Адреса — МАС. Мин. кадр — 64 байта.

Заполнение (расширение носителя) – компенсация длины – до 46 байт.

Контрольная Σ – циклический избыточный код CRC (Cycle Redundancy Code).

 t_{\min} обнаружения коллизии —> 64 байт на 2,5 км (4 репитера) — 51,2 мкс.

При больших скоростях мин. длина кадра FE – 640, GbE – 6400 байт.

2. <u>Логическая адресация (</u>3-й уровень)

- На 3-м уровне (сетевой OSI, межсетевой TCP/IP) используются адреса IPv4 или IPv6
- IPv4 состоит из IP-адреса и маски
- ІР-адрес занимает 32 бита, т.е. 4 байта (октета)
- IPv4 записывается как 4 числа 0÷255 в 10сс, разделённые точками, например, 192.168.0.0
- Маска сплошная последовательность «1», записывается 4 числами, разделёнными точками, отделяющими № сети от № хоста

Перевод чисел из 10сс в 2сс

7	6	5	4	3	2	1	0
2 ⁷ =128	2 ⁶ =64	2 ⁵ =32	24=16	2 ³ =8	2 ² =4	21=2	20=1

Алгоритм:

- 1) найти макс. число степени 2 < исходному
- 2) найти остаток и макс. число степени 2 ≤ остатку
- 3) повторить п.2 до исчерпания остатка

Пример.
$$202 = 128 + 64 + 8 + 2$$

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0

Перевод больших чисел в 2сс

7	6	5	4	3	2	1	0
2 ⁷ =128	2 ⁶ =64	2 ⁵ =32	24=16	2 ³ =8	2 ² =4	2 ¹ =2	2 ⁰ =1


Алгоритм:

- 1) вычесть число (247) из максимального (255)
- 2) найти макс. число степени $2 \le$ остатку $(8=2^3)$

7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	0	1	1	1

Структура IPv4

- IP: № сети и № хоста
- Маска: отделяет
 № сети от № хоста
 (4 числа в 10сс,
 разделённые
 точками)




Классы и маски IPv4

- A (1.0.0.0 127.255.255.255, маска 255.0.0.0):
 - 126 сетей (7 бит, 2⁷-1), 16 777 215 хостов (24 бита, 2²⁴-1).
- B (128.0.0.0 191.255.255.255, маска 255.255.0.0):
 - 16 382 сетей (14 бит, 2¹⁴-1), 65 535 хостов (16 бит, 2¹⁶-1).
- C (192.0.0.0 223.255.255.255, маска 255.255.255.0):
 - 2 млн сетей (19 бит, 2¹⁹-1), 255 хостов (8 бит, 2⁸-1).
- D (224.0.0.0 239.255.255.255) групповая (Multicast) передача, маска 255.255.255.255
- E (240.0.0.0 247.255.255.255) резерв

Специальные ІР*

- Все нули хост, где находится ПО, используемое при загрузке обратившегося хоста
- № сети все нули и № хоста хоста данной сети
- Все единицы в ІР вещание на все хосты данной сети
- № сети и все единицы вещание на удалённую сеть
- Сеть 127 интерфейс хоста разворачивает пакет с этим адресом на вход себе (тестирование сетевого ПО)



Протокол DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol — динамической настройки хостов:

- прикладной протокол, работающий по модели «клиент-сервер»
- Автоматически назначает хостам IP-адреса и другие параметры, необходимые для работы в сети
- необходим для автоматического подключения хостов к сети

Протокол ARP

• Address Resolution Protocol – разрешения адресов, рассылает запросы, собирает ответы, определяя МАС хоста по его IP, создаёт ARP-таблицу соответствия IP<->MAC

223.1.2.1	08:00:39:00:2F:C3
223.1.2.3	08:00:5A:21:A7:22
223.1.2.4	08:00:10:99:AC:54

Протокол RARP

• Reverse ARP – обратный ARP, определяющий IP по MAC хоста, т.е. получает логические адреса отправителей

3. Адресация уровня 4+

- ❖Порт (port, 16 бит, 1÷65535, через «:» после IP/DNS, модель клиент-сервер) связь с IP:
 - передача файлов (FTP) tcp/21
 - сопоставление DNS и IP udp/53
 - гипертекст (HTTP) tcp/80
- ❖Протокол (8 бит, 1÷255, TCP, UDP, SCTP, DCCP):
 - > #tcp=6 (Transmission Control Protocol) управления передачей
 - > #udp=17 (User Datagram Protocol) датаграмм пользователей
 - #sctp=6&17 (Stream Control Transmission Protocol) управления потоками, #dccp=33 (Datagram Congestion Control Protocol) датаграммный с отслеживанием перегрузок

Адресация уровня 4+ (2)

- ❖Датаграмма (дейтаграмма) блок данных без соединения и без орг. вирт. канала (Ethernet, IP, UDP)
- ❖В пакете IP указывается порт источника (обратный) и порт назначения (обратный порт в UDP не нужен, => 0)
- ❖Со́кет (socket конечная точка соединения) программный интерфейс обмена между процессами (клиентские и серверные) – пара IP адрес и порт
- ❖DNS (Domain Name System) система доменных имён (символьное представление IP, уровень приложений)

Классы портов

- Известные порты 1÷1023 (описаны RFC, одобрены IESG):
 - RFC (Request for Comments) технические требования
 - IESG (Internet Engineering Steering Group) группа инженерного регламента Internet
 - IANA (Internet Assigned Numbers Authority) администрация адресов пространства Internet, RIPE IANA в Европе
- Другие порты:
 - после регистрации в IANA (RIPE) 1024÷49151
 - без регистрации 49152÷65535
- Приложения используют порты как клиенты, начинают исходящие соединения, а серверы обслуживают порты

Использование портов

- Обмен данными ведётся по модели клиент-сервер и по протоколу
- Для установки соединения используются:
 - ✓ номер протокола
 - ✓ два IP-адреса для построения маршрута между хостами отправителя и получателя
 - ✓ два порта: порт протокола получателя и порт отправителя/источника (обратный)
- Клиенты инициируют исходящие соединения или слушают порты
- Серверы «слушают» и коммутируют порты клиентов

Использование портов (2)

Известные порты:

- HTTP (гипертекст) tcp/80
- FTP (передача файлов) tcp/21
- Сопоставление DNS имён и IP-адресов udp/53
- SMTP-сервер e-mail «слушает» tcp/25
- РОР-клиент e-mail «слушает» tcp/110

Узнать номера активных портов, выданных транспортным протоколам, можно в Windows и Unix-подобных ОС при помощи утилит netstat и nmap (UNIX и Linux)

Состояние портов

При создании socket процесс обмена запрашивает у ОС порт с определённым номером, которая предоставит порт

- либо откажет, если он отдан другому процессу
- любой свободный порт с другим номером

Состояние порта[1]	Описание состояния
Открыт или прослушивается (open или listen)	Сервер «слушает» порт, т.е. готов принимать подключения клиентов
Фильтруется (filtered)	Не определяется, открыт или закрыт, например, из-за работы файервола
Закрыт (<i>closed</i>)	ОС ещё не выдала порт процессу, но в любой момент может это сделать

Процесс обмена

Поскольку обмен между процессами ведётся по протоколам, для соединения необходимы:

- номер используемого протокола
- два IP-адреса отправителя и получателя для маршрутизации
- два номера портов отправителя и получателя для соединения

Примечание. Номер протокола указывается в поле «протокол» заголовка IP-пакета (1 байт, например, #icmp=1, #igmp=2)

Использование портов в URL и сокетов

- Номера портов указываются в адресах веб-сайтов (URL) через «:»
- По умолчанию в протоколе HTTP используется порт 80
- По умолчанию в протоколе HTTPS используется порт 443

Пример. URL вида http://www.example.com:8080/path/ указывает, что веб-ресурс обслуживается веб-сервером на порту 8080

5. Бесклассовая междоменная маршрутизация

<u>CIDR</u> (Classless Inter-Domain Routing) – **IP/m**, где

m = количество единиц в маске

Табл. Полезный ряд 2-х и 10-х чисел:

Двоичные	Десятичные	Двоичные	Десятичные
11111111	255	01000000	64 = 2 ⁶
11111110	254	00110000	$48 = 2^5 + 2^4$
11111100	252	00100000	32 = 2 ⁵
11111000	248	000110000	24 = 24
11110000	240	00010000	16 = 24
11100000	224	00001000	8 = 2 ³
11000000	192	00000100	4 = 2 ²
10101000	$168 = 2^7 + 2^5 + 2^3$	00000011	3 = 2 + 1
10000000	128 = 2 ⁷	00000010	2 = 2 ¹
01100000	96 = 2 ⁶ + 2 ⁵	00000001	1 = 2 ⁰

Адреса CIDR (1-2)

1) Найти адрес сети 192.168.19.254/25 m = 11111111.111111111.11111111.10000000 (255.255.255.128) & 110000000.10101000.00010011.111111110 =11000000.10101000.00010011.10000000 => Адрес сети = 192.168.19.1282) Найти адрес сети 192.168.19.254/23 m =11111111.11111111.1111110.00000000 (255.255.254.0) & 11000000.10101000.00010011.111111110 = 11000000.10101000.00010010.000000000 =>

Адрес сети = 192.168.18.0

Aдреса CIDR (3-4)

3) Может ли существовать узел с указанным IP-адресом? 192.168.10.144/28, т.е. маска

11111111111111111111111111111110000 => 255.255.255.240

192.168.10.XX

144 = 128 + 16 => 10010000, т.е. 192.168.10.144 – адрес сети!

4) Может ли существовать узел с указанным IP- адресом? 192.168.10.143/28

143 = 128 + 15 => 10001111, T.e.

192.168.10.143/28 - широковещательный адрес!

Aдреса CIDR (5-7)

- 5) Сколько узлов м.б. в сети с маской /28?
 - 32 28 = 4, $2^4 2 = 14$ (от 0001 до 1110)
- Не забывать вычесть 2, т.к. все 0 это адрес сети, а все 1, т.е. 1111 это широковещательный адрес!
- 6) Сколько узлов м.б. в сети с маской /23 ? 32 – 23 = 9 бит, 2⁹ – 2 = 510
- 7) Обратная задача: найти маску для адресации 127 узлов $2^7 2 = 126$, т.е. 7 бит не хватит, нужно 8 бит, т.е. маска m /24 и значит = 255.255.255.0

Подсети CIDR

- 1) упорядочить подсети по убыванию числа узлов
- 2) определить максимальное число бит и общую маску сети
- 3) определить для каждой подсети число бит для адресации узлов
- 4) занести в таблицу и выделить цветом биты адресации узлов
- 5) сформировать последние биты масок подсетей
- <u>Пример</u>. IP/m =192.168.64.0/23, N1=100, N2=10, N3=25, N4=10, N5=50, N6=200
- <u>Решение</u>: 1) N6, N1, N5, N3, N2, N4=10
 - 2) максимальное число 32 23 = 9 бит для адресации узлов подсетей, m = 255.255.254.0
 - 3) число бит адресации узлов в каждой подсети:
 - 8, 7, 6, 5, 4 и 4 бита соответственно

Подсети CIDR (2)

ni	8	7	6	5	4	3	2	1	0
200	0								
100	1	0							
50	1	1	0						
25	1	1	1	0					
10	1	1	1	1	0				
10	1	1	1	1	1				

Подсеть	Кол-во узлов, n _i	IP/m подсети Ni (i=1,6)	IP первого узла подсети Ni	IP последнего узла подсети Ni	Широковеща- тельный IP
N6	200	192.168.64.0/24	192.168.64.1	192.168.64.200	192.168.64.255
N1	100	192.168.65.0/25	192.168.65.1	192.168.65.100	192.168.65.127
N5	50	192.168.65.128/26	192.168.65.129	192.168.65.178	192.168.65.191
N3	25	192.168.65.192/27	192.168.65.193	192.168.65.217	192.168.65.223
N2	10	192.168.65.224/28	192.168.65.225	192.168.65.234	192.168.65.239
N4	10	192.168.65.240/28	192.168.65.241	192.168.65.250	192.168.65.255