#### Весна 2022

#### Системное программное обеспечение

Онлайн-лекции

Лекция №3: Отладчик кодов

Доцент, к.т.н. ГОЛЬЦОВ Александр Геннадьевич



### Отладчик кодов (debugger)

Это инструментальная программа, позволяющая:

- загружать исполнимые файлы, эмулируя действия загрузчика из состава операционной системы;
- дизассемблировать код (расшифровывать мнемоники машинных команд по имеющимся в памяти машинным кодам);
- просматривать содержимое регистров процессора и областей памяти;
- исполнять программу целиком и по шагам (машинным командам);
- устанавливать точки останова (breakpoint) при выполнении программы;
- изменять области памяти и значения в регистрах;
- ассемблировать машинные команды (переводить мнемоники в машинный код)
- и др.



# Символьный отладчик

Это инструментальная программа, позволяющая:

- отлаживать исполнимые файлы, написанные на том или ином **языке программирования**;
- использовать **имена** меток, процедур и переменных, заданные программистом разработчиком отлаживаемой программы;
- контролировать значения переменных;
- исполнять операторы программы на языке программирования по шагам и программу целиком;
- устанавливать точки останова при выполнении программы;
- изменять значения переменных;
- обычно входят в состав интегрированных сред разработки (IDE) на ЯВУ (Си, Паскаль-Дельфи, FoxPro, ...) и часто работают прямо в окне редактора исходного текста.



# Особенности работы программы под отладчиком

- Программа исполняется непосредственно процессором с реальной скоростью процессора, отладчик не эмулирует работу процессора и, как правило, не замедляет программу
- Отладчик тесно взаимодействует с аппаратурой ЭВМ, активно внедряется в систему прерываний



# Примеры отладчиков (DOS, i8086)

- Debug отладчик кодов, составная часть операционной системы DOS, интерфейс командной строки
- AFD отладчик кодов, интерактивная работа
- Turbo Debugger:
  - отладчик кодов
  - символьный отладчик для программ на Си, Паскале и языке ассемблера
  - входил в состав пакетов Turbo/Borland C/Pascal



# Загрузка программы

- Командная строка: td my.exe
- Меню:

File → Open... → имя ехе-файла или сот-файла

- После загрузки память выделена и регистры процессора проинициализированы так, как сделал бы загрузчик DOS
- Ctrl+F2 сброс программы, вернуть все в состояние как будто сразу после загрузки.




### Отлаживаем все тот же пример:

```
.model small ; один сегмент кода, данных и стека
.stack 100h ; отвести под стек 256 байт
.data ; начало сегмента данных
S db 'Hello, world!$'
.code
              ; начало сегмента кода
    ; Начальная инициализация
    mov ax,@data
    mov ds, ax ; настройка DS на начало сегмента данных
    ; Здесь - код в соответствии с заданием, например
     ; Вывод строки на экран
    mov ah, 9 ; номер функции DOS
    mov dx,offset S; DS:DX <- адрес строки S
                   ; DS уже проинициализирован ранее
    int 21h ; Вывод строки на экран в текущей позиции курсора
     ; Стандартное завершение программы
    mov ax,4C00h ; ah = N функции, al = код возврата
    int 21h ; снять программу с выполнения
    end ; конец текста программы
```




## Окно ЦПУ


Меню: View → CPU











Текущая команда - треугольник (CS:IP). Измененные регистры - белые. Ячейка, используемая подсвеченной командой - вверху на рамке.



# Употребительные клавиши

- **F5** распахнуть окно отладчика
- **F10** перейти в меню
- Alt+F10 вызвать контекстное меню (правая кнопка мыши)
- Alt+F5 посмотреть вид экрана, на который программа производит вывод
- Клавиши выводятся в нижней строке
- При нажатии Alt и Ctrl информация меняется



## Прокрутка кода клавишами

- Текущая команда отмечена треугольником
- Прокручивать окно дизассемблера вниз можно всегда
- При попытке прокрутить окно вверх дизассемблер очень часто ошибается, хватаясь за самый длинный предшествующий машинный код:

cs:0000) B8354F	MOV	ax,4F35
cs:0003 8ED8	MOV	ds,ax
cs:0005 B409	mov	ah,09
cs:0007 BA0000	mov	dx,0000
cs:000A CD21	int	21
cs:000C B8004C	mov	ax,4C00
cs:000F CD21	int	21

cs:FFFF	00B8354F	add	[bx+si+4F35],bh
cs:0003	8ED8	mov	ds,ax
cs:0005	B409	mov	ah,09
cs:0007	BA0000	mov	dx,0000
cs:000A	CD21	int	21
cs:000C	B8004C	mov	ax,4C00
cs:000F	CD21	int	21

обратите внимание: cs:FFFF=00 - это не предыдущий байт перед cs:0000, это самый конец того же сегмента, смещение которого на 64к БОЛЬШЕ смещения 0



# Позиционирование

- Контекстное меню: Goto
  - просто число → смещение в том же сегменте
  - два числа через : → сегмент и смещение
  - имя сегментного регистра:число → сегмент и смещение
  - можно указать любое корректное выражение в качестве адреса, например ds:si или ax
  - просто ds → смещение, равное DS!
- При вводе чисел не забываем правила языка ассемблера:
  - число начинается с цифры
  - B, D или H в конце явный признак формата (двоичное, десятичное, шестнадцатеричное)



# Исполнение программы

- **F9** исполнить с текущей команды до конца (до команды завершения программы) или до точки останова
- **F7** шаг: исполнить текущую команду и остановиться после этого (если исполняется вызов процедуры войти в процедуру)
- **F8** шаг: исполнить текущую и остановиться перед следующей командой (если вызов процедуры выполнить ее целиком и вернуться)
- **F4** "сюда": исполнять программу с текущей команды и остановиться на подсвеченной строке
- **F2** установить/снять точку останова на подсвеченной строке (ТО выделяются красным)



# Точки останова (ловушки?)

- Локальные и глобальные: при выполнении конкретной команды или при выполнении условия
- **Безусловные:** дошли до конкретной команды остановились
- Условные: выполнилось условие остановились (замедленное выполнение при наличии таких точек останова) → локальные и глобальные!
- Условия:
  - произошло обращение к <mark>области памяти</mark> по определенному адресу известного размера
  - выполнилось условие, например, DX eq 8
- Точки останова можно объединять в группы, чтобы разрешать/запрещать сразу несколько



# Как работают точки останова?

- Если включен режим отладки (флаг ТF) после каждой машинной команды генерируется прерывание отладки (прерывание с номером 1) при его обработке у отладчика есть возможность вычислить глобальное условие
- Команда INТ 3 (машинный код CCh): вызов прерывания отладчика
- Отладчик заменяет этой командой места в коде, где нужно остановиться; при срабатывании прерывания отладчик восстанавливает код "как было"

cs:0005 B409	mov	ah,09	. В409
cs:0007 BA0000	MOV	dx,0000	CC0000
cs:000A CD21	int	21	r CD21



#### Как и что можно изменять?

- Регистр. Контекстное меню: increment, decrement, change
- Флаг. Контекстное меню: toggle
- Ячейка стека. Контекстное меню: change
- Область дампа.
  - Контекстное меню: change
  - Или просто начать набирать в области дампа или в области символьного вида
- Код. Контекстное меню: assemble



#### Как искать?

- В области дампа. Контекстное меню: search
  - ввести строку в кавычках или значения байтов
- В области кода. Контекстное меню: search
  - ввести машинный код (байты): OCDh
  - или ввести мнемонику команды: int 21



# Операции с блоками памяти

- В окно дампа, настроиться на нужную область памяти
- Контекстное меню: Block:
  - Clear залить нулями
  - Move переместить
  - Set залить указанным значением
  - Read прочитать содержимое из файла
  - Write записать содержимое в файл
- Блок можно выделить в отладчике мышью или указывать его адрес и размер цифрами



# Символьная отладка

- Turbo Debugger символьный отладчик
- Если в скомпилированную программу включить отладочную информацию он сможет шагать не по машинным командам, а по строкам вашего исходного текста, и показывать не адреса, а имена меток и переменных
- Он понимает не только ассемблерный исходник, но и исходник на Турбо-Си или Турбо-Паскале
- Исходный текст и исполнимый файл нужно разместить рядом, имя файла исходного текста прописано в отладочной информации в ЕХЕ



## Исходники ASM

tasm -zi my.asm tlink -v my.obj td my

Вернуться в это окно - F3 или View: Module

```
File Edit View Run Breakpoints Data Options Window Help
                                                                   =1=[†][↓]=
  ■l=Module: my File: my.asm 11=
    комментарий с указанием:
    - фамилии и группы студента
    - варианта
    - краткой формулировки задания
   .model small ; один сегмент кода, данных и стека
                          ; отвести под стек 256 байт
   .stack 100h
   .data
                          ; начало сегмента данных
          db
                  'Hello, world!$'
   .code
                          ; начало сегмента кода
          : Начальная инициализация
                  ax,@data
          MOV
                  ds, ax : настройка DS на начало сегмента данных
          MOV
           : Здесь ? код в соответствии с заданием, например
          : Вывод строки на экран
                  ah,9
                                  ; номер функции DOS
          MOV
                  dx, offset S
                                  ; DS:DX <- адрес строки S
          MOV
     Watches-
Alt: F2-Bkpt at F3-Close F4-Back F5-User F6-Undo F7-Instr F8-Rtn F9-To F10-Local
```



## Переходим в окно CPU

```
cs:0000) B8354F

◆ mov ax,@data
                       • mov ds,ax ; настройка DS на начало
cs:0003 8ED8
                       ◆ mov ah,9 ; номер функции DOS
cs:0005 B409
                       ◆ mov dx,offset S ; DS:DX <- адрес ст</li>
cs:0007 BA0000
cs:000A CD21

    Int 21h : Вывод строки на экран в т

                       ◆ mov ax,4C00h ; ah = N функции, al =
cs:000C B8004C
cs:000F CD21

    Int 21h ; снять программу с выполне

cs:0011 0000
                        add
                                [bx+si].al
cs:0013 0000
                        add
                               [bx+si],al
                               [bx+si],al
cs:0015 0000
                        add
cs:0017 0000
                        add
                               [bx+sil.al
cs:0019 0000
                        add
                               [bx+si],al
cs:001B 0000
                        add
                               [bx+si],al
cs:001D 0000
                        add
                               [bx+si],al
cs:001F 004865
                        add
                               [bx+si+65],cl
```

```
#my#11: mov ax,@data
  cs:0000 B8354F
                                ax.4F35
                         MOV
#my#12: mov ds,ax ; настройка DS на нача
                                           Goto . . .
                                           Origin
 cs:0003 8ED8
                         MOV
                                ds.ax
#my#17: mov ah,9 ; номер функции DOS
                                           Follow.
                                ah.09
                                           Caller
  cs:0005 B409
                         MOV
#my#18: mov dx,offset S ; DS:DX <- адрес
                                           Previous
  cs:0007 BA0000
                         MOV
                                dx.0000
                                           Search...
#my#20: int 21h ; Вывод строки на экран
                                           View source
  cs:000A CD21
                         int
                                21
                                           Mixed
#my#24: mov ax,4C00h; ah = N функции, a
 cs:000C B8004C
                                           New cs:ip
                                ax,4000
                         MOV
#my#25: int 21h ; снять программу с выпо
                                           Assemble...
  cs:000F CD21
                         int
                                           I/0
                                [bx+sil.a
  cs:0011 0000
                         add
```

#### Контекстное меню: Mixed:

- Both отображать исходный текст вместо дизассемблера, если возможно
- No отображать только результат дизассемблирования
- Yes отображать исходный текст и машинный код, получающийся из него (это особенно интересно для ЯВУ)



# Используем имя метки

- Переходим в окно дампа
- Goto в контекстном меню
- Вводим просто s (имя метки данных строки)

```
4F35:0000 48 65 6C 6C 6F 2C 20 77 Hello, w

4F35:0008 6F 72 6C 64 21 24 00 00 orld!$

4F35:0010 00 00 00 00 00 00 00 00


4F35:0018 00 00 00 00 00 00 00

4F35:0020 00 00 00 00 00 00 00
```



# Программа на ЯВУ (Паскаль)24


```
program MyPas;
procedure Calc(a,b,c: integer);
  var x,y: integer;
begin
  x:=a+b;
 y:=c-x;
end;
begin
 Calc(5,10,15);
end .
```





# Опции компилятора

#### Options → Compiler





# Опции отладчика

#### Options → Debugger

```
Debugging

[X1 Integrated
[X1 Standalone]

OK

Cancel

Help
```




#### Загрузка в отладчик


td mypas.exe

```
_ 🗆 🗙
                           DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: TD
     File Edit
                  View
                                                             Window Help
                                                                                  READY
                              Breakpoints Data Options
                        Run
 =[■]=Module: MYPAS File: MYPAS.PAS 10=
   program MyPas;
   procedure Calc(a,b,c: integer);
     var x,y: integer;
   begin
     x:=a+b;
     y:=c-x;
   end:
   begin
     Calc(5,10,15);
   end.
      -Watches-
Alt: F2-Bkpt at F3-Close F4-Back F5-User F6-Undo F7-Instr F8-Rtn F9-To F10-Local
```











#### Спасибо за внимание.

