Весна 2021

Системное программное обеспечение

Онлайн-лекции

Лекция №5: **Работа с массивами. Строковые команды**

Доцент, к.т.н. ГОЛЬЦОВ Александр Геннадьевич



Команда LEA

- "Load effective address"
- Второй аргумент ячейка памяти, адрес которой задан в любом формате, в том числе косвенном
- Загружает в первый аргумент адрес (смещение) ячейки памяти
- lea ax, s → есть такая команда, но ее код 4байтовый и она эквивалентна трехбайтовой mov ax, offset x
- lea ax, [bx+si+75] → сложение сразу трех чисел!



Команда XLAT

- Выборка байта из массива по индексу ("преобразование по таблице")
- Без аргументов (жестко использует AL и BX)

 Можно подменить сегмент по умолчанию: xlat es:



Формирование шестнадцатеричной записи числа

.286 .data HEX		567890ABCDEF'		mov shr xlat	al,byte ptr N al,4
OutStr N	db 4 dup(? dw 1234h)),'\$'		mov	OutStr[2],al
.code	UW 123411				al busta into NI
.coue				mov	al,byte ptr N
	mov	bx, offset HEX		and	al,0Fh
				xlat	
				mov	OutStr[3],al
	mov	al,byte ptr N+1			
	shr	al,4		mov	ah,9
	xlat				,
	mov	OutStr[0],al	int 21h	mov	dx,offset OutStr
	mov	al,byte ptr N+1			
	and xlat mov	al,0Fh			
			Если не написать .286, то		
		OutStr[1],al	shr al,4 → shr al,1		



shr al,1 shr al,1 shr al,1

Сложение многобайтных чисел

A B	dd 1 dd 2	Mas SUM	dw 1,2,3,4,5 dd ?	
SUM	dd ?		xor	bx,bx
mov add mov	ax, word ptr A ax, word ptr B		mov mov	word ptr Sum,bx word ptr Sum+2, bx
	word ptr SUM, ax		mov	cx,5
mov adc mov	ax, word ptr A+2 ax, word ptr B+2 word ptr SUM+2, ax	m1:	mov add add adc	ax,mas[bx] bx,2 word ptr SUM,ax word ptr SUM+2, 0
			loop m1	



Проверка 4-байтового числа на равенство нулю



Условные переходы

- JCXZ переход, если CX=0
- После cmp < oперанд1>, < oперанд2>:
 - JG числа со знаком, переход, если первый операнд больше второго (анализирует знак и переполнение: <u>SF=OF</u>, ZF=0)
 - см. также JL, JGE, JLE
 - JA беззнаковые числа, переход, если первый операнд больше второго (анализирует перенос: <u>CF=0</u>, ZF=0)
 - см. также ЈВ, ЈАЕ, ЈВЕ
- JZ=JE, JNZ=JNE переход, если ноль (если сравниваемые числа равны, zero)
- JC, JNC переход, если сформирован перенос (carry)
- JS, JNS переход, если старший бит результата 1 (знак отрицательный, sign)
- JNP=JPO, JP=JPE четность битов младшего байта результата (parity even/odd)

OF = CF xor
$$C_{6-7}$$

OF = CF xor
$$C_{14-15}$$



Строковые команды

• Адрес элемента обрабатываемого массива задан парой регистров:

DS:SI — если массив — источник данных ES:DI — если массив — приемник данных

- Всегда держите в голове эти регистры именно парами, не разбивая их! Никогда не говорите, что адрес источника в SI, а приемника в DI, забыв упомянуть сегментные регистры!
- SI = source index, DI = destination index
- Элементы массива байты или слова (в 386+ также двойные слова)
- Строковая команда что-то делает с элементом массива и изменяет индекс для перехода к следующему элементу
- Важно значение флага DF
- Строковые команды не имеют параметров
- Могут повторяться СХ раз или исполняться одиночно



Флаг DF

- Задает направление перебора элементов массива строковыми командами
- DF=0: перебор в сторону увеличения адресов
- DF=1: перебор в сторону уменьшения адресов
- SI и/или DI увеличиваются или уменьшаются на размер элемента массива (1 или 2)
- Нет значения этого флага по умолчанию! При входе в программу его следует считать не определенным!
- Сбросить: CLD
- Установить: STD



Команда LODS (LODSB, LODSW)

- LOaD String element для последовательной загрузки элементов массива в аккумулятор
- DS:SI содержит адрес элемента массива
- Нет смысла использовать кратно (СХ раз подряд)
- LODSB работает с байтами, LODSW со словами:

```
AL \leftarrow byte ptr [DS:SI] или AX \leftarrow word ptr [DS:SI] if not DF if not DF SI \leftarrow SI+1 SI \leftarrow SI+2 else sI \leftarrow SI-1 SI \leftarrow SI-2
```



Команда STOS (STOSB, STOSW)

- STOre String element для сохранения аккумулятора в качестве очередного элемента массива
- ES:DI содержит адрес элемента массива
- При кратном использовании позволяет заполнить массив начальным значением (обычно нулями)
- STOSB работает с байтами, STOSW со словами:

```
AL \rightarrow byte ptr [ES:DI] или AX \rightarrow word ptr [ES:DI] if not DF

DI \leftarrow DI+1

else

DI \leftarrow DI-1

DI \leftarrow DI-2
```



Совместное использование LODS и¹² STOS

Часто удобен такой алгоритм перебора массива:



загрузить в аккумулятор (LODS) преобразовать или проверить условие сохранить (или не сохранять) (STOS)



Префиксы повторения

- Перед строковой командой в машинном коде и в мнемонике может стоять префикс повторения:
 - REP повторять CX раз
 - REPE/REPZ повторять СХ раз пока "равно" (флаг нуля взведен, если сбросится повторение прекратится)
 - REPNE/REPNZ повторять СХ раз пока "не равно" (флаг нуля сброшен, если взведется повторение прекратится)
- CX уменьшается, затем проверяется на достижение 0; начальное CX=0 означает 65536 повторений
- Условные префиксы обычно применяются с командами, которые сравнивают элементы массива с чем-то, это сравнение отражается в изменении флагов, в т.ч. ZF
- Уменьшение СХ в ходе повторения не влияет на флаги



Заполнение массива

```
.data
        dw 10 dup(?)
mas
.code
        mov ax,@data
        mov ds,ax
        push ds
        pop es
        mov di, offset mas ; ES:DI -> mas
        mov ax, 1024; значение для заполнения
        mov cx, 10
        cld
                ; флаг направления сбросить явно!
        stosw
rep
```



Копирование ненулевых слов

```
data
len
         egu 10
         dw 1,0,2,0,3,0,4,0,5,6
wa
         dw len dup(-1); принимает данные
wb
code
         push ds; DS стандартным образом был привязан к @data
         pop es
         mov si, offset wa
         mov di. offset wb
                  ; сбросить флаг направления явно!
         cld
         mov cx,len
m1:
         lodsw
                  ; прочесть байт в АХ, SI++
                           ; сформировать флаг 0, не разрушая (AND)
         test
                  ax,ax
         İΖ
                  skip
                  ; записать слово из АХ, DI=DI+2
         stosw
skip:
         loop m1
```



Конвертация массива байтов в массив слов


```
.data
len
         egu 10
ba
         db 1,2,3,4,5,-1,-2,-3,-4,-5; источник
         dw len dup(?); принимает данные
wa
.code
         push ds; DS стандартным образом был привязан к @data
         pop es
         mov si, offset ba
         mov di. offset wa
         cld
                  ; сбросить флаг направления явно!
         mov cx,len
m1:
         lodsb
                  ; прочесть байт в AL, SI++
                  ; размножить знаковый бит AL в AH
         cbw
         stosw
                  ; записать слово из АХ, DI=DI+2
         loop m1
```



Команды CBW и CWD

- Нужны для преобразования знакового значения меньшей разрядности в значение большей разрядности
- CBW:

AL → AX, знаковый бит AL заполняет AH



CWD:

AX → DX:AX, знаковый бит АХ заполняет DX



Команда MOVS (MOVSB, MOVSW)


- MOVe String element для пересылки элемента одного массива в элемент другого массива
- DS:SI адрес элемента массива-источника
 ES:DI адрес элемента массива-приемника
- При кратном использовании позволяет скопировать сразу область памяти размером до 64к (movsw эффективнее)
- MOVSB работает с байтами, MOVSW со словами:

```
byte ptr [DS:SI] → byte ptr [ES:DI] или word ptr [DS:SI] → word ptr [ES:DI] if not DF sI ← SI+1, DI ← DI+1 SI ← SI+2, DI ← DI+2 else else SI ← SI-1, DI ← DI-1 SI ← SI-2, DI ← DI-2
```



Достижение границы сегмента


- В ходе выполнения строковой команды с префиксом повторения значение SI или DI может увеличиться после FFFF или уменьшиться после 0000
- При этом сегмент не изменится, и обработка данных продолжится в районе "противоположной границы" того же сегмента.






Особенности пересылки областей памяти

- Если области памяти источника и приемника не пересекаются - вопросов не возникает
- Часто области источника и приемника пересекаются. Например, нужно раздвинуть массив, чтобы вставить элементы внутрь, или удалить элементы из середины
- Если раздвигаем элементы нужно перебирать элементы от конца области к началу, если удаляем кусок массива - от начала к концу.







Раздвинуть строку

```
.data
         db 'Hello, world!', 25 dup(' ')
S
         equ $-s
len
.code
          mov ax, @data
          mov ds,ax
          mov es, ax
                   ; будем начинать с конца строки
         std
          mov di,offset s + len-1
          mov si, offset s + len-1-4
          mov сх, len-7-4; вставим 4 символа после 'Hello, '
         movsb
rep
                                                                           movsb
         mov cx,4
          mov al, 'X'
                                              Hello, world!
          stosb
rep
                                              Hello, worlworld!
                                              Hello, XXXXworld!
                                                              stosb
```



Команда SCAS (SCASB, SCASW)

- SCAn String element для поиска значения аккумулятора в массиве
- Выполняет неразрушающее вычитание элемента массива из аккумулятора (аналог команды СМР), формирует флаги
- ES:DI адрес элемента массива (неочевидно!)
- При кратном использовании с условным префиксом позволяет проводить поиск значения в массиве
- SCASB работает с байтами, SCASW со словами:

```
стр AL,byte ptr [ES:DI] или стр AX, word ptr [ES:DI] if not DF

DI ← DI+1

else

DI ← DI-1

DI ← DI-2
```



Вычисление длины строки

```
.data
        db 'Hello, world',0,25 dup (?) ; 0 - признак конца
S
slen
        db?
.code
        mov ax, @data
        mov ds, ax
        mov es, ax
        mov di,offset s
        cld
        mov al,0
                         ; считаем, что 0 в конце строки есть обязательно!
                         ; заведомо большое значение
        mov cx, 1000
        scasb
repne
        sub cx,1000-1
                         ; мы нашли 0 в позиции 1000-СХ
        neg cx
        mov slen,cl
```

А если в выделенной строке укажем не 0, а пробел - найдем позицию пробела. Но важно знать длину строки - пробела ведь может не быть.



Поиск пробела

```
.data
        db 12,'Hello, world' ; первый байт равен длине строки
S
SpacePos db 0 ; позиция пробела, считая с 1, 0=не найдено
.code
        mov ax, @data
        mov ds,ax
        mov es, ax
        mov di,offset s+1
        cld
        xor cx,cx
                         ; CX содержит длину, не забыть иниц. DS!
        mov cl,s
        JCXZ
                 goout
        mov al,' '
                         ; ищем пробел
        scasb
repne
                 goout
        ine
                         ; если не нашли пробел
                         ; мы нашли 0 в позиции len-CX
        sub cl,s
        neg cl
        mov SpacePos,cl
goout:
```



Команда CMPS (CMPSB, CMPSW)

- CoMPare String element для сравнения элементов двух массивов
- Выполняет неразрушающее вычитание элемента массиваприемника из элемента массива-источника (аналог команды СМР), формирует флаги
- DS:SI адрес элемента массива-источника
 ES:DI адрес элемента массива-приемника
- Один из способов применения сравнение строк (в том числе на больше/меньше!) и поиск подстроки в строке
- СМРЅВ работает с байтами, СМРЅѠ со словами:

```
CMP byte ptr [DS:SI], byte ptr [ES:DI]

if not DF

SI ← SI+1, DI ← DI+1

DI+2

else

SI ← SI-1, DI ← DI-1

DI-2

CMP word ptr [DS:SI],word ptr [ES:DI]

if not DF

SI ← SI+2, DI ←

SI ← SI-2, DI ←
```



Поиск подстроки в строке

- S строка, LS длина строки,
 SS искомая подстрока, LSS длина подстроки пусть нумерация с 1 результат: 0 (не найдено) или позиция подстроки
- i = 1 (начальная позиция в S), результат = 0
- Повторять LS LSS + 1 раз:
 - Сравнить массив, начиная с S_i, с массивом SS на длину LSS
 - Если сравнение прошло, то і является искомой позицией, иначе
 - Увеличить і и продолжить цикл



Эффективность строковых команд

- Использование строковых команд вместо эквивалентных им обычных, как правило, делает код короче.
- В ряде случаев необходимые подготовительные действия (настройка нужных регистров) могут свести на нет это преимущество.
- Часто без применения строковых команд можно закодировать алгоритм проще и быстрее.
- По скорости работы строковые команды могут различаться на разных моделях процессоров, нужно смотреть справочник по машинным циклам в составе тех или иных команд.



Указатели. Команды LDS и LES

• Дальние указатели в i8086 хранятся в памяти в формате: сначала смещение, потом сегментная часть:

2345:0012h → 12 00 45 23

• Хранимый в памяти дальний указатель можно загрузить в сегментный (DS или ES) + произвольный регистр одной командой:

LDS/LES<peгистр>, [<адрес>]

• Например:

```
a db 12
pt dd a ; указатель на а
lds si, pt ; ds:si указывает на а
```



Умножение

- Команды MUL и IMUL
- MUL <8-битный операнд>
 AL * < операнд> → AX
- MUL <16-битный операнд>
 AX * < операнд> → DX:AX
- MUL трактует оба операнда как числа без знака IMUL - как числа со знаком в доп. коде
- Операнд может быть регистром или ссылкой на ячейку памяти.



Умножение на степень двойки

• Используется сдвиг влево:

$$X * 2^n = X shl n$$

- Правило действует в том числе для отрицательных чисел просто сдвигаем дополнительный код
- Просто умножить на два сложить число с самим собой



Деление

- Команды DIV и IDIV
- DIV <8-битный операнд>
 AX / <операнд> → частное в AL, остаток в АН
- DIV <16-битный операнд>
 DX:AX / <операнд> → частное в АХ, остаток в DX
- DIV трактует оба операнда как числа без знака IDIV - как числа со знаком в доп. коде
- Операнд может быть регистром или ссылкой на ячейку памяти.
- При делении на 0 или при получении частного, не умещающегося в половинную разрядность, будет ошибка (аварийное завершение программы)
- Делитель (байт или слово) должен быть по модулю больше, чем старшая половина делимого (слова или двойного слова)



Деление на степень двойки

• Для положительных чисел используется сдвиг вправо:

$$X/2^n = X shr n$$

• Для отрицательных чисел допустимо применять арифметический сдвиг (для положительных sar = shr):

$$X/2^n = X sar n$$

но в этом случае округление пойдет не к 0, а в меньшую сторону, что верно с математической т.з., но часто не годится в алгоритме

$$-1 \operatorname{sar} 1 = -1$$
 $-2 \operatorname{sar} 1 = -1$

$$-3 \text{ sar } 1 = -2$$
 $-4 \text{ sar } 1 = -2$



Смысл замены умножения и деления сдвигами

- 8086:
 - деление до 180 тактов умножение - до 150 тактов сдвиг регистра - 2 такта сдвиг ячейки памяти - 16+ тактов
- Современные процессоры персональных компьютеров способны выдавать результаты умножения, деления и сдвигов в примерно одинаковом темпе - каждый такт.
- В микроконтроллерах может вообще не быть операций умножения и деления.



Лаб 4

- Ничего не вводим с клавиатуры! Описываем данные средствами языка ассемблера.
- Результатом может быть преобразованная исходная строка или другая строка, получаемая в ходе работы с исходной.
- Вывести исходную и результирующую строки на экран (возможно посимвольно).
- Отделять обработку от вывода: сначала сформировать полностью строку-результат, а потом вывести ее на экран целиком



Спасибо за внимание.

