Clase 7

1

#### Agenda

Hashing

- Definición
- Tipos
- Propiedades

Propiedades

- Función de hash
- Densidad / tamaño nodo
- Tratamiento del overflow

Dispersión

- Estatica
- Dinámica

### Hashing (Dispersión) -> Introducción

# Necesitamos un mecanismo de acceso a registros con una lectura solamente

- Secuencia: N/2 accesos promedio
- Ordenado: Log<sub>2</sub> N
- Árboles: 3 o 4 accesos

#### Clave Primarias -> características

- No se repiten
- El resto de las claves actúan a través de ella
- Cuando se aprenda a modelar, tendrán más características que las hacen especiales

# Hashing (Dispersión) → Definición

Técnica para generar una dirección base única para una llave dada. La dispersión se usa cuando se requiere acceso rápido a una llave

Técnica que convierte la llave del registro en un número aleatorio, el que sirve después para determinar donde se almacena el registro.

Técnica de almacenamiento y recuperación que usa una función de hash para mapear registros en dirección de almacenamiento.


# Hashing (Dispersion) → definición

- Archivos secuenciales indizados
  - Archivo de datos
  - Archivo con indice primario
  - Archivos con indices univocos o secundarios
- Archivos directos
  - UN ACCESO
  - No puede haber estructuras adicionales
  - Se organiza EL archivo de datos
  - Solo puede organizarse por un UNICO criterio
  - Ese criterio es la clave primaria

### Hashing (Dispersión) → Definición

#### Atributos del hash

- No requiere almacenamiento adicional (índice)
- Facilita inserción y eliminación rápida de registros
- Encuentra registros con muy pocos accesos al disco en promedio



### Hashing (Dispersión) -> Definción

#### Costo

- No podemos usar registros de longitud variable
- No puede haber orden físico de datos
- No permite llaves duplicadas

#### Para determinar la dirección

- La clave se convierte en un número casi aleatorio
- # se convierte en una dirección de memoria
- El registro se guarda en esa dirección
- Si la dirección está ocupada colisión/overflow(tratamiento especial)

F I C I E N C I

Función de hash

Tamaño de los nodos

Densidad de empaquetamiento

Método de tratamiento de desbordes

#### 1. Función de hash

- Caja negra que a partir de una clave se obtiene la dirección donde debe estar el registro.
- Diferencias con índices
  - Dispersión no hay relación aparente entre llave y dirección
  - Dos llaves distintas pueden transformarse en iguales direcciones (colisiones)

#### Colisión:

 Situación en la que un registro es asignado a una dirección que está utilizada por otro registro

#### Overflow

• Situación en la que un registro es asignado a una dirección que esta utilizada por otro registro y no queda espacio para este nuevo

#### Soluciones

- Algoritmos de dispersión sin colisiones o que estas colisiones nunca produzcan overflow (perfectos) (imposibles de conseguir)
- Almacenar los registros de alguna otra forma, esparcir

#### Soluciones para las colisiones

- Esparcir registros: buscar métodos que distribuyan los registros de la forma más aleatoria posible
- Usar memoria adicional: distribuir pocos registros en muchas direcciones, baja la densidad de empaquetamiento:
  - Disminuye el colisiones y por ende overflow
  - Desperdicia espacio
- Colocar más de un registro por dirección: direcciones con N claves, mejoras notables

#### Algoritmos simples de dispersión


- Condiciones
  - Repartir registros en forma uniforme
  - Aleatoria (las claves son independientes, no influyen una sobre la otra)

#### Tres pasos

- Representar la llave en forma numérica (en caso que no lo sea)
- Aplicar la función

D

Relacionar el número resultante con el espacio disponible



FOD - CLASE 7

de Informática

#### 2. Tamaño de las cubetas

- Puede tener más de un registro
- A mayor tamaño
  - Menor overflow
  - Mayor fragmentación
  - Búsqueda más lenta dentro de la cubeta (este concepto realmente afecta al problema?)

#### 3. Densidad de empaquetamiento

- Proporción de espacio del archivo asignado que en realidad almacena registros
- DE = <u>número de registros del archivo</u> capacidad total del archivo
- Densidad de empaquetamiento menor
  - Menos overflow
  - Más desperdicio de espacio

#### Hashing -> estimacion del Overflow

- Es necesario analizar el comportamiento de un archivo directo
- Cuando encontrar un registro requiere un solo acceso y cuando requiere mas cantidad de accesos
- Estimar el Overflow
  - Analizar probabilisticamente si la insercion de un registro genera o no colision
  - Analizar si la colisión genera o no overflow
- Es necesario
  - Conocer elementos básicos de probabilidades
  - Vamos a utilizar la distribucion de Poisson.

#### Estimación del overflow -> sabiendo que

- N # de cubetas,
- C capacidad de nodo,
- R # reg. Del archivo
- DE =  $\frac{R}{C \times N}$
- Probabilidad que una cubeta reciba I registros (distribución de Poisson)

$$P(I) = \frac{R!}{I!*(R-I)!}*(\frac{1}{N})^{I}*(1-\frac{1}{N})^{R-I}$$

#### Por que? Cuál es la justificación de la fórmula anterior?

- Supongamos que
  - A: no utilizar un cubeta particular
  - B: utilizar una cubeta en particular
- P(B) = 1/N P(A) = 1 P(B) = 1 1/N
- Si tenemos dos llaves?
  - $P(BB) = P(B) * P(B) = (1/N)^2$  (porque se puede asegurar esto?)
  - P(BA) = P(B) \* P(A) = (1/N) \* (1 1/N)
  - $P(AA) = P(A) * P(A) = (1 1/N)^2$

### Si la secuencia fuera de tres claves

- $P(BBB) = P(B) * P(B) * P(B) = (1/N)^3$
- $P(BAA) = P(B) * P(A) * P(A) = (1/N) * (1-1/N)^2$
- $P(AAA) = P(A) * P(A) * P(A) = (1-1/N)^3$
- Cuantas combinaciones? →8

- En general → si fueran R claves
  - P(A...AB...B) siendo la suma de A y B igual a R
  - Que nos interesa → que I registros vayan a un nodo
  - ESTO QUE SIGNIFICA
    - B....B (I veces)
    - ► A...A (R-I veces)
  - ► P(B) i veces
  - P(A) R-I Veces
  - (1/N)<sup>i</sup> \* (1-1/N) R-I

- Ahora analicemos la siguiente situacion
- P(B..B A..A) siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
  - (1/N)<sup>i</sup> \* (1-1/N) R-I
- P(B A.. A B.. B) siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
  - (1/N)<sup>i</sup> \* (1-1/N) R-I
- P(A.. A B.. B) siendo I la cantidad de B y R-I la cantidad de A
  - (1/N)<sup>i</sup> \* (1-1/N) R-I
- Todas las anteriores combinaciones dan la misma probabilidad
  - Cuantas combinaciones se pueden hacer
  - R tomadas de a l ( R! / ( !! \* (R-I) ! ) )

$$P(I) = \frac{R!}{I!*(R-I)!}*(\frac{1}{N})^{I}*(1-\frac{1}{N})^{R-I}$$

En general la secuencia de R llaves, que I caigan en un nodo es la probabilidad

$$(1/N)^{I}*(1-1/N)^{R-I}$$

Cuantas formas de combinar esta probabilidad hay (R tomadas de a I combinaciones)

$$\frac{R!}{I!^*(R-I)!}$$

Función de Poisson: (probabilidad que un nodo tenga I elementos) R,N,I con la definición ya vista

$$P(I) = \frac{(R/N)^{I} * e^{-(R/N)}}{I!}$$

#### Análisis núméricos de Hashing

- En general si hay n direcciones, entonces el # esperado de direcciones con l registros asignados es N\*P(I).
- Las colisiones aumentan con al archivo más "lleno"

$$overflow = 1839 + 2 * 613 = 3065$$
 (alto)

#### Ahora supongamos que el problema es

• R = 500 N= 1000 DE = 50% 
$$P(0) = 0.607 \qquad \qquad 607 \\ P(1) = 0.303 \qquad * 1000 \qquad 303 \\ saturación = N * [1 * P(2) + 2 * P(3) + 3 * P(4) + 4 * P(5)] = 107$$

Saturación menor


densidad	overflow		
10%	4.8%		
50%	21.4%		
100%	36.8%		

 los números bajos de overflow (baja densidad) > muchas cubetas libres

# Que pasa si mantenemos la DE pero cambiamos ciertos valores

• EJ:

$$R = 750$$
  $DE = 75\%$   $R = 750$   $N = 1000$   $R/N = 0.75$   $C = 2$ 



deben influir en la función de Poisson

saturación 
$$c = 1 \longrightarrow 222$$
 cubetas  $c = 2 \longrightarrow 140$  cubetas

Cual es el tamaño de la cubeta?

DE	1	2	5	10	100
10%	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0
20%	9.4	2.2	0.1	0.0	0.0
30%	13.6	4.5	0.4	0.0	0.0
40%	17.6	7.3	1.1	0.1	0.0
50%	21.3	10.4	2.5	0.4	0.0
60%	24.8	13.7	4.5	1.3	0.0
70%	28.1	17.0	7.1	2.9	0.0
75%	29.6	18.7	8.6	4.0	0.0
80%	31.2	20.4	10.3	5.3	0.1
90%	34.1	23.8	13.8	8.9	0.8
100%	36.8	27.1	17.6	12.5	4.0

#### Tratamiento de Colisiones con Overflow

 Hemos visto que el % de overflow se reduce, pero el problema se mantine dado que no llegamos a 0%

#### Algunos métodos

- Saturación progresiva
- Saturación progresiva encadenada
- Doble dispersión
- Área de desborde separado

# Saturación progresiva:

- Cuando se completa el nodo, se busca el próximo hasta encontrar uno libre.
- Búsqueda?
- Eliminación, no debe obstaculizar las búsquedas

Supongamos que la Fh general estas direcciones para las llaves dadas

Fh(alfa) = 50Nodos de Fh(beta) = 51capacidad 2 Fh(gamma) = 50Fh(delta) = 50Fh(epsilon) = 52Fh(phi) = 51alfa 52 50 beta alfa 52 50 beta alfa gamma 52 beta delta alfa gamma beta delta epsilon alfa gamma epsilon phi beta delta alfa gamma

UNLP - Facultad de Informática

Supongamos que la Fh general estas direcciones para las llaves dadas

Fh(alfa) = 50 Fh(beta) = 51 Fh(gamma) = 50 Fh(delta) = 50 Fh(epsilon) = 52 Fh(phi) = 51

Nodos de capacidad 2

BORRO beta



alfa gamma

beta delta

epsilon phi

52

alfa gamma

delta

51

51

epsilon phi

52




### saturación progresiva encadenada

- similar a saturación progresiva, pero los reg. de saturación se encadenan y "no ocupan" necesariamente posiciones contiguas
- Ejemplo

Supongamos que la Fh general estas direcciones para las llaves dadas Nodos de capacidad 2


Fh(alfa) = 50 Fh(beta) = 51 Fh(gamma) = 50 Fh(delta) = 51 Fh(epsilon) = 50 Fh(phi) = 51



#### Dispersión doble:

- saturación tiende a agrupar en zonas contiguas, búsquedas largas cuando la de sidad tiende a uno
- Solución almacenar los registros de overflow en zonas no relacionadas.
- esquema con el cual se resuelven overflows aplicando una segunda función a la llave para producir un N° C, el cual se suma a la dirección original tantas veces como sea necesario hasta encontrar una dirección con espacio.

Supongamos que la Fh general estas direcciones para las llaves dadas Nodos de capacidad 2





#### Encadenamiento en áreas separadas:

- No utiliza nodos de direcciones para los overflow, estos van a nodos especiales
- Ejemplo:
- Se mejora el tratamiento de inserciones o eliminaciones. Empeora el TAP.
- Ubicación del desborde
  - A intervalos regulares entre direcciones asignadas
  - Cilindros de desborde

### Hashing (Dispersión)

#### Hash con espacio de direccionamiento estático

- Necesita un número de direcciones fijas, virtualmente imposible
- Cuando el archivo se no
  - Saturación excesiva
  - Redispersar, nueva función, muchos cambios

#### Solución -> espacio de direccionamiento dinámico

- Reorganizar tablas sin mover muchos registros
- Técnicas que asumen bloques físicos, pueden utilizarse o liberarse.

# Hashing (Dispersión) → espacio dinámico

#### Varias posibilidades

- Hash virtual
- Hash dinámico
- Hash Extensible



#### Hash Extensible

- Adapta el resultado de la función de hash de acuerdo al número de registros que tenga el archivo, y de las cubetas necesitadas para su almacenamiento.
- Función: Genera secuencia de bits (normalmente 32)

## Hashing (Dispersión) → espacio dinámico

#### Como trabaja


- Se utilizan solo los bits necesarios de acuerdo a cada instancia del archivo.
- Los bits tomados forman la dirección del nodo que se utilizará
- Si se intenta insertar a una cubeta llena deben reubicarse todos los registros allí contenidos entre el nodo viejo y el nuevo, para ello se toma un bit más.
- La tabla tendrá tantas entradas (direcciones de nodos) como 2<sup>i</sup>, siendo i el número de bits actuales para el sistema.

# Hashing (Dispersión) → espacio dinámico (ejemplo

Clave	Secuencia de bits
Alfa	0011 0011
Beta	0110 0101
Gamma ()))	1001 1010
Epsilon	0111 1100
Delta	1100 0001
Tita	0001 0110
Omega	1111 1111
Pi	0000 0000
Tau	0011 1011
Lambda	0100 1000
Sigma <sup>7</sup>	0010 1110 UNLP - Facult de Informát

Estado inicial del problema

- Un solo nodo es necesario para mi archivo
- Una sola dirección de disco debe tenerse
- Nodos de capacidad 2




Llega GaMMA → se aplica funcion de hash y se toman de la funcion de hash 0 bits

40 Tabla  $\rightarrow$  nro bits = 0 Beta Alfa Pero GAMMA No Cabe en el nodo 0 -> OVERFLOW tratamiento especial Nodo 0 sumar uno al valor del nodo con overflow 2 se crea un nuevo nodo y se poner el mismo valor del nodo 0 3. Comparar el valor con el nro de bits de la tabla Si es menor pasar al paso 7 Nodo 1 Duplicar el tamaño de la tabla Tabla  $\rightarrow$  nro bits = 1 Aumenatar en uno el nro de bits Reacomodar direcciones Nodo 0 8. Reacomodar registros Clave Secuencia de Nodo 1 Tabla  $\rightarrow$  nro bits = 1 bits Alfa .... 0011 0011 gamma Nodo 0 .... 0110 0101 Beta Gamma .... 1001 1010


Alfa beta

Nodo 1





























## Elección de organización

#### Archivos

- Acomodar datos para satisfacer rápidamente requerimientos
- Accesos: resumen

Organización	Acc.un reg. CP	Todos reg. CP
Ninguna	Lento	Lento
Secuencial	Lento	Rápido
Index sec.	Buena	Rápida
Hash	Rápido	lento

## Elección de organización

#### Elección de organización

- Captar los requerimientos de usuario
- Que examinar
  - Características del archiv
    - Número de registros, tamaño de registros
  - Requerimientos de usuario
    - Tipos de operaciones, número de accesos a archivos
    - Características del hard
      - Tamaño de sectores, bloques, pistas, cilíndros, etc.
    - Parámetros
    - Tiempo (necesario para desarrollar y mantener el soft, para procesar archivos)
    - Uso promedio (# reg. Usados/ #registros)