- 字符型变量长度为 8<sup>1</sup>, 只有 kevnm 很特殊, 其长度为 16;
- 变量名为 internal 表示该变量是 SAC 内部使用的头段变量,用户不可对其进行操作;
- 变量名为 unused 表示该变量尚未使用,为以后可能出现的新头段变量占位;
- 当某个头段变量未定义时,其包含未定义值;不同类型的头段变量有不同的未定义值;若一个整型头段变量的值为 -12345,则认为该变量未定义;实际使用时,可以直接用 undef 表示所有类型的头段变量的未定义值,SAC 会根据头段变量的类型自动将其转换成相应类型的未定义值。
- 辅助型变量并不在 SAC 头段区中, 而是从其它头段变量推导得到的。

# 3.4 SAC 头段变量

### 3.4.1 基本变量

#### nvhdr\*

SAC 头段版本号。nvhdr<sup>1</sup>是 SAC 中很重要但是不太常用的头段变量。目前版本号为 6, 旧版本的 SAC 文件 (nvhdr<6) 在读入时头段区会自动更新。

# nzyear, nzjday, nzhour, nzmin, nzsec, nzmsec

分别表示"年"、"一年的第几天"<sup>23</sup>、"时"、"分"、"秒"、"毫秒"<sup>4</sup>。这六个头段变量构成了 SAC 中唯一的绝对时刻,SAC 中的其它时刻都被转换为相对于该时刻的相对时间(单位 为秒)。关于 SAC 中的绝对时间和相对时间的概念,参考SAC 中的时间概念 一节。

根据这六个头段变量还可以推导出其它一些辅助型头段变量:

- kzdate: 字符数字格式的参考日期, 由 nzyear 和 nzjday 导出
- kztime: 字符数字格式的参考时间, 由 nzhour、nzmin、nzsec、nzmsec 导出

#### 如下例所示:

```
SAC> fg seis
SAC> lh nzyear nzjday nzhour nzmin nzsec nzmsec

nzyear = 1981
nzjday = 88
nzhour = 10
nzmin = 38
nzsec = 14
nzmsec = 0
```

1 C 语言中用 \0 作为字符串的结束标识符,因而源码中变量的实际长度为 9。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 星号表示该头段变量在 SAC 中必须有定义值,下同。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 使用 jday 而不是"month+day"可以少用一个头段变量。

 $<sup>^3</sup>$  1 月 1 日对应的 nzjday 是 1 而不是 0。

 $<sup>^{4}</sup>$  1 s = 1000 ms

(续上页)

#### SAC> lh kzdate kztime

kzdate = MAR 29 (088), 1981

kztime = 10:38:14.000

### iztype

等效参考时刻。SAC 的参考时刻是可以任意指定的,但一般选取某个特定的时刻(比如文件起始时刻、发震时刻等等)作为参考时刻。其可以取如下枚举值<sup>5</sup>:

• IUNKN: 未知

• IB: 以文件开始时刻为参考时间

• IDAY: 以参考日期当天的午夜作为参考时间

• IO: 以事件发生时间为参考时间

• IA: 以初动到时为参考时间

• ITn: 以用户自定义的时间 Tn 为参考时间 (n 可取 0-9)

若 iztype=I0,则表示数据以发震时刻作为参考时刻,此时头段变量 o 的值应为 0。

## iftype\*

SAC 文件类型, 其决定了头段区之后有几个子数据区。可以取如下枚举值:

• ITIME: 时间序列文件(即 Y 数据,一般的地震波形数据)

• IRLIM: 频谱文件 (实部-虚部格式)

• IAMPH: 频谱文件(振幅-相位格式)

• IXY: 一般的 X-Y 数据

• IXYZ: 一般的 XYZ (3D) 文件

### idep

因变量(Y)类型,该头段变量可以不定义,其可以取如下枚举值:

• IUNKN: 未知类型

IDISP: 位移量,单位为 nm
 IVEL: 速度量,单位为 nm/s
 IVOLTS: 速度量,单位为 V<sup>6</sup>

• IACC: 加速度量: 单位为  $nm/s^2$ 

# 3.4.2 数据相关变量

### npts\*

数据点数, 其值决定了在数据区有多少个数据点。

 $<sup>^5</sup>$  枚举型在 C 源码中使用 #define 宏来定义的,比如 #define IO 11,所有可取的枚举值都以字母 I 开头。

<sup>6</sup> 不解

#### delta\*

等间隔数据的数据点采样周期(标称值)。

#### odelta

采样周期的实际值、若实际值与标称值不同则有值、一般来说都是未定义的。

#### b, e\*

文件的起始时间和结束时间(相对于参考时刻的秒数)。

#### leven\*

若数据为等间隔则为 TRUE, 否则为 FALSE。

#### depmin, depmax, depmen

因变量(Y)的最小值、最大值和均值。

在读入 SAC 文件以及对数据进行处理时,这三个头段变量的值会被自动计算并更新。示例如下:

```
$ sac
SAC> fg seis
SAC> lh depmax
    depmax = 1.520640e+00 # 最大值
SAC> ch depmax 1000
                            # 强行修改数据最大值
                            # 这是错误的示范,不要这样做
SAC> lh depmax 1000
                            # 查看 depmax, 修改成功
    depmax = 1.000000e+03
SAC> w seis.SAC
                            # 写到磁盘中
SAC> q
$ saclst depmax f seis.SAC# 调用 saclst 查看磁盘文件中的 depmaxseis.SAC1000# 可以看到磁盘中的文件 depmax=1000
$ sac
SAC> r ./seis.SAC
                             # 读入 SAC
SAC> lh depmax
    depmax = 1.520640e+00 # 此时 depmax 被自动计算并更新
```

#### scale

因变量比例因子,即真实物理场被乘以该比例因子而得到现有数据。

假设真实物理场的 Y 值大概在  $10^{-20}$  量级,由于数据量级太小处理起来可能不太方便。此时可以将数据乘以  $10^{20}$  变成合适的量级,并修改 scale=1.0e20,这样就可以知道自己对数据人为放大了多少倍。

v101.5 之前的版本中,在使用transfer 命令去仪器响应时,若 scale 的值有定义,则输出的数据会根据该值进行放大并修改 scale。在 v101.5 及其之后的版本中, scale 被忽

#### 略。

### xminimum, xmaximum, yminimum, ymaximum

仅用于 3D (XYZ) 文件中, 记录 X 和 Y 的最小/大值。

### nxsize, nysize

仅用于 3D (XYZ) 文件中,表示 X 和 Y 方向的数据点数。

### iqual

iqual<sup>7</sup>标识数据质量,可取如下值:

• IGOOD: 高质量数据

IGLCH: 数据中有毛刺 (glitches)IDROP: 数据有丢失 (dropouts)

• ILOWSN: 低信噪比数据

• IOTHER: 其它

### isynth

合成数地震图标识。

• IRLDTA: 真实数据

### 3.4.3 事件相关变量

#### kevnm

事件名,长度为16个字节。

### evla, evlo, evel, evdp

分别代表事件的纬度  $(-90 \ 90 \ g)$ 、经度  $(-180 \ 91 \ 180 \ g)$ 、高程  $(单位为 \ m)$  和深度  $(单位为 \ km, \ 以前为 \ m)$ 。

#### ievreg

事件地理区域8。

#### ievtyp

事件类型,这里仅列出部分常见的枚举值:

IUNKN: 未知事件INUCL: 核事件IEQ: 地震

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 标识仅表示 SAC 程序内部未使用该头段变量,即变量有值或者无值、有何值,对于程序的运行不会产生任何影响,但用户可以在自己的程序中自由使用这些头段变量。下同。

 $<sup>^8</sup>$ Flinn-Engdahl Regions: <br/> http://en.wikipedia.org/wiki/Flinn-Engdahl\_regions

• IOTHER: 其它

#### mag

事件震级。

#### imagsrc

震级信息来源,可以取如下枚举值:

- INEIC: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
- IPDE: http://earthquake.usgs.gov/data/pde.php
- IISC: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/catalogue/
- IREB: 人工检查过的事件目录
- IUSGS : USGS
- IBRK: UC Berkeley
- ICALTECH: California Institute of Technology
- ILLNL: Lawrence Livermore National Laboratory
- IEVLOC: Event Location
- IJSOP: Joint Seismic Observation Program
- IUSER: The individual using SAC2000
- IUNKNOWN: 未知

### imagtyp

震级类型,取如下枚举值:

- IMB: 体波震级
- IMS: 面波震级
- IML: 区域震级
- IMW: 矩震级
- IMD: 持续时间震级
- IMX: 用户自定义震级

# gcarc, dist, az, baz

- gcarc: 全称 Great Circle Arc, 即震中到台站的大圆弧的长度, 单位为度;
- dist: 震中到台站的距离,单位为 km;
- az: 方位角, 震中到台站的连线与地理北向的夹角, 单位为度;
- baz: 反方位角, 台站到震中的连线与地理北向的夹角, 单位为度。




图 3.1: 震中距、方位角、反方位角示意图

震中距、方位角和反方位角的计算涉及到球面三角的知识,具体公式及其推导可以参考相关代码及书籍。此处列出部分仅供参考:

- http://www.eas.slu.edu/People/RBHerrmann/Courses/EASA462/
- http://www.seis.sc.edu/software/distaz/
- SAC 源码 src/ucf/distaz.c
- CPS330 源码 VOLI/src/udelaz.c

### o, ko

o 为事件的发生时刻相对于参考时刻的秒数。ko 是绘图时时间变量 o 的标识符。

# khole

若为核爆事件,则其为孔眼标识;若为其它事件,则为位置标识。

### nevid, norid, nwfid

三者分别标识事件 ID、起始时间 ID 和波形 ID, 仅用于 CSS 3.0 文件中。CSS 3.0 是 SAC 可以处理的一种数据格式,应该是当初 SAC 商业化的产物,目前仍保留在 SAC 头段中。

# 3.4.4 台站相关变量

### knetwk, kstnm

地震台网名和台站名。

# istreg

台站地理区域。

### stla, stlo, stel, stdp

stla: 台站纬度 (-90 到 90 度)stlo: 台站经度 (-180 到 180 度)

• stel: 台站高程,即地震仪与海平面之间的高程差(单位为米),正值表示仪器位于海平面以上

• stdp: 地震仪相对于当地地表的深度(单位为米)

# cmpaz, cmpinc, kcmpnm, kstcmp

一个台站至少需要三个正交的通道/分量才能完整地记录地面运动物理量。cmpaz 和 cmpinc 指定了单个通道记录的方向矢量。

下图给出了 SAC 所使用的 NEU 坐标系,需要注意的是这是一个左手坐标系。图中蓝色箭头为通道所记录的方向矢量,若地面运动与该方向一致,则为正,否则为负。其中,头段变量 cmpaz 表征通道的方位角,其定义为从 N 向开始顺时针旋转的角度,即图中的角度  $\phi$ ; cmpinc 表征通道的入射角,定义为相对于 U 方向向下旋转的度数,即图中的角度  $\theta$ 。




图 3.2: cmpaz 和 cpminc 示意图

根据定义, 地震仪标准通道的 cmpinc 和 cmpaz 值如下表:

表 3.3: 标准地震通道的 cmpaz 和 cpminc

方向	cmpaz	cmpinc
N	0	90
E	90	90
U	0	0

对于非标准方向的地震通道来说,很容易根据 cmpinc 和 cmpaz 的值,将其旋转到 NEU 坐标系或者 RTZ 坐标系,这些将在分量旋转 一节中说到。

kcmpnm 用于存储分量名称。SEED 格式规定通道名的三个字符中的最后一个代表通道的分量方位,比如通道名 BHE 表示该通道为东西向。通常 kcmpnm 可以取为 E、N、Z。由于很多台站的水平分量并不严格是东西、南北方向,因而现在更倾向于用 1 和 2 代替 N 和 E。

kstcmp 为辅助型变量,表示台站分量,由 kstnm、cmpaz、cmpinc 推导得到。

#### lpspol

如图cmpaz 和 cpminc 示意图 所示,在左手坐标系下,若三通道都是正极性则为真,否则为假。

## 3.4.5 震相相关变量

### a, f, tn

a 和 f 用于存储事件的初动时刻和结束时刻相对于参考时刻的秒数。

Tn (n=0-9) 用于存储用户自定义的时刻相对于参考时刻的秒数,常用于存储震相到时。

#### ka, kf, ktn

a、f 以及 Tn 都有一个对应的以 k 开头的字符型头段变量, 称之为时间标识。时间标识用于说明对应的时间头段变量中所包含时间的含义。

比如头段变量 a 中通常包含 P 波到时,则此时 ka 的值可以设置为 "P"; 头段变量 t1 中包含了震相 PcP 的到时,则一般定义 kt1 为 "PcP"。

在绘图时,若时间头段变量中有值,则默认会在该时刻处绘制一条垂线,若相应的时间标记有定义,则将时间标记的值显示在垂线附近。

#### Xmarker

震相相关的变量对可以构成一个辅助型变量。 a 和 ka 可以构成 amarker, f 和 kf 可以构成 fmarker, o 和 ko 可以构成 omarker, tn 和 ktn 可以构成 tnmarker (n=0-9)。

这些辅助型变量可以在listhdr中使用。

# 3.4.6 仪器相关变量

### kinst, iinst, respn

kinst 为记录仪器的通用名称, iinst 为记录仪器的类型, respn 为仪器相应参数。

### 3.4.7 其它变量

#### usern

usern (n=0-9) 用于存储用户自定义的浮点型数值。

#### kusern

kusern (n=0-2) 用于存储用户自定义的字符型值。

#### lovrok

若为 TRUE,则磁盘里的原始数据可被覆盖;若为 FALSE,则原始数据不可被覆盖。主要用于保护原始数据,一般来说很少用到,若是出于保护原始数据的目的,应优先考虑对原始数据做备份。

#### lcalda

全称为 *Cal*culate *D*istance and *Az*imuth。若为 TRUE,则当事件和台站的坐标被写入或被修改时,头段变量 dist、gcarc、az、baz 将自动计算,否则不会被自动计算,SAC 头段中会存在信息的不兼容。

#### kdatrd

数据被读入计算机的日期(一般很少使用)。

# 3.5 SAC 中的时间概念

### 3.5.1 基本思路

SAC 的头段区有很多与时间相关的头段变量,包括 nzyear、nzjday、nzhour、nzmin、nzsec、nzmsec、b、e、o、a、f、tn (n=0-9)。正确使用它们的前提是理解 SAC 中的时间概念。这一节将试着说清楚这个问题。

首先,SAC 处理的是地震波形数据,SAC 格式里保存的是时间序列数据。先不管其它的一些台站经纬度、事件经纬度信息,就数据而言,至少需要一系列数据值以及每个数据值所对应的时刻。

在本节接下来的内容中,将严格区分两个高中物理学过的概念:时刻和时间。简单地说, 在时间轴上,时刻是一个点,时间是一个线段。

#### 一个简单的例子如下:

```
2014-02-26T20:45:00.000
                         0.10
2014-02-26T20:45:01.000
                         0.25
2014-02-26T20:45:02.000
                         0.33
2014-02-26T20:45:03.000
                         0.21
2014-02-26T20:45:04.000
                         0.35
2014-02-26T20:45:05.000
                         0.55
2014-02-26T20:45:06.000
                         0.78
2014-02-26T20:45:07.000
                          0.66
                          0.42
2014-02-26T20:45:08.000
2014-02-26T20:45:09.000
                          0.34
2014-02-26T20:45:10.000
                           0.25
```

其中第二列是数据点,每个数据点所对应的时刻放在第一列,格式为 "yyyy-mm-ddThh:mm:ss.xxx"。数据点是以1秒的等间隔进行采样的。

若把这堆时刻以及数据点直接写入文件中,将占据大量的磁盘空间,读写也很不方便。考 虑将某一个时刻定义为参考时刻,并把其它所有的时刻都用相对于该参考时刻的秒数来表 示,这样可以简化不少。

比如取"2014-02-26T20:45:00.000"为参考时刻,即

```
nzyear = 2014
nzjday = 57
nzhour = 20
nzmin = 45
nzsec = 00
nzmsec = 000
```

### 则上面的数据可以简化为

```
00.000
         0.10
01.000
         0.25
02.000
         0.33
03.000
         0.21
04.000
         0.35
05.000
         0.55
06.000
         0.78
07.000
         0.66
08.000
         0.42
09.000
         0.34
10.000
          0.25
```

其中第二列是数据点,第一列是每个数据点对应的时刻相对于参考时刻的相对秒数,下面 简称其为相对时间。

显然参考时刻的选取是任意的, 若取"2014-02-26T20:45:05.000"为参考时刻,则上面的数据简化为

```
-05.000
         0.10
-04.000
        0.25
-03.000
         0.33
-02.000
        0.21
-01.000
         0.35
00.000
         0.55
01.000
         0.78
02.000
         0.66
03.000
         0.42
04.000
         0.34
05.000
         0.25
```

一般来说,会选取一个比较特殊的时刻作为参考时刻,比如第一个数据点对应的时刻,或 者地震波形数据中的发震时刻。

下面还是回到以"2014-02-26T20:45:00.000"为参考时刻简化得到的结果。因为数据是等间距的,相对时间这一列完全可以进一步简化,比如用"起始相对时间 + 采样间隔 + 数据点数"或者"起始相对时间 + 采样间隔 + 结束相对时间"就完全可以表征第一列的相对时间。

SAC 选择了另外一种简化模式,"起始相对时间 + 采样间隔 + 数据点数 + 结束相对时间",即头段变量中的"b+delta+npts+e",这其实是存在信息冗余的,这就造就了头段变量 e 的一些特殊性,后面会提到。

按照 SAC 的模式在对相对时间进行简化之后,整个数据可以表示为

```
nzyear = 2014
nzjday = 57
nzhour = 20
nzmin = 45
nzsec = 00
nzmsec = 000
b = 0.0
     = 10.0
delta = 1.0
npts = 11
0.10
0.25
0.33
0.21
0.35
0.55
0.78
0.66
0.42
0.34
0.25
```

#### 似乎到这里就结束了。

地震学里的一个重要问题是拾取震相到时(时刻),所以还需要几个额外的头段变量来保存这些震相到时(时刻),不过显然不需要真的把"时刻"保存到这些头段变量中,不然上面的一大堆就真是废话了。SAC将震相到时(时刻)相对于参考时刻的时间差(即相对时间)保存到头段变量 o、a、f、tn 中。

综上, SAC 中跟时间有关的概念有三个:

**参考时刻** 由头段变量 nzyear、nzjday、nzhour、nzmin、nzsec、nzmsec 决定 相对时间 即某个时刻相对于参考时刻的时间差(单位为秒),保存到头段变量 b、e、

o、a、f、tn (n=0-9) **绝对时刻** = 参考时刻 + 相对时间

### 3.5.2 一些测试

下面以一个具体的数据为例,通过修改各种与时间相关的头段来试着去进一步理解 SAC 的时间概念。

#### 生成样例数据

```
SAC> fg seis
SAC> lh iztype
    iztype = BEGIN TIME
SAC> ch iztype IUNKN
SAC> w seis
```

lh 是命令 listhdr 的简写,用于列出头段变量的值。ch 是chnhdr 的简写,用于修改头段变量的值。

**注解:** 这里额外多做了一个操作修改 iztype 的操作,这是由于这个数据稍稍有一点bug。

iztype 指定了参考时刻的类型,其显示为 BEGIN TIME,实际上其枚举值是 IB,也就是说这个数据选取文件第一个数据点的时刻作为参考时刻,那么 b 的值应该为 0。而实际上这个数据的 b 值并不为 0,这其实是这个数据的一点小 bug。这也从另一个侧面说明 SAC 只有在修改与时间相关的头段变量时才可能会检查到这个错误/警告,所以这里先将其修正为 IUNKN。

# 修改文件起始时间 b

```
SAC> r seis
SAC> lh kzdate kztime b delta npts e o a f

kzdate = MAR 29 (088), 1981
kztime = 10:38:14.000
b = 9.459999e+00
delta = 1.000000e-02
npts = 1000
e = 1.945000e+01
o = -4.143000e+01
a = 1.046400e+01

SAC> ch b 10
SAC> lh

kzdate = MAR 29 (088), 1981

(下页继续)
```

(续上页)

```
kztime = 10:38:14.000
b = 1.000000e+01
delta = 1.000000e-02
npts = 1000
e = 1.999000e+01
o = -4.143000e+01
a = 1.046400e+01
```

修改 b 前后的变化仅在于 b 和 e 值的变化,而参考时刻以及其它相对时间并没有发生变化。

这意味着整段 SAC 数据中的任意一个数据点所对应的时刻都向后延迟了 0.54 秒! 这样做 很危险,因为 b 和 e 的绝对时刻被修改了,而其它头段如 o、a、f、tn 的绝对时刻却没 有变。

使用的时候必须非常小心:

- 如果 o、a、f、tn 都没有定义,那么修改 b 值可以用于校正仪器的时间零飘<sup>1</sup>以及时区差异<sup>2</sup>。关于时区的校正,参考时区校正 一节。
- 如果 o、a、f、tn 已经被定义,则修改 b 值会导致与震相相关的头段变量出现错误。

#### 修改文件结束时间 e

```
SAC> r ./seis
SAC> lh kzdate kztime b delta npts e o a f
    kzdate = MAR 29 (088), 1981
    kztime = 10:38:14.000
        b = 9.459999e + 00
     delta = 1.000000e-02
      npts = 1000
        e = 1.945000e+01
         o = -4.143000e+01
        a = 1.046400e+01
SAC> ch e 0
SAC> lh
    kzdate = MAR 29 (088), 1981
    kztime = 10:38:14.000
         b = 9.459999e + 00
                                                                        (下页继续)
```

<sup>1</sup> 零飘,即仪器中的时刻与标准时刻不同。

<sup>2</sup> 时区差异可以理解成另一种零飘。

 $<sup>^3</sup>$  如果只定义了 o 值,或者 a、f、tn 为理论震相到时而非计算机拾取或人工拾取的到时,修改 b 也是没有问题的。有些乱,不多说了。总之不要随便修改 b 的值。

(续上页)

```
delta = 1.000000e-02
npts = 1000
    e = 1.945000e+01
    o = -4.143000e+01
    a = 1.046400e+01
```

可以看到,修改前后所有变量均没有发生变化,即 e 的值是不可以随意改变的,根据上面的结果可知,e 的值是通过 b、delta、npts 的值动态计算的。这也与上一节说到的头段变量冗余问题相符合。不要试图修改 delta、npts,这不科学!

# 修改 o、a、f、tn

这几个头段变量完全是由用户自定义的,因而任何的定义、修改、取消定义都不会对数据的正确性产生影响,因而这里不再测试。

# 修改参考时间

```
SAC> r ./seis
SAC> lh kzdate kztime b delta npts e o a f
    kzdate = MAR 29 (088), 1981
    kztime = 10:38:14.000
         b = 9.459999e + 00
     delta = 1.000000e-02
      npts = 1000
        e = 1.945000e+01
         o = -4.143000e+01
         a = 1.046400e+01
SAC> ch nzsec 15
SAC> lh
    kzdate = MAR 29 (088), 1981
    kztime = 10:38:15.000
        b = 9.459999e + 00
     delta = 1.000000e-02
      npts = 1000
         e = 1.945000e+01
         o = -4.143000e+01
         a = 1.046400e+01
```

试图修改参考时刻,整个 SAC 头段,除了参考时刻外其它时间变量都没有发生变化。根据"绝对时刻 = 参考时刻 + 相对时间"可知,这导致所有 SAC 数据点的绝对时刻发生了平移,这一点理论上可以用于校正零飘或者时区,但是由于 SAC 不支持智能判断时间(比如不知道 1 时 80 分实际上是 2 时 20 分),所以修改时区时需要获取参考时刻 6 个头段变量,加上时区的校正值,再写入到参考时刻 6 个变量中,相对较为繁琐,因而若要校正时区,建议直接修改头段变量中的 b 值。

#### 修改发震时刻

数据处理中一个常见的需求是修改发震时刻,这可以通过修改头段变量 o 来实现,但是经常需要将参考时刻设置为发震时刻。上面的测试表明,直接修改参考时刻是很危险的,所以 SAC 的 ch 命令提供了 allt 选项来实现这一功能,在事件信息 一节中会具体解释。

### 3.5.3 总结

将 SAC 中的时间变量分为三类:

- 1. 参考时刻: 即 nzyear、nzjday、nzhour、nzmin、nzsec、nzmsec;
- 2. 相对时间: 即 o、a、f、tn;
- 3. 特殊的相对时间: 即  $b^4$ ;

第二类时间变量可以随意修改,即震相拾取。

第一、三类时间变量的修改会导致数据绝对时刻发生改变。一般通过修改第三类时间变量来校正时间零漂和时区差异。在设置了发震时刻后,应使用chnhdr 命令的 allt 选项修改第一、三类时间变量。

<sup>4</sup> 由于 e 不可独立修改, 所以不再考虑