Лабораторная работа № 1

Организация распределённых вычислений с использованием сокет TCP/IP средствами WinAPI.

1. Теоретические сведения

Общие сведения о сокетах

Сокетом (от англ. socket - гнездо, розетка) называется специальный объект, создаваемый для отправки и получения данных через сеть. Отметим, что под термином "объект" в данном случае подразумевается не объект в терминах объектно-ориентированного программирования, а некоторая сущность, внутренняя структура которой скрыта от нас, поэтому с этой сущностью мы можем оперировать только как с единым и неделимым (атомарным) объектом. Этот объект создаётся внутри библиотеки сокетов, а программист, использующий эту библиотеку, получает уникальный номер (дескриптор) этого сокета. Конкретное значение этого дескриптора не несёт для программиста никакой полезной информации и может быть использовано только для того, чтобы при вызове функции из библиотеки сокетов указать, с каким сокетом требуется выполнить операцию.

Чтобы две программы могли общаться друг с другом через сеть, каждая из них должна создать сокет. Каждый сокет обладает двумя основными характеристиками: протоколом и адресом, к которым он привязан. Протокол задаётся при создании сокета и не может быть изменён впоследствии. Адрес сокета задаётся позже, но обязательно до того, как через сокет пойдут данные. В некоторых случаях привязка сокета к адресу может быть неявной.

Формат адреса сокета определяется конкретным протоколом. В частности, для протоколов TCP и UDP адрес состоит из IP-адреса сетевого интерфейса и номера порта.

Каждый сокет имеет два буфера: для входящих и для исходящих данных. При отправке данных они сначала кладутся в буфер исходящих, и лишь затем отправляются в фоновом режиме. Программа в это время продолжает свою работу. При получении данных сокет кладёт их в буфер для входящих, откуда они затем могут извлекаться программой.

Классификация сокетов

Для программирования сокетов воспользуемся библиотекой Winsock. Библиотека Winsock поддерживает два вида сокетов – **синхронные** (блокируемые) и **асинхронные** (неблокируемые).

Синхронные сокеты задерживают управление на время выполнения операции, а асинхронные возвращают его немедленно, продолжая выполнение в фоновом режиме, и, закончив работу, уведомляют об этом вызывающий код.

Независимо от вида, сокеты делятся на два типа — **потоковые** (опираются на протокол TCP) и **дейтаграммные** (опираются на протокол UDP).

Потоковые сокеты работают с установкой соединения, обеспечивая надежную идентификацию обоих сторон и гарантируют целостность и успешность доставки данных.

Дейтаграмные сокеты работают без установки соединения и не обеспечивают ни идентификации отправителя, ни контроля успешности доставки данных, зато они заметно быстрее потоковых.

Создание и работа с сокетами в WinAPI

Функции, позволяющие осуществлять те или иные операции с сокетами экспортируются системной библиотекой wsock32.dll, а также библиотекой ws2 32.dll.

Для их использования в Delphi в раздел uses нужно добавить стандартный модуль WinSock.

Для работы с библиотекой Winsock 2.x с помощью Microsoft Visual C++ в исходный тест программы необходимо включить директиву #include, а в командной строке линкера указать "ws2_32.lib". В Microsoft Visual Studio для этого достаточно нажать, перейти к закладке "Link" и к списку библиотек, перечисленных в строке "Object/Library modules", добавить "ws2_32.lib", отделив ее от остальных символом пробела.

Перед началом использования функций библиотеки Winsock ее необходимо подготовить к работе вызовом функции:

int WSAStartup (WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData)

Передаем в старшем байта слова wVersionRequested номер требуемой версии, а в младшем – номер подверсии. Аргумент lpWSAData должен указывать на структуру WSADATA, в которую при успешной инициализации будет занесена информация о производителе библиотеки. Никакого особенного интереса она не представляет и прикладное приложение может ее игнорировать. Если инициализация проваливается, функция возвращает ненулевое значение. Создание объекта "сокет". Это осуществляется функцией:

SOCKET socket (int af, int type, int protocol)

Первый аргумент указывает на семейство используемых протоколов. Следующий аргумент задает тип создаваемого сокета – потоковый (SOCK_STREAM) или дейтаграммный (SOCK_DGRAM). Последний аргумент уточняет какой транспортный протокол следует использовать. Нулевое значение соответствует выбору по умолчанию: TCP – для потоковых сокетов и UDP для дейтаграммных. Если функция завершилась успешно она возвращает дескриптор сокета, в противном случае INVALID SOCKET.

Для установки соединения с удаленным узлом потоковый сокет должен вызвать функцию:

int connect (SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen)

Первый аргумент – дескриптор сокета, возращенный функцией socket; второй – указатель на структуру "sockaddr", содержащую в себе адрес и порт удаленного узла с которым устанавливается соединение. Последний аргумент сообщает функции размер структуры sockaddr. После вызова connect система предпринимает попытку установить соединение с указанным узлом. Если по каким-то причинам это сделать не удастся (адрес задан неправильно, узел не существует, компьютер находится не в сети), функция возвратит ненулевое значение.

Прежде, чем сервер сможет использовать сокет, он должен связать его с локальным адресом. Локальный адрес состоит из IP-адреса узла и номера порта. Если сервер имеет несколько IP-адресов, то сокет может быть связан как со вмести ними сразу (для этого вместо IP-адреса следует указать константу INADDR_ANY равную нулю), так и с каким- то конкретным одним. Связывание осуществляется вызовом функции:

int bind (SOCKET's, const struct sockaddr FAR* name, int namelen)

Первым аргументом передается дескриптор сокета, возращенный функций socket, за ним следуют указатель на структуру sockaddr и ее длина. При успешном выполнении функция возвращает нулевое значение и ненулевое в противном случае.

Выполнив связывание, потоковый сервер переходит в режим ожидания подключений, вызывая функцию:

int listen (SOCKET s, int backlog)

 Γ де s — дескриптор сокета, а backlog — максимально допустимый размер очереди сообщений. Извлечение запросов на соединение из очереди осуществляется функцией: SOCKET accept (SOCKET s, struct

sockaddr FAR* addr, int FAR* addrlen)

Функция автоматически создает новый сокет, выполняет связывание и возвращает его дескриптор, а в структуру sockaddr заносит сведения о подключившемся клиенте (IP- адрес и порт). Если в момент вызова ассерт очередь пуста, функция не возвращает управление до тех пор, пока с сервером не будет установлено хотя бы одно соединение. В случае возникновения ошибки функция возвращает отрицательное значение.

После того как соединение установлено, потоковые сокеты могут обмениваться с удаленным узлом данными, вызывая функции посылки и приема данных:

int send (SOCKET s, const char FAR * buf, int len,int flags)

int recv (SOCKET's, char FAR* buf, int len, int flags)

Функция send возвращает управление сразу же после ее выполнения независимо от того, получила ли принимающая сторона наши данные или нет. При успешном завершении функция возвращает количество передаваемых данных. Если связь прервется до окончания пересылки, данные останутся не переданными, но вызывающий код не получит об этом никакого уведомления. А ошибка возвращается лишь в том случае, если соединение разорвано до вызова функции send.

Функция же гесу возвращает управление только после того, как получит хотя бы один байт. Точнее говоря, она ожидает прихода целой дейтаграммы. Дейтаграмма – это совокупность одного или нескольких IP пакетов, посланных вызовом send. Упрощенно говоря, каждый вызов гесу за один раз получает столько байтов, сколько их было послано функцией send. При этом подразумевается, что функции гесу предоставлен буфер достаточных размеров, в противном случае ее придется вызвать несколько раз. Однако, при всех последующих обращениях данные будет браться из локального буфера, а не приниматься из сети, т. к. ТСР-провайдер не может получить часть дейтаграммы, а только ею всю целиком.

При реализации UDP сокетов функции listen и ассерт не нужны, т.к. UDP протокол не создает соединений, следовательно прослушивать порт и ожидать подключений не нужно. Для передачи данных используются функции sendto и recvfrom (См. пример ниже).

Пример реализации сокетов в Microsoft Visual C++

Пример реализации ТСР-сервера

```
// Пример простого ТСР-сервера
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h> // Wincosk2.h должен быть раньше windows!
#include <windows.h>
#define MY PORT 123 // Порт, который слушает сервер
// макрос для печати количества активных пользователей
#define PRINTNUSERS if (nclients) printf("%d user
onnline\n",nclients);else printf("No User on line\n");
// прототип функции, обслуживающий подключившихся пользователей
DWORD WINAPI NewClient(LPVOID client socket);
// глобальная переменная – количество активных пользователей
int nclients = 0;
int main(int argc, char* argv[])
       char buff[1024]; // Буфер для различных нужд
       printf("TCP SERVER DEMO\n");
       //Инициализация библиотеки сокетов.
       //Т. к. возвращенная функцией информация не
       //используется, ей передается указатель на рабочий буфер, преобразуемый
       к //указателю на структуру WSADATA. Такой прием позволяет сэкономить
              одну //переменную, однако, буфер должен быть не менее полкилобайта
```

```
размером //(структура WSADATA занимает 400 байт)
if (WSAStartup(0x0202, (WSADATA *)&buff[0]))
{
       // Ошибка!
       printf("Error WSAStartup %d\n", WSAGetLastError());
       return 1;
// Создание сокета
SOCKET mysocket;
// AF INET - сокет Интернета
// SOCK STREAM - потоковый сокет (с установкой соединения)
// 0 - по умолчанию выбирается ТСР протокол
if ((mysocket = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0))<0)
       // Ошибка!
       printf("Error socket %d\n", WSAGetLastError());
       WSACleanup(); // Деиницилизация библиотеки Winsock
       return 1;
// Связывание сокета с локальным адресом
sockaddr in local addr;
local addr.sin family = AF INET;
local addr.sin port = htons(MY PORT);
local addr.sin addr.s addr = 0; // сервер принимаем подключения
// на все свои ІРРадреса
// вызываем bind для связывания
if (bind(mysocket, (sockaddr *)&local addr, sizeof(local addr)))
{
       // Ошибка
       printf("Error bind %d\n", WSAGetLastError());
       closesocket(mysocket); // закрываем сокет!
       WSACleanup();
       return 1;
// Ожидание подключений
// размер очереди -0x100
if (listen(mysocket, 0x100))
       // Ошибка
       printf("Error listen %d\n", WSAGetLastError());
       closesocket(mysocket);
       WSACleanup();
       return 1;
printf("Ожидание подключений...\n");
// Извлекаем сообщение из очереди
SOCKET client socket; // сокет для клиента
sockaddr in client addr; // адрес клиента (заполняется системой)
// функции ассерт необходимо передать размер структуры
int client addr size = sizeof(client addr);
```

```
// цикл извлечения запросов на подключение из очереди
       while ((client socket = accept(mysocket, (sockaddr *)&client addr,
               &client addr size)))
       {
              nclients++; // увеличиваем счетчик подключившихся клиентов
              // пытаемся получить имя хоста
              HOSTENT *hst;
              hst = gethostbyaddr((char *)&client addr.sin addr.s addr, 4, AF INET);
              // вывод сведений о клиенте
              printf("+%s [%s] new connect!\n",
                      (hst)? hstt>h name:"", inet ntoa(client addr.sin addr));
              PRINTNUSERS
                      // Вызов нового потока для обслужвания клиента
                      // Да, для этого рекомендуется использовать beginthreadex
                      // но, поскольку никаких вызов функций стандартной Си библиотеки
                      // поток не делает, можно обойтись и CreateThread
                      DWORD thID;
              CreateThread(NULL, NULL, NewClient, &client socket, NULL, &thID);
       return 0;
// Эта функция создается в отдельном потоке
// и обсуживает очередного подключившегося клиента независимо от
остальных
DWORD WINAPI NewClient(LPVOID client socket)
       SOCKET my sock;
       my sock = ((SOCKET *)client socket)[0];
       char buff[20 * 1024];
#define sHELLO "Hello, Sailor\r\n"
       // отправляем клиенту приветствие
       send(my sock, sHELLO, sizeof(sHELLO), 0);
       // цикл эхоосервера: прием строки от клиента и возвращение ее клиенту
       while ((int bytes recv = recv(my sock, &buff[0], sizeof(buff), 0)) &&
              bytes recv != SOCKET ERROR)
              send(my sock, &buff[0], bytes recv, 0);
       // если мы здесь, то произошел выход из цикла по причине
       // возращения функцией гесу ошибки – соединение с клиентом разорвано
       nclientsss; // уменьшаем счетчик активных клиентов
       printf(""disconnect\n"); PRINTNUSERS
              // закрываем сокет
              closesocket(my sock);
       return 0;
}
```

Пример реализации ТСР-клиента

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <winsock2.h>
#include <windows.h>
#define PORT 123
#define SERVERADDR "127.0.0.1"
int main(int argc, char* argv[])
       char buff[1024];
       printf("TCP DEMO CLIENT\n");
       // Инициализация библиотеки Winsock
       if (WSAStartup(0x202, (WSADATA *)&buff[0]))
       {
              printf("WSAStart error %d\n", WSAGetLastError());
              return 1;
       // Создание сокета
       SOCKET my sock;
       my sock = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
       if (my sock<0)
       {
              printf("Socket() error %d\n", WSAGetLastError());
              return 1;
       // Установка соединения
       // заполнение структуры sockaddr in – указание адреса и порта сервера
       sockaddr in dest addr;
       dest addr.sin family = AF INET;
       dest addr.sin port = htons(PORT);
       HOSTENT *hst;
       // преобразование IP адреса из символьного в сетевой формат
       if (inet_addr(SERVERADDR) != INADDR_NONE)
               dest addr.sin addr.s addr = inet addr(SERVERADDR);
       else
              // попытка получить ІР адрес по доменному имени сервера
       if (hst = gethostbyname(SERVERADDR))
              // hstt>h addr list содержит не массив адресов,
              // а массив указателей на адреса
              ((unsigned long *)&dest addr.sin addr)[0] =
              ((unsigned long **)hstt>h addr list)[0][0];
       else
              printf("Invalid address %s\n", SERVERADDR);
               closesocket(my sock);
               WSACleanup();
              return 1;
       // Чтение и передача сообщений
       int nsize;
       while ((nsize = recv(my sock, &buff[0], sizeof(buff))1, 0)) != SOCKET ERROR)
```

```
{
               // ставим завершающий ноль в конце строки
               buff[nsize] = 0;
               // выводим на экран
               printf("S=>C:%s", buff);
               // читаем пользовательский ввод с клавиатуры
               printf("S<=C:"); fgets(&buff[0], sizeof(buff))1, stdin);</pre>
               // проверка на "quit"
               if (!strcmp(&buff[0], "quit\n"))
                       // Корректный выход
                       printf("Exit...");
                       closesocket(my sock);
                       WSACleanup();
                       return 0;
               // передаем строку клиента серверу
               send(my sock, &buff[0], nsize, 0);
       printf("Recv error %d\n", WSAGetLastError());
       closesocket(my sock);
       WSACleanup();
       return 1;
}
```

Пример реализации UDP сервера

```
// Пример простого UDP эхо сервера
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#define PORT 666 // порт сервера
#define sHELLO "Hello, %s [%s] Sailor\n"
int main(int argc, char* argv[])
       char buff[1024];
       printf("UDP DEMO echo Server\n");
       // Шаг 1 подключение библиотеки
       if (WSAStartup(0x202, (WSADATA *)&buff[0]))
       {
              printf("WSAStartup error: %d\n", WSAGetLastError());
              return 1;
       // Шаг 2 _ создание сокета
       SOCKET my sock;
       my_sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
       if (my sock == INVALID SOCKET)
       {
              printf("Socket() error: %d\n", WSAGetLastError());
              WSACleanup();
```

```
return 1;
       }
       // Шаг 3 связывание сокета с локальным адресом
       sockaddr in local addr;
       local addr.sin_family = AF_INET;
       local addr.sin addr.s addr = INADDR ANY;
       local addr.sin port = htons(PORT);
       if (bind(my sock, (sockaddr *)&local addr, sizeof(local addr)))
       {
               printf("bind error: %d\n", WSAGetLastError());
               closesocket(my sock);
               WSACleanup();
               return 1;
       }
       // Шаг 4 обработка пакетов, присланных клиентами
       while (1)
               sockaddr in client addr;
               int client addr size = sizeof(client addr);
               int bsize = recvfrom(my_sock, &buff[0], sizeof(buff)_1, 0,
                      (sockaddr *)&client addr, &client addr size);
               if (bsize == SOCKET ERROR)
                      printf("recvfrom() error: %d\n", WSAGetLastError());
              // Определяем IP адрес клиента и прочие атрибуты
               HOSTENT *hst;
               hst = gethostbyaddr((char *)&client addr.sin addr, 4, AF INET);
               printf("+%s [%s:%d] new DATAGRAM!\n",
                      (hst)? hst >h name:"Unknown host",
                      inet ntoa(client addr.sin addr),
                      ntohs(client addr.sin port));
               // добавление завершающего нуля
               buff[bsize] = 0;
              // Вывод на экран
               printf("C=>S:%s\n", &buff[0]);
               // посылка датаграммы клиенту
               sendto(my sock, &buff[0], bsize, 0,
                      (sockaddr *)&client addr, sizeof(client addr));
       } return 0;
}
```

Пример реализации UDP клиента

```
// пример простого UDP_клиента #include <stdio.h> #include <string.h> #include <winsock2.h> #include <windows.h> #define PORT 666 #define SERVERADDR "127.0.0.1"
```

```
int main(int argc, char* argv[])
       char buff[10 * 1014];
       printf("UDP DEMO Client\nType quit to quit\n");
       // Шаг 1 иницилизация библиотеки Winsocks
       if (WSAStartup(0x202, (WSADATA *)&buff[0]))
       {
              printf("WSAStartup error: %d\n", WSAGetLastError());
              return 1;
       // Шаг 2 открытие сокета
       SOCKET my sock = socket(AF INET, SOCK DGRAM, 0);
       if (my sock == INVALID SOCKET)
              printf("socket() error: %d\n", WSAGetLastError());
              WSACleanup();
              return 1;
       // Шаг 3 обмен сообщений с сервером
       HOSTENT *hst;
       sockaddr in dest addr;
       dest addr.sin family = AF INET;
       dest addr.sin port = htons(PORT);
       // определение ІР адреса узла
       if (inet_addr(SERVERADDR))
               dest addr.sin addr.s addr = inet addr(SERVERADDR);
       else
       if (hst = gethostbyname(SERVERADDR))
               dest addr.sin addr.s addr = ((unsigned long **)hst > h addr list)[0][0];
       else
       {
               printf("Unknown host: %d\n", WSAGetLastError());
              closesocket(my sock);
               WSACleanup();
              return 1;
       while (1)
              // чтение сообщения с клавиатуры
              printf("S<=C:"); fgets(&buff[0], sizeof(buff) 1, stdin);</pre>
               if (!strcmp(&buff[0], "quit\n")) break;
              // Передача сообщений на сервер
               sendto(my sock, &buff[0], strlen(&buff[0]), 0,
                      (sockaddr *)&dest addr, sizeof(dest addr));
              // Прием сообщения с сервера
               sockaddr in server addr;
               int server addr size = sizeof(server addr);
               int n = recvfrom(my sock, &buff[0], sizeof(buff) 1, 0,
                      (sockaddr *)&server addr, &server addr size);
               if(n == SOCKET ERROR)
```

Пример реализации сокетов в Delphi

Пример кода ТСР-сервера, взаимодействующего с несколькими клиентами и работающего схеме запрос-ответ:

```
var Sockets: array of TSocket;
Addr:TSockAddr;
Data: TWSAData:
Len, I, J:Integer;
FDSet:TFDSet;
begin
        WSAStartup($101, Data);
       SetLength(Sockets, 1);
       Sockets[0]: = Socket(AF Inet, Sock Stream, 0);
       Addr.sin family: = AF Inet;
       Addr.sin port: = HToNS(5514);
       Addr.sin addr.S addr: = InAddr Any;
       FillChar(Addr.Sin Zero, SizeOf(Addr.Sin Zero), 0);
       Bind(Sockets[0], Addr, SizeOf(TSockAddr));
       Listen(Sockets[0], SoMaxConn);
       while True do
       begin
       // 1. Формирование множества сокетов
       FD Zero(FDSet);
       for I: = 0 to High(Sockets) do
       FD Set(Sockets[I], FDSet);
       // 2. Проверка готовности сокетов
       Select(0, @FDSet, nil, nil, nil);
       // 3. Чтение запросов клиентов тех сокетов, которые готовы к этому
       I:=1;
       while I <= High(Sockets) do
       begin
               if FD IsSet(Sockets[I], FDSet) then
```

```
if Recv(Sockets[I], ...) \le 0 then
               begin
                       // Связь разорвана, надо закрыть сокет
                       // и удалить его из массива
                       CloseSocket(Sockets[I]);
                       for J: = I to High(Sockets) - 1 do
                               Sockets[J] := Sockets[J + 1];
                               Dec(I);
                               SetLength(Sockets, Length(Sockets) - 1)
                       end
                       else
                       begin
                               // Поучены данные от клиента, надо ответить
                               Send(Sockets[I], ...)
                       end;
                       Inc(I)
       end;
       // 4. Проверка подключения нового клиента
       if FD IsSet(Sockets[0], FDSet) then
       begin
               // Подключился новый клиент
               SetLength(Sockets, Length(Sockets) + 1);
               Len: = SizeOf(TSockAddr);
               Sockets[High(Sockets)]: = Accept(Sockets[0], @Addr, @Len)
       end
end;
```

2. Задание на лабораторную работу.

Задания представленные ниже выполняются с использованием WinAPI и WSA Socket.

Варианты задания:

| Распределенное вычисление площади поверхности фигуры одним из | 4-5 баллов |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| предложенных по варианту методов (в таблице варианты 1-20). | |
| Исходными данными для вычисления являются: | |
| отрезок [A;B]; | |
| • точность вычислений; | |
| • количество клиентов решающих задачу. | |
| Распределенное вычисление объема поверхности фигуры одним из | 4-5 баллов |
| предложенных по варианту методов (в таблице варианты 21-32). | |
| Исходными данными для вычисления являются: | |
| • отрезок [A;B] и [C;D]; | |
| • точность вычислений; | |
| • количество клиентов решающих задачу. | |
| Задания написаны в таблице | 6-8 баллов |
| алгоритм выбрать в соответствии с вариантом задания. Есть один сервер, | 9-10 баллов |
| к которому подключено N клиентов. На сервере указываете матрицу, | |

которая считывается и её части рассылаются клиентам (не полностью !). В результате вы должны получить вектор решений, который сохраняется в текстовый файл. В программе также задается количество клиентов.

Обязательные компоненты отчета:

- Краткое описание алгоритма
- Описание передаваемых по сети данных
- Верификация с любым мат. пакетом (mathcad, matlab, octave или scilab)
- Сравнение скорости решения для одного клиента, двух и четырех

Варианты согласуются с преподавателем:

| 1. | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = e^{-x} sin(x)$ методом трапеций. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = e^x arct g(x)$ методом центральных прямоугольников. |
| 3 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^3cos(x)$ методом левых прямоугольников. |
| 4 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = e^{cos(x)}x^2$ методом центральных прямоугольников. |
| 5 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = x^2 2^{\sqrt[3]{x \cos(x) \sin(x)}}$ методом правых прямоугольников. |
| 6 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^3sin(x)$ методом Симпсона. |
| 7 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = -x^4 cos(x)$ методом Монте-Карло. |
| 8 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = \frac{e^{x\cos(x)}}{x^2+1}$ методом трапеций. |
| 9 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = \frac{2^{x cos(x) sin(x)}}{sin^2 x + cos^2 x}$ методом центральных прямоугольников. |
| 10 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^32^{\sqrt[3]{xsin(x)}}$ методом левых прямоугольников. |
| 11 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^32^{\sqrt[3]{x\cos(x)}}$ методом центральных прямоугольников. |
| 12 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^22^{\sqrt[3]{xsin(x)}}$ методом правых прямоугольников. |
| 13 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=4^x e^{cos(x)}$ методом Симпсона. |

| 14 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = \frac{e^{x \sin(x)}}{x^2 + 1}$ методом трехточечной квадратуры Гаусса-Лежандра. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=2^{x\sqrt{e^{\sin(x)\cos(x)}}}$ методом трапеций. |
| 16 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=2^{x\sqrt{e^{\sin(x)}}}$ методом центральных прямоугольников. |
| 17 | Вычислить интеграл функции $f(x)=4^x sin(x)$ методом левых прямоугольников. |
| 18 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = e^{cos(x)}2^x$ методом центральных прямоугольников. |
| 19 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x) = e^{-cos(x)} 2^{\sqrt[3]{sin(x)}}$ методом правых прямоугольников. |
| 20 | Вычислить площадь фигуры, описанную следующей функцией $f(x)=x^3e^{cos(x)}$ методом Симпсона. |
| 21 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x) = \frac{e^{x\cos(y)}}{y^2+1}$ методом трапеций. |
| 22 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x) = \frac{2^{y\cos(x)\sin(x)}}{\sin^2 y + \cos^2 y}$ методом центральных прямоугольников. |
| 23 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=y^32^{\sqrt[3]{ysin(x)}}$ методом левых прямоугольников. |
| 24 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=x^32^{\sqrt[3]{y\cos(y)}}$ методом центральных прямоугольников. |
| 25 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=x^22^{\sqrt[3]{ysin(x)}}$ методом правых прямоугольников. |
| 26 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=4^y e^{cos(x)}$ методом Симпсона. |
| 27 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x) = \frac{e^{y \sin(x)}}{x^2 + 1}$ методом трехточечной квадратуры Гаусса-Лежандра. |
| 28 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=2^{y\sqrt{e^{sin(x)cos(y)}}}$ методом трапеций. |
| 29 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=4^{y}sin(x)$ методом левых прямоугольников. |
| 30 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=e^{\cos(x)}2^y$ методом центральных прямоугольников. |
| 31 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x) = e^{-cos(x)} 2^{\sqrt[3]{sin(y)}}$ методом правых прямоугольников. |

| 32 | Вычислить объем фигуры, описанный следующей функцией $f(x)=y^3e^{\cos(x)}+x^2$ методом Симпсона. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Распределенное умножение матриц, распределение по строкам (блоками) |
| 34 | Распределенное умножение матриц, распределение по столбцам (блоками) |
| 35 | Распределенное умножение матриц, распределение по строкам (циклически) |
| 36 | Распределенное умножение матриц, распределение по столбцам (циклически) |
| 37 | Распределенное умножение матриц, клеточное распределение |
| 38 | Распределенное умножение матриц, через внешнее произведение |
| 39 | Распределенная сортировка, для сбора от клиентов использовать mergesort, на клиентах использовать сортировку вставкой |
| 40 | Распределенная сортировка, для сбора от клиентов использовать mergesort, на клиентах использовать сортировку mergesort |
| 41 | Распределенная сортировка, для сбора от клиентов использовать mergesort, на клиентах использовать сортировку quicksort |
| 42 | Распределенная сортировка, для сбора от клиентов использовать mergesort, на клиентах использовать сортировку heapsort |
| 43 | Распределенная сортировка, для сбора от клиентов использовать mergesort, на клиентах использовать сортировку treesort (симметричный обход бинарного дерева |
| 44 | Распределенная одномерная оптимизация методом дихотомии |
| 45 | Распределенная одномерная оптимизация методом градиентного спуска |
| 46 | Решение СЛАУ через обратную матрицу, для получения обратной матрицы использовать распределение по столбцам |
| 47 | Решение СЛАУ через обратную матрицу, для получения обратной матрицы использовать распределение по строкам |
| 48 | Найти обратную матрицу (используя метод Гаусса), распределение по строкам (циклическое) |
| 49 | Найти обратную матрицу (используя метод Гаусса), распределение по столбцам (циклическое) |
| 50 | Решение СЛАУ методом Гаусса, распределение по столбцам (блоками) |
| 51 | Решение СЛАУ методом Гаусса, распределение по строкам (блоками) |
| 52 | Решение СЛАУ методом Гаусса, распределение по столбцам (циклическое) |
| 53 | Решение СЛАУ методом Гаусса, распределение по строкам (циклическое) |
| 54 | Решение СЛАУ методом Гаусса, клеточное распределение |

| 55 | Решение СЛАУ методом Жардана-Гауса, распределение по столбцам (циклическое) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | Решение СЛАУ методом Жардана-Гауса, распределение по строкам(циклическое) |
| 57 | Найти определитель матрицы, распределение по строкам (циклическое) |
| 58 | Найти определитель матрицы, распределение по столбцам (циклическое) |
| 59 | Найти обратную матрицу (через единичную), распределение по строкам (циклическое) |
| 60 | Найти обратную матрицу (через единичную), распределение по столбцам (циклическое) |

3. Контрольные вопросы

- 1. Стек протоколов ТСР/ІР
- 2. ІР-адресация
- 3. Механизм сокетов
- 4. Особенности реализации сокетов TCP/IP в Win API.
- 5. Основные функции необходимые для реализации сетевого взаимодействия по протоколу TCP в ОС Windows.
- 6. Основные функции необходимые для реализации сетевого взаимодействия по протоколу UDP в OC Windows
- 7. Отличия протоколов TCP от UDP.
- 8. Последовательность вызова функций для взаимодействия по протоколу TCP на стороне клиента в OC Windows
- 9. Последовательность вызова функций для взаимодействия по протоколу UDP на стороне клиента в OC Windows
- 10. Последовательность вызова функций для взаимодействия по протоколу TCP на стороне сервера в OC Windows
- 11. Последовательность вызова функций для взаимодействия по протоколу UDP на стороне сервера в OC Windows
- 12. Отличия блокирующих от неблокирующих сокетов в ОС Windows.