## Gerenciamento de I/O e Interrupções

#### Parte 1 - Visão Geral e Mecanismos

Engenharia de Computação

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Prof. Dr. Denis M. L. Martins

#### Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar técnicas de gerenciamento de I/O.
  - Incluindo a sequência de eventos sob técnicas síncronas e assíncronas (polling vs interrupções)
- Discutir as vantagens e desvantagens das técnicas de gerenciamento de I/O
- Explicar (interrupção) livelock e mitigação via técnica híbrida.

#### Questões principais

- Como podemos gerenciar I/O?
  - Solução simples: Loop para aguardar I/O → Polling
  - Por que manter a CPU ocupada em um loop quando nada acontece?
  - Com multitasking, esse tempo é desperdiçado, pois, outras tarefas poderiam utilizar melhor a CPU.
- Como podemos melhorar o processamento de I/O em relação ao polling?
  - Adicionar interrupções como mecanismo de notificação de I/O.
  - Como organizar o I/O então?
  - Qual o overhead (sobrecarga) que surge?

#### Visão Geral

- I/O é um dos aspectos mais importantes na operação de um computador
- Desafios:
  - Dispositivos de I/O variam muito
  - Métodos diversos para controlá-los
  - Gerenciamento de desempenho
  - Novos dispositivos surgem frequentemente


## Visão Geral (cont.)

- Os dispositivos de I/O são componentes que interagem com o SO (Sistema Operacional).
- Alguns **recebem** solicitações e **entregam** resultados
  - Ex.: disco, impressora, placa de rede.
- Outros geram eventos por conta própria
  - Ex.: temporizador/relógio, teclado, placa de rede.

#### Visão Geral (cont.)


- Função do SO: gerenciar e controlar operações e dispositivos de I/O
- Driver de dispositivo: Interface uniforme para o subsistema de I/O
  - Encapsula detalhes do hardware do dispositivo
  - Kernel do SO estruturado para usar módulos de driver de dispositivo.

## Estrutura do Kernel para gerenciamento de I/O



Fonte da Imagem: A. Silberschatz et. al, Operating Systems Concepts, capítulo 13.

#### Estrutura Típica de Barramento em PCs



Fonte da Imagem: A. Silberschatz et. al, Operating Systems Concepts, capítulo 13.

## Hardware de I/O

- Grande variedade de dispositivos de I/O:
  - Armazenamento
  - Interface humana
- Conceitos comuns:
  - Porta: ponto de conexão do dispositivo
  - Barramento: compartilhamento ou conexão em cadeia
- Exemplos:
  - Barramento PCI comum em PCs
  - PCI Express (PCIe) em servidores modernos
  - SAS (Serial Attached SCSI) para discos

#### Hardware de I/O (cont.)

- Controlador (adaptador de host):
  - Opera porta, barramento e dispositivo
  - Pode ser integrado ou em placa separada
  - Contém processador, microcódigo, memória privada, etc.
- Alguns controladores por dispositivo também possuem microcódigo próprio

#### Hardware de I/O (cont.)

- Fibre Channel (FC): controlador complexo, geralmente em adaptador separado (hostbus adapter, HBA)
- Instruções de I/O controlam dispositivos
- Dispositivos possuem registradores para comandos, endereços e dados:
  - Data-in, Data-out, Status e Controle
  - Registradores geralmente entre 1-4 bytes ou FIFO


#### Endereçamento de Dispositivos

- Dispositivos têm endereços utilizados por:
  - Instruções diretas de I/O
  - I/O mapeado em memória
- Memory mapping: Dados e comandos dos dispositivos são mapeados no espaço de endereçamento do processador
  - Útil para dispositivos de grande capacidade como placas gráficas

#### Mecanismos de gerenciamento de I/O

- **Polling**: SO "pergunta" continuamente por eventos ou resultados
  - Com o polling, a I/O é chamada de síncrona.
  - SO monitora a operação de I/O para verificação de conclusão.
- Interrupções: o dispositivo alerta quando ocorreu um evento ou resultado
  - Com interrupções, a I/O é chamada de assíncrona.
  - O SO inicia a operação de I/O.
  - I/O prossegue de forma assíncrona, liberando a CPU para realizar outras tarefas.
  - O dispositivo aciona uma interrupção quando a operação de I/O é concluída.
  - CPU é interrompida e o resultado da I/O é tratado pelo SO.

#### **Polling**



## Polling (cont.)

#### Passos para cada byte de I/O:

- 1. Ler bit de ocupado do registrador de status até ser 0
- 2. Configurar bits de leitura/escrita
- 3. Copiar dados para registrador se for escrita
- 4. Ativar bit de comando-pronto
- 5. Controlador configure bit de ocupado e executa a transferência
- 6. Controlador limpa bits ao finalizar
- Passo 1 é um ciclo busy-wait para aguardar I/O do dispositivo.
  - Razoável se o dispositivo for rápido. Mas ineficiente se o dispositivo for lento.
  - A CPU muda para outras tarefas? Os dados pode ser sobrescritos/perdidos.

## Polling (cont.)

#### • Vantagens:


- Fácil de programar
- Rápido: resultado processado assim que estiver disponível
- Sem overhead

#### • Desvantagem:

- Busy waiting: CPU espera a ocorrência de um evento
  - Desperdício de CPU
  - Ruim se o período de espera é muito longo

## Interrupções

- Alternativa ao polling para eficiência
- Gerada externamente à CPU:
  - SO inicia a operação de I/O no dispositivo.
  - CPU fica livre para fazer outra coisa assincronamente durante a execução da I/O.
  - Em momento posterior, a operação de I/O é concluída e o dispositivo aciona uma interrupção.
  - O manipulador de interrupções do SO age de acordo.
  - CPU é interrompida e salta (muda o registrador PC) para o interrupt handler
- CPU n\u00e3o precisa esperar I/O ser completada: sem busy waiting
  - Interrupt handler (tratador de interrupções) manipula evento



#### Ciclo de I/O Baseado em Interrupção

- Dispositivo de I/O aciona interrupção da CPU.
- O gerenciador (handler) de interrupções recebe a interrupção.
- Um vetor de interrupção é usado para despachar a interrupção para o gerenciador (handler) correto.
  - Troca de contexto no início e no fim, baseada na prioridade.
  - Encadeamento de interrupções se mais de um dispositivo estiver na mesma interrupção.
- Fonte da Imagem: A. Silberschatz et. al, Operating
  Systems Concepts, capítulo 13.

## Interrupções (cont.)

- O SO especifica um manipulador para cada tipo de interrupção e exceção.
  - Handler = função
  - O tipo de interrupção é determinado pelo número.
- Exemplo em processadores x86:
  - Os endereços dos handlers são armazenados pelo SO em uma tabela na memória, a Interrupt Descriptor Table (IDT).
    - Tabela de Vetor de Interrupção
    - Cada entrada da tabela aponta para um handler/função.
- Núcleo de CPU contém o Interrupt Descriptor Table Register (IDTR).
  - SO inicializa o IDTR com o endereço de início da IDT

vector number	description	
0	divide error	
1	debug exception	
2	null interrupt	
3	breakpoint	
4	INTO-detected overflow	
5	bound range exception	
6	invalid opcode	
7	device not available	
8	double fault	
9	coprocessor segment overrun (reserved)	
10	invalid task state segment	
11	segment not present	
12	stack fault	
13	general protection	
14	page fault	
15	(Intel reserved, do not use)	
16	floating-point error	
17	alignment check	
18	machine check	
19–31	(Intel reserved, do not use)	
32–255	maskable interrupts	

Tabela de vetores de eventos do processador Pentium da Intel. Fonte da Imagem: A. Silberschatz *et. al*, **Operating Systems Concepts**, capítulo 13.

## Interrupções (cont.)

Ao receber uma interrupção do tipo n:


- Ocorre uma mudança de contexto, e (no modo kernel) a CPU:
  - Salva o estado da execução atual,
  - Usa o IDTR para acessar a IDT,
  - Consulta a entrada n na IDT e invoca o handler/função correspondente.
- Posteriormente, o estado é restaurado e a execução anterior continua.
- A troca de contexto acarreta uma sobrecarga (overhead).

## Interrupções (Cont.)


- Também usadas para exceções e chamadas de sistema
- Em sistemas multi-CPU, interrupções podem ser processadas simultaneamente
- Usadas para processamento sensível a tempo

## Interface de I/O para Aplicações

- Chamadas de sistema encapsulam comportamentos de dispositivos
- Drivers escondem diferenças entre controladores
- Novos dispositivos usando protocolos existentes não exigem mudanças no SO



## Representação de Dispositivos de I/O no Linux



Linux abstrai um dispositivo de I/O como um arquivo especial (diretório /dev ). Fonte da Imagem: OS Team - OS OER

## Características de I/O Devices

aspect	variation	example
data-transfer mode	character block	terminal disk
access method	sequential random	modem CD-ROM
transfer schedule	synchronous asynchronous	tape keyboard
sharing	dedicated sharable	tape keyboard
device speed	latency seek time transfer rate delay between operations	
I/O direction	read only write only read–write	CD-ROM graphics controller disk

Fonte da Imagem: A. Silberschatz et. al, Operating Systems Concepts, capítulo 13.

#### Conclusão

- As operações de entrada/saída (I/O) são caras por várias razões:
  - Dispositivos lentos e links de comunicação lentos
  - Concorrência proveniente de múltiplos processos.
  - O I/O é tipicamente suportado através de chamadas de sistema e tratamento de interrupções, que são lentas.
- Abordagens para melhorar o desempenho:
  - Aumentar o número de dispositivos para reduzir a concorrência por um único dispositivo e, assim, melhorar a utilização da CPU.
  - Aumentar a memória física para reduzir o tempo de paginação e, portanto, melhorar a utilização da CPU.

#### Leitura adicional

- Capítulo 5 do livro Sistemas Operacionais Modernos, de A. TANENBAUM
- Capítulo 13 do livro: Operating Systems Concepts, de A. Silberchatz et. al.

# Dúvidas e Discussão