

The Trading Notes

BY DENTA ARVIHAKNATA

TITIK AWAL ANCORED VWAP (AVWAP)	2
HUBUNGAN AVWAP DENGAN BUBBLE VOLUME	4
HUBUNGAN AVWAP DENGAN VOLUME PROFILE	6
HUBUNGAN AVWAP DENGAN MARKET STRUKTUR	8
NOTES	11
KESIMPULAN	13
CONTOH	14
MENENTUKAN SUPPLY DEMAND DENGAN VOLUME PROFILE	17
ACCUMULATIVE SWING INDEX (ASI)	19
<i>Smart Money Concepts (SMC)</i> dan <i>Accumulative Swing Index (ASI)</i>	24
STANDARD DEVIATION (SD) VWAP	27
Dan respon digambar pertama first reject di VWAP dan gambar dua first reject di sd1 dinamakan?	38
Jadi intinya harus cari first reject dulu entah di vwap, sd1, sd2. Dan kita bisa asumsi dump sebenarnya ada di satu level diatasnya first reject?	40

TITIK AWAL ANCORED VWAP (AVWAP)

Menentukan titik awal atau *anchor* pada Anchored VWAP (AVWAP) adalah seni mencari momen di mana **psikologi pasar berubah secara drastis**. Karena AVWAP menghitung rata-rata harga tertimbang volume sejak titik tertentu, Anda ingin memilih titik di mana "pertarungan" baru antara pembeli dan penjual dimulai.

Berikut adalah beberapa titik terbaik untuk meletakkan *anchor* Anda:

1. Swing High atau Swing Low Terpilih

Ini adalah tempat yang paling umum. Cari titik balik harga yang signifikan di mana tren berubah arah.

Logika: Titik ini menandakan puncak euforia atau dasar kepanikan. Menarik AVWAP dari sini membantu Anda melihat apakah rata-rata pelaku pasar yang masuk sejak pembalikan tersebut sedang profit atau rugi.

2. Event Fundamental Besar (Catalyst)

Gunakan AVWAP pada lilin (*candle*) tepat saat berita besar keluar.

Contoh: Laporan laba perusahaan (*Earnings Call*), pengumuman suku bunga bank sentral (FOMC/BI Rate), atau data inflasi (CPI).

Logika: Berita besar mendatangkan volume masif dan mengubah persepsi nilai instrumen tersebut secara instan.

3. Gap Harga yang Signifikan

Jika terjadi *breakaway gap* (celah harga yang tidak langsung tertutup), letakkan *anchor* pada *candle* pertama setelah gap tersebut.

Logika: Gap menunjukkan ketidakseimbangan yang ekstrem antara *supply* dan *demand*. AVWAP dari titik ini sering kali berfungsi sebagai *support* atau *resistance* yang sangat kuat di masa depan.

4. Awal Periode Waktu (Cyclical)

Banyak institusi memulai perhitungan mereka pada awal siklus kalender.

Titik Anchor: Awal tahun (Year-to-Date), awal kuartal, atau awal bulan.

Logika: Ini membantu Anda melihat tren makro dan posisi rata-rata pelaku pasar dalam periode fiskal berjalan.

Ringkasan Strategi Penempatan

Jenis Titik	Kapan Digunakan	Tujuan Utama
Major Pivot	Saat tren baru terbentuk	Konfirmasi pembalikan tren.
Earnings/News	Segera setelah rilis berita	Mengetahui "harga rata-rata" institusi masuk.
Post-Gap	Setelah lonjakan harga tiba-tiba	Mencari area <i>retest</i> yang aman.
YTD (Year-to-Date)	Setiap awal Januari	Melihat peta besar pergerakan tahunan.

Mengapa ini Penting? (Sisi Teknis)

Secara matematis, AVWAP merepresentasikan level impas (*break-even*) bagi seluruh partisipan sejak titik tersebut. Rumusnya tetap sama dengan VWAP standar:

$$AVWAP = \frac{\sum (Price_i \times Volume_i)}{\sum Volume_i}$$

Namun, dengan menentukan titik mulai ($i=0$) secara manual, Anda menghilangkan "kebisingan" data lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Tips Pro: Jangan terpaku pada satu titik saja. Sering kali, area di mana dua AVWAP dari titik *anchor* yang berbeda bertemu (misalnya dari *Swing Low* terjauh dan dari berita terbaru) akan menjadi zona pantulan yang sangat kuat.

Apakah Anda sedang memantau saham tertentu atau aset kripto untuk dipasang AVWAP ini?

HUBUNGAN AVWAP DENGAN BUBBLE VOLUME

Memadukan **Anchored VWAP (AVWAP)** dengan **Volume Bubbles** (atau *Volume Dots*) adalah kombinasi yang sangat kuat karena keduanya berfokus pada satu hal yang sama: **Volume**. Jika AVWAP memberi tahu Anda *di mana* harga rata-rata pelaku pasar, Volume Bubbles menunjukkan *kapankah* dan *seberapa besar* ledakan transaksi terjadi.

Berikut adalah cara efektif untuk mensinergikan keduanya:

1. Menggunakan Bubble Terbesar sebagai Titik Anchor

Seringkali kita bingung memilih *swing high* atau *low* mana yang harus di-anchor. Dengan bantuan Volume Bubbles, pilihannya menjadi objektif.

Strategi: Cari *bubble* yang ukurannya paling mencolok (anomali volume). Letakkan anchor AVWAP tepat pada lilin (*candle*) di mana *bubble* raksasa itu muncul.

Logika: *Bubble* besar menandakan adanya "Big Player" atau institusi yang masuk. Dengan meng-anchor di sana, Anda sedang melacak harga rata-rata masuknya "uang besar" tersebut.

2. Konfirmasi Pantulan (Reject or Bounce)

Saat harga mendekati garis AVWAP, jangan langsung masuk posisi. Tunggu interaksi dengan Volume Bubbles.

Kasus Bullish: Jika harga menyentuh AVWAP dari atas dan muncul **Bubble Hijau Besar**, ini menunjukkan adanya agresi pembeli di area harga rata-rata. Ini adalah sinyal *Buy* yang kuat.

Kasus Bearish: Jika harga memantul di bawah AVWAP dan muncul **Bubble Merah Besar**, itu berarti penjual mempertahankan area tersebut.

3. Deteksi "Absorption" (Penyerapan)

Kadang harga menembus AVWAP tapi volume bubbles justru menunjukkan hal yang berlawanan.

Jika harga menembus ke bawah AVWAP tapi muncul banyak *bubble* beli (hijau) yang besar namun harga tidak lanjut turun, itu disebut **Absorption**. Para pembeli sedang menyerap semua tekanan jual. Ini sering kali merupakan jebakan (*bear trap*) sebelum harga berbalik naik tajam.

Perbandingan Peran dalam Strategi

Fitur	Fungsi Utama	Peran dalam Tim
Anchored VWAP	Menentukan level psikologis/harga rata-rata.	Peta (Map): Menunjukkan area krusial.
Volume Bubbles	Menunjukkan intensitas transaksi secara visual.	Radar (Trigger): Menunjukkan aksi nyata saat ini.

Tips Teknis: Pengaturan Visual

Agar grafik Anda tidak terlihat seperti "tumpahan cat," cobalah pengaturan berikut:

1. **Transparansi:** Atur transparansi Volume Bubbles agar Anda tetap bisa melihat badan *candle*.
 2. **Filter Volume:** Jika platform Anda memungkinkan, atur agar hanya *bubble* dengan volume di atas rata-rata yang muncul. Ini membantu Anda hanya fokus pada "jejak kaki gajah" (institusi).
 3. **Warna:** Pastikan warna AVWAP kontras dengan warna dominan *bubbles* Anda agar mata tidak cepat lelah.
-

Sudut Pandang Alternatif: Volume Profile

Selain *bubbles*, Anda juga bisa mempertimbangkan **Volume Profile (Fixed Range)**. Jika Volume Bubbles menunjukkan volume berdasarkan *waktu*, Volume Profile menunjukkan volume berdasarkan *harga*. Menggabungkan AVWAP dengan titik volume tertinggi pada profil harga (**Point of Control/POC**) akan memberikan zona *support/resistance* yang sangat akurat.

Apakah Anda biasanya menggunakan *bubbles* ini untuk *scalping* cepat atau untuk menahan posisi lebih lama (*swing trading*)?

HUBUNGAN AVWAP DENGAN VOLUME PROFILE

Memadukan **Anchored VWAP (AVWAP)** dengan **Volume Profile** (khususnya **POC - Point of Control**) adalah teknik tingkat tinggi yang sering digunakan oleh *professional trader*. Keduanya sama-sama berbasis volume, namun melihatnya dari sudut pandang berbeda: AVWAP berdasarkan **waktu**, sedangkan Volume Profile berdasarkan **harga**.

Berikut adalah cara efektif untuk memadukannya:

1. Mencari Konfluensi (Titik Temu)

Strategi yang paling kuat adalah mencari area di mana garis AVWAP bertemu dengan garis POC dari Volume Profile.

Caranya: Tarik Volume Profile (Fixed Range) dari sebuah *swing low* ke harga saat ini. Di saat yang sama, letakkan *anchor* AVWAP pada titik *swing low* yang sama.

Kekuatan: Jika harga mendekati area di mana AVWAP dan POC berada di level harga yang hampir sama, area tersebut menjadi **Zona Support/Resistance Super**.

Logika: Di harga tersebut, rata-rata orang yang masuk sejak titik awal sedang "impas" (AVWAP), dan di harga itu pula transaksi paling banyak terjadi (POC).

2. Membedakan "Value" vs. "Average"

Value Area (VA): Area pada Volume Profile di mana 70% volume terjadi.

Strategi: Jika harga berada di atas **Value Area High (VAH)** dan juga berada di atas **AVWAP**, ini adalah tanda tren *bullish* yang sangat kuat.

Entry: Tunggu harga melakukan *retest* (kembali) ke garis AVWAP yang berada di dalam atau di batas atas *Value Area*. Jika harga tertahan di sana, itu adalah peluang beli yang sehat.

3. Mengidentifikasi "Unfinished Business"

Seringkali pasar meninggalkan apa yang disebut **Naked POC (nPOC)**, yaitu level POC dari hari sebelumnya yang belum pernah disentuh lagi oleh harga.

Strategi: Gunakan AVWAP untuk memprediksi kapan harga akan "menjemput" nPOC tersebut.

Logika: Jika AVWAP mulai mengarah menuju nPOC yang belum disentuh, nPOC tersebut akan bertindak sebagai magnet harga. Ketika harga sampai di sana, biasanya akan terjadi reaksi besar.

4. Menentukan Target Profit dan Stop Loss

Perpaduan ini memberikan batasan risiko yang sangat objektif:

Stop Loss: Jika Anda masuk posisi beli berdasarkan pantulan di AVWAP, letakkan *Stop Loss* sedikit di bawah POC atau di bawah **Value Area Low (VAL)** terdekat.

Target Profit: Gunakan High Volume Node (gunung volume) berikutnya sebagai target, atau garis AVWAP yang ditarik dari *swing high* sebelumnya (AVWAP penjual).

Contoh Skenario Praktis:

1. **Langkah 1:** Terjadi lonjakan harga (misal setelah rilis laporan keuangan). Tarik **AVWAP** dari *candle* berita tersebut.
2. **Langkah 2:** Gunakan **Fixed Range Volume Profile** pada seluruh area konsolidasi setelah lonjakan tersebut.
3. **Langkah 3:** Perhatikan level **POC**. Jika harga turun dan menyentuh garis AVWAP yang kebetulan berdekatan dengan level POC, cari konfirmasi *reversal* (seperti *Volume Bubbles* hijau yang kita bahas sebelumnya).
4. **Langkah 4:** Masuk posisi dengan keyakinan lebih tinggi karena ada dua indikator volume besar yang memvalidasi harga tersebut.

Tips Tambahan:

Gunakan Volume Profile yang Berbeda: Cobalah memadukan *Visible Range* (yang mencakup semua data di layar) dengan *Fixed Range* (yang Anda tarik manual).

Waspada Low Volume Nodes (LVN): Area di mana volume sangat tipis pada profil harga. Harga biasanya bergerak sangat cepat melewati area ini. Jika

AVWAP berada di area LVN, biasanya ia kurang kuat sebagai *support* dibandingkan jika ia berada di dekat POC.

Kombinasi ini akan membuat grafik Anda jauh lebih "bersih" secara logika karena Anda tidak lagi menebak-nebak garis, melainkan mengikuti ke mana uang besar (smart money) bertransaksi. Apakah Anda lebih sering trading di *timeframe* kecil (menit) atau besar (harian)?

HUBUNGAN AVWAP DENGAN MARKET STRUKTUR

Memadukan VWAP (terutama Anchored VWAP) dengan **Market Structure** adalah langkah terakhir untuk memahami "cerita" di balik pergerakan harga. Jika Market Structure adalah **Peta** (ke mana harga ingin pergi), maka VWAP adalah **Kompas** (apakah harga berada di jalur yang wajar atau sudah terlalu mahal).

Berikut adalah hubungan mendalam antara keduanya:

1. Penentu "Bias" Tren (Bullish vs. Bearish)

Dalam Market Structure, tren didefinisikan oleh *Higher High* (HH) dan *Higher Low* (HL). VWAP berfungsi sebagai validator dari struktur tersebut.

Bullish Structure: Jika harga membentuk HL dan posisi harga tetap berada **di atas VWAP**, itu berarti pembeli sangat agresif dan mengontrol harga rata-rata. Struktur ini jauh lebih valid daripada HL yang terbentuk di bawah VWAP.

Bearish Structure: Jika harga membentuk *Lower High* (LH) dan tetap berada **di bawah VWAP**, tren turun tersebut memiliki konfirmasi volume yang kuat.

2. Konfirmasi Breakout (BOS dan ChoCh)

Break of Structure (BOS) atau *Change of Character* (ChoCh) sering kali menjadi jebakan (*fakeout*). VWAP membantu membedakannya:

Valid Breakout: Saat harga menembus *Resistance* (BOS) dan di saat yang sama menembus **VWAP ke atas** dengan volume besar, ini adalah konfirmasi bahwa institusi mendukung penembusan tersebut.

Fakeout: Jika harga menembus *Resistance* tapi gagal bertahan di atas VWAP, besar kemungkinan itu adalah *liquidity grab* (manipulasi) sebelum harga turun kembali ke dalam struktur.

3. VWAP sebagai Titik Entri "Higher Low"

Banyak *trader* bingung di mana tepatnya meletakkan order saat harga melakukan *retest* pada struktur yang baru pecah.

Strategi: Gunakan **Anchored VWAP** yang ditarik dari titik awal tren (Swing Low). Saat harga melakukan *pullback* untuk membentuk HL, carilah area di mana **Garis Struktur (Support)** bertemu dengan **Garis AVWAP**.

Logika: Ini adalah titik temu antara sejarah harga (struktur) dan efisiensi volume (VWAP).

Perbandingan Peran: Struktur vs. VWAP

Komponen	Market Structure (Price Action)	VWAP (Volume)
Fungsi	Mengidentifikasi arah pergerakan.	Mengidentifikasi nilai wajar (<i>Fair Value</i>).
Sinyal	Menunjukkan kapan tren berubah (BOS/ChoCh).	Menunjukkan apakah harga sudah "terlalu jauh" dari rata-rata.
Psikologi	Melihat jejak kaki pembeli/penjual di masa lalu.	Melihat posisi impas (<i>break-even</i>) pelaku pasar saat ini.

4. Interaksi dalam Fase Distribusi dan Akumulasi

Dalam teori Wyckoff, pasar bergerak dalam fase. VWAP adalah indikator terbaik untuk melihat fase ini dalam struktur:

Fase Akumulasi (Sideways): VWAP biasanya akan terlihat datar (horizontal) tepat di tengah-tengah rentang harga (*Trading Range*).

Fase Mark-up (Trending): Begitu harga keluar dari struktur *sideways*, jarak antara harga dan VWAP akan melebar. Jika jaraknya terlalu ekstrem (deviasi), struktur cenderung akan mengalami *mean reversion* atau kembali ke VWAP untuk membentuk HL baru.

5. Hubungan dengan Liquidity

Market structure sering kali mencari "kantong likuiditas" di bawah *Low* atau di atas *High*.

Tips: Jika harga mengambil likuiditas di bawah struktur *Low* (Spring) dan dengan cepat kembali ke atas garis VWAP, itu adalah sinyal *reversal* (pembalikan) yang sangat akurat karena harga telah menolak area "murah" dan kembali ke area nilai wajar dengan cepat.

Kesimpulan Praktis

Jangan gunakan VWAP secara buta. Selalu tanya diri Anda:

1. **Strukturnya ke mana?** (Cari HH/HL atau LH/LL).
2. **Harganya di mana dibanding VWAP?** (Apakah sedang diskon, wajar, atau kemahalan?).
3. **Apakah ada konfluensi?** (Apakah garis VWAP bertepatan dengan level *Support/Resistance* atau *Demand/Supply*?).

Jika Anda melihat harga memantul di **Support Struktur** yang juga merupakan **Garis POC Volume Profile** dan **Anchored VWAP**, Anda baru saja menemukan "High Probability Setup".

Apakah Anda sudah terbiasa menarik garis *Market Structure* secara manual atau menggunakan bantuan indikator lain?

NOTES

Brian Shannon, penulis buku "*Maximum Trading Gains with Anchored VWAP*", menekankan filosofi ini untuk melindungi trader dari dua musuh utama: **FOMO** (takut ketinggalan) dan **Menangkap Pisau Jatuh** (*Catching a falling knife*).

Kalimat tersebut bukan berarti Anda tidak boleh masuk ke pasar, melainkan peringatan untuk **jangan masuk secara buta** hanya karena harga bergerak. Maksud sebenarnya adalah: **Tunggu konfirmasi**.

Berikut adalah bedah logikanya:

1. Don't Buy the Breakout (Jangan Beli Saat Breakout)

Maksudnya: Seringkali saat harga menembus level *resistance*, itu adalah puncak euforia. Jika Anda beli tepat saat harga menembus garis, Anda berisiko terkena *False Breakout* (jebakan) atau membeli di harga yang sudah terlalu jauh dari rata-rata (AVWAP).

Solusi Shannon: Tunggu harga melakukan *retest*. Biarkan harga pecah (*break*), lalu tunggu ia turun sedikit (menyentuh AVWAP), dan beli saat harga mulai naik kembali dari AVWAP tersebut.

2. Don't Buy the Dip (Jangan Beli Saat Turun)

Maksudnya: Banyak orang membeli hanya karena harga "sudah murah". Padahal, harga yang turun bisa terus turun lebih dalam.

Solusi Shannon: Jangan beli hanya karena harga menyentuh AVWAP. Beli ketika harga menunjukkan **reaksi** (memantul) di atas AVWAP. Anda ingin membeli "kekuatan" (*strength*), bukan membeli "kelemahan" (*weakness*).

3. Don't Short the Breakdown (Jangan Jual Saat Jebol Support)

Maksudnya: Mirip dengan breakout, menjual tepat saat harga menembus *support* seringkali membuat Anda masuk di titik jenuh jual (*oversold*). Harga sering memantul naik segera setelah *breakdown* untuk menjemput *stop loss* para penjual.

Solusi Shannon: Tunggu harga kembali naik sedikit untuk menguji AVWAP dari bawah sebagai *resistance*, lalu *short* saat harga ditolak (turun lagi).

4. Don't Short the Rip (Jangan Jual Saat Lonjakan Naik)

Maksudnya: Jangan mencoba menebak di mana puncak harga (top picking). Hanya karena harga melonjak tajam (*ripping*), bukan berarti ia akan langsung jatuh. Tren kuat bisa bertahan lebih lama dari saldo akun Anda.

Solusi Shannon: Biarkan lonjakan itu terjadi, tunggu struktur harga patah dan harga berada di bawah AVWAP, baru kemudian cari posisi *short*.

Filosofi Inti: "Wait for the Confirmation"

Brian Shannon merangkum ini dalam satu prinsip sederhana: "**Only Price Pays**" (Hanya harga yang membayar). Indikator hanyalah alat bantu, tapi konfirmasi pergerakan harga adalah rajanya.

Skenario	Tindakan yang Salah (Agresif)	Tindakan ala Brian Shannon (Konservatif)
Harga Naik	Beli saat harga baru saja menembus High.	Tunggu <i>Pullback</i> ke AVWAP, beli saat memantul.
Harga Turun	Beli saat harga sedang jatuh tajam.	Tunggu harga stabil di AVWAP dan mulai naik lagi.
Konfirmasi	Menebak arah pergerakan.	Bereaksi terhadap pergerakan yang sudah terbukti.

Mengapa ini penting bagi pengguna AVWAP?

Bagi Shannon, AVWAP adalah garis "kebenaran".

- Jika harga di atas AVWAP, pembeli yang pegang kendali.
- Jika harga di bawah AVWAP, penjual yang pegang kendali.

Dengan mengikuti nasihat "Don't Buy the Breakout/Dip", Anda sebenarnya sedang dilatih untuk menjadi trader yang **sabar**. Anda mencari titik entri di mana risiko Anda paling kecil (dekat dengan garis AVWAP) tapi memiliki potensi keuntungan yang besar karena searah dengan tren.

Apakah konsep "tunggu pantulan di AVWAP" ini terasa lebih masuk akal bagi gaya trading Anda dibandingkan langsung mengejar harga?

KESIMPULAN

Tentu, berikut adalah visualisasi komprehensif dari setup trading yang telah kita bahas. Gambar ini merangkum semua konsep penting dari penggunaan **Anchored VWAP (AVWAP)** dalam sebuah strategi:



Bedah Detail Gambar Setup:

Gambar ini menggunakan grafik lilin (candle) 1H dengan struktur pasar yang jelas dan berbagai indikator volume yang bekerja sama:

1. Titik Anchor (Major Swing Low):

Titik awal AVWAP dipilih pada **Major Swing Low** (ditandai kotak merah). Di sinilah lonjakan volume beli besar pertama kali terjadi, menandakan 'Smart Money' masuk. Garis AVWAP (biru tua) mulai ditarik dari sini.

2. Market Structure (HH/HL):

Grafik menunjukkan tren *bullish* yang sehat dengan label **Higher Highs (HH)** dan **Higher Lows (HL)**. Perhatikan bagaimana struktur HL sering terbentuk tepat di atas atau di garis AVWAP, mengonfirmasi tren volume.

3. Volume Profile & Point of Control (POC):

Di sisi kanan, Anda melihat **Fixed Range Volume Profile** (biru/kuning). Garis horizontal merah tipis adalah **Point of Control (POC)**, yaitu level harga dengan transaksi paling banyak di sepanjang rentang ini.

4. Konfluensi di Zona Entri (Setup Utama):

Inilah inti dari setup ini. Saat harga melakukan *pullback* (mundur), ia menyentuh garis **AVWAP** yang bertepatan dengan garis **POC** (Area Konfluensi). Kombinasi ini (support volume temporal + support volume harga) menciptakan zona pantulan super kuat.

5. Volume Bubbles (Konfirmasi):

Gelembung-gelembung di atas volume bar menunjukkan agresi pembeli (hijau) dan penjual (merah). Di Zona Entri, muncul **Bubble Hijau Besar**, menunjukkan bahwa 'Big Player' kembali masuk dengan agresif tepat di area konfluensi tersebut. Ini adalah pemicu (*trigger*) entri yang valid.

6. Penerapan Nasehat Brian Shannon:

Don't Buy FOMO: Panah merah menunjukkan area di mana harga sudah terlalu tinggi dan jauh dari AVWAP. Membeli di sini berbahaya (FOMO).

Wait for Retest: Garis AVWAP dan POC menunjukkan di mana Anda harus sabar menunggu.

Valid Entry: Beli hanya ketika harga menunjukkan pantulan (*reject*) yang kuat di Zona Konfluensi dengan konfirmasi Volume Bubbles hijau yang besar.

Gambar ini adalah peta jalan yang solid untuk menggabungkan tren, volume rata-rata, volume per harga, dan nasehat manajemen risiko dari Brian Shannon menjadi satu sistem trading yang koheren.

CONTOH



Berikut adalah panduan strategi trading yang komprehensif, disajikan dalam bentuk gambar .jpg yang memadukan Anchored VWAP (AVWAP), Volume Profile, dan Volume Bubbles dengan label Bahasa Indonesia yang jelas.

Gambar ini dirancang untuk menyatukan semua konsep yang telah kita bahas:

1. Struktur Pasar & Titik Anchor:

Judul: "PANDUAN STRATEGI TRADING AVWAP & VOLUME PROFILE"

Titik Anchor: "TITIK ANCHOR (Lonjakan Volume Besar - Beli)" ditandai jelas pada Major Swing Low, tempat dimulainya garis AVWAP (biru tua).

Struktur Pasar: Label "Market Structure: Bullish Trend (HH/HL)" menunjukkan pergerakan Higher High dan Higher Low yang sehat.

2. Konfluensi di Zona Entri (Setup Utama):

Volume Profile & POC: "POINT OF CONTROL (POC) - Zona Transaksi Tertinggi" ditunjukkan pada Volume Profile, bertepatan dengan garis AVWAP.

Zona Retest: "RETEST ZONE (Retest ke AVWAP & POC + Pantulan Agresif)" adalah area kunci di mana AVWAP, POC, dan Higher Low bertemu. Kotak hijau menyoroti area ini dengan jelas.

Valid Entry: Panah hijau besar menunjukkan "VALID ENTRY" (Beli di Pantulan AVWAP/POC), didukung oleh **Volume Bubbles** hijau besar.

3. Manajemen Risiko & Psikologi (Brian Shannon's Advice):

Breakout WARNING: "Breakout (Don't Buy FOMO)" menunjukkan area di mana pembelian harus dihindari karena harga sudah terlalu jauh dari nilai wajar.

Dip-Buying WARNING: "Don't Buy the Dip (Tanpa Konfirmasi)" menekankan pentingnya menunggu sinyal pantulan di Zona Retest.


4. Panduan Eksekusi (Summary):

Bilah Ringkasan: Di bagian bawah, terdapat langkah-langkah ringkas: "1. Tentukan Titik Anchor 2. Amati Konfluensi AVWAP & POC 3. Konfirmasi dengan Volume Bubbles 4. Eksekusi Berdasarkan Harga."

Label Penjelasan: "STRATEGY EXECUTION" dan "RETEST ZONE" juga memberikan detail tambahan tentang interpretasi volume bubbles.

Gambar ini berfungsi sebagai visualisasi tunggal yang kuat untuk memahami bagaimana volume dan harga saling mengonfirmasi di area nilai wajar.

MENENTUKAN SUPPLY DEMAND DENGAN VOLUME PROFILE



Menentukan area **Supply (Penawaran)** dan **Demand (Permintaan)** menggunakan Volume Profile jauh lebih akurat daripada hanya melihat *Price Action* biasa, karena Anda bisa melihat di harga mana transaksi besar benar-benar terjadi.

Dalam Volume Profile, area Supply dan Demand tidak lagi dilihat sebagai garis, melainkan sebagai **Value Area** dan **Volume Nodes**. Berikut adalah panduan langkah demi langkahnya:

1. Mengidentifikasi High Volume Nodes (HVN) sebagai Magnet & Support/Resistance

High Volume Nodes adalah puncak-puncak gunung pada histogram Volume Profile. Ini adalah level harga di mana terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dalam jumlah besar.

Demand (Support): Jika harga berada di atas HVN dan kemudian turun mendekatinya, HVN tersebut berfungsi sebagai area **Demand**. Pelaku pasar menganggap harga tersebut "adil" dan kemungkinan besar akan membeli lagi di sana.

Supply (Resistance): Jika harga berada di bawah HVN dan kemudian naik mendekatinya, HVN tersebut berfungsi sebagai area **Supply**. Orang-orang yang "terjebak" di harga tersebut saat harga turun sebelumnya akan cenderung menjual untuk balik modal (*break-even*).

2. Menggunakan Low Volume Nodes (LVN) sebagai "Zona Tolakan"

Low Volume Nodes adalah lembah atau celah kosong pada histogram. Ini adalah level harga yang dilewati dengan sangat cepat karena tidak banyak orang yang mau bertransaksi di sana.

Cara Pakai: LVN sering kali bertindak sebagai batas akhir dari zona Supply atau Demand. Jika harga menembus LVN, biasanya ia akan "meluncur" cepat ke HVN berikutnya.

Tip: Area Demand/Supply yang paling kuat sering kali berada tepat di **tepi** antara HVN yang padat dan LVN yang kosong.

3. Konsep Value Area (VA) dan POC

Value Area (VA): Area yang mencakup 70% volume transaksi.

Value Area High (VAH): Bertindak sebagai batas atas **Supply**.

Value Area Low (VAL): Bertindak sebagai batas bawah **Demand**.

Point of Control (POC): Garis merah di tengah volume tertinggi. Ini adalah "titik keseimbangan" terjenuh. Jika harga menjauh dari POC, ia akan cenderung ditarik kembali ke sana.

Strategi Praktis Menentukan Setup:

A. Menentukan Zona Demand (Area Beli)

1. Cari pergerakan harga yang naik tajam (*impulsive move*).
2. Tarik **Fixed Range Volume Profile** dari awal kenaikan hingga puncak kenaikan tersebut.
3. Lihat di mana gunung volume (HVN) terbesar berada di bagian bawah.
4. **Zona Demand** Anda adalah area di sekitar HVN tersebut, terutama jika bertepatan dengan *bullish candlestick* atau level AVWAP.

B. Menentukan Zona Supply (Area Jual)

1. Cari pergerakan harga yang jatuh tajam.
2. Tarik **Fixed Range Volume Profile** dari awal jatuh hingga dasar penurunan.
3. Cari HVN di bagian atas profil tersebut.

4. **Zona Supply** Anda adalah area HVN tersebut. Di sinilah para penjual besar (institusi) meletakkan pesanan mereka.

Ringkasan Hubungan Visual:

Fitur Volume Profile	Interpretasi Market	Fungsi Strategis
Puncak (HVN)	Area Konsensus / Banyak Transaksi	Magnet Harga (Target TP atau Entry).
Lembah (LVN)	Area Penolakan / Ketidakadilan Harga	Barrier/Tembok (Tempat meletakkan Stop Loss).
POC (Garis Merah)	Harga Paling Fair	Center of Gravity (Harga akan selalu kembali ke sini).


Kesimpulan:

Cara terbaik menentukan Supply & Demand dengan Volume Profile adalah mencari **High Volume Nodes (HVN)** yang belum pernah diuji kembali (*retested*) oleh harga. Jika Anda melihat HVN yang sejajar dengan level *support* klasik atau AVWAP, itulah zona dengan probabilitas tertinggi.

Apakah Anda ingin saya jelaskan cara menarik *Fixed Range* yang benar untuk mencari zona ini di chart?

ACCUMULATIVE SWING INDEX (ASI)

Accumulative Swing Index (ASI) adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. (pencipta RSI dan ATR) untuk memberikan gambaran



yang lebih jernih mengenai kekuatan tren harga.

Jika Swing Index (SI) hanya melihat pergerakan dari satu sesi ke sesi berikutnya, ASI adalah **total kumulatif** dari nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah menyaring "kebisingan" (noise) pasar dan menunjukkan arah harga yang sebenarnya.

1. Fungsi Utama ASI

Indikator ini sering dianggap sebagai alat "konfirmasi" karena gerakannya cenderung mengikuti harga, namun dengan grafik yang lebih halus.

- **Konfirmasi Breakout:** Jika harga menembus level *resistance* tetapi ASI tidak mencetak level tertinggi baru, ada kemungkinan itu adalah *false breakout*. Breakout dianggap kuat jika ASI juga menembus level puncaknya.
- **Analisis Tren:** Ketika garis ASI bergerak naik, pasar berada dalam tren *bullish*. Sebaliknya, jika ASI turun, pasar sedang *bearish*.
- **Garis Tren (Trendlines):** Banyak trader menggambar garis tren langsung di atas indikator ASI. Karena ASI lebih stabil dibanding harga, penembusan garis tren pada ASI sering kali menjadi sinyal awal sebelum harga benar-benar berbalik arah.
- **Divergensi:** Jika harga mencapai titik tertinggi baru (*higher high*) tetapi ASI justru menurun, ini adalah sinyal bahwa momentum tren mulai melemah.

2. Cara Kerja Perhitungan

Rumus ASI cukup kompleks karena mempertimbangkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan hari ini terhadap hari sebelumnya.

$$ASI_t = ASI_{t-1} + SI_t$$

Komponen intinya, **Swing Index (SI)**, menggunakan variabel seperti:

- Selisih harga penutupan hari ini dengan kemarin.
- Selisih harga tertinggi dan terendah terhadap penutupan sebelumnya.
- **Limit Move:** Batas pergerakan harga maksimum dalam satu hari (istilah yang berasal dari pasar berjangka/futures).

3. Kelebihan dan Kekurangan

Fitur	Kelebihan	Kekurangan
Kejelasan Tren	Sangat efektif menyaring fluktuasi harian yang menipu.	Termasuk lagging indicator (indikator yang terlambat).
Akurasi Breakout	Memberikan bukti fisik apakah tenaga pasar cukup untuk lanjut naik/turun.	Kurang efektif pada pasar yang sedang bergerak menyamping (<i>sideways</i>).
Objektivitas	Menggunakan formula matematika tetap untuk menentukan "ayunan" harga.	Memerlukan input "Limit Move" yang tepat agar hasilnya akurat.

Tips Praktis

Di platform modern seperti TradingView, Anda tidak perlu menghitung manual. Namun, perhatikan pengaturan "**Limit Move**". Untuk aset yang tidak memiliki batas harga harian (seperti Forex atau Kripto), biasanya trader mengatur angka limit yang cukup besar agar perhitungan indikator tetap berjalan secara proporsional.

Apakah Anda sedang memantau instrumen tertentu (seperti saham atau forex) menggunakan indikator ini?

Ini adalah tabel komprehensif yang mencakup berbagai kemungkinan skenario perbandingan antara **Grafik Harga** dan **Grafik ASI**.

Tabel ini akan membantu Anda membaca arah pasar, baik saat tren akan berlanjut maupun saat akan berbalik arah (*reversal*).

Tabel Perbandingan Skenario Harga vs. ASI

Kondisi	Grafik Harga	Grafik ASI	Interpretasi / Makna
Konfirmasi	Membuat titik	Membuat titik bawah	Tren Turun Kuat.

Kondisi	Grafik Harga	Grafik ASI	Interpretasi / Makna
Bearish	bawah baru (<i>Lower Low</i>).	baru (<i>Lower Low</i>).	Penjual memegang kendali penuh.
Konfirmasi Bullish	Membuat titik puncak baru (<i>Higher High</i>).	Membuat titik puncak baru (<i>Higher High</i>).	Tren Naik Kuat. Pembeli memegang kendali penuh.
Divergensi Bearish	Belum menembus titik bawah sebelumnya.	Sudah menembus titik bawah sebelumnya.	Sinyal Bearish Dini. Harga "lemah di dalam" dan kemungkinan besar akan segera terjun.
Divergensi Bullish	Belum menembus titik puncak sebelumnya.	Sudah menembus titik puncak sebelumnya.	Sinyal Bullish Dini. Kekuatan beli sudah pecah ke atas, harga kemungkinan segera melonjak.
Bullish Reversal (Oversold)	Membuat titik bawah baru.	Gagal membuat titik bawah baru (membentuk titik bawah yang lebih tinggi).	Pelemahan Tren Turun. Tekanan jual habis, potensi harga berbalik naik sangat besar.
Bearish Reversal (Overbought)	Membuat titik puncak baru.	Gagal membuat titik puncak baru (membentuk titik puncak yang lebih rendah).	Pelemahan Tren Naik. Kekuatan beli jenuh, potensi harga jatuh atau koreksi besar.

Penjelasan Tambahan untuk Strategi Anda:

1. Leading vs Lagging:

Ingatlah bahwa ASI sering kali menjadi **Leading Indicator** (indikator pendahulu). Dalam kasus yang Anda tanyakan (baris ke-3 di tabel), ASI menunjukkan bahwa "kekuatan mekanis" pasar sudah jatuh lebih dulu sebelum mata manusia melihatnya di grafik harga.

2. Konfirmasi Breakout Trendline:

Selain melihat titik bawah/puncak, Anda bisa menggambar garis tren (*trendline*) pada ASI.

Jika **Trendline ASI patah** tapi **Trendline Harga belum**, biasanya harga akan segera mematahkan trendline-nya dalam beberapa *candle* kemudian.

3. Kunci Utama:

Jika terjadi ketidaksesuaian (divergensi) antara Harga dan ASI, **percayalah pada ASI**. J. Welles Wilder menciptakan rumus ini justru untuk membongkar manipulasi harga yang sering kali terlihat menipu di permukaan.

J. Welles Wilder Jr. merancang ASI dengan filosofi bahwa **grafik harga sering kali menipu**, sedangkan ASI mengungkapkan "**The Real Market Price**" (Harga Pasar yang Sebenarnya).

Berikut adalah alasan mengapa ASI sering dianggap lebih jujur daripada grafik harga biasa:

1. ASI Menyaring "Noise" (Gangguan)

Grafik harga sering kali menunjukkan lonjakan tiba-tiba yang disebabkan oleh kepanikan sesaat atau manipulasi pasar jangka pendek (seperti *stop hunting*). ASI menggunakan rumus kompleks yang membandingkan pembukaan, penutupan, dan rentang harga sebelumnya untuk memastikan apakah pergerakan itu punya "tenaga" yang nyata atau hanya sekadar fluktuasi kosong.

2. ASI sebagai "Garis Kebenaran"

Banyak trader profesional menyebut ASI sebagai "The Shadow of the Real Price."

- **Jika Harga naik tapi ASI turun:** Harga tersebut sedang berbohong (lemah).
- **Jika ASI sudah menembus level penting (seperti kasus Anda):** Itu adalah pernyataan jujur dari pasar bahwa struktur pertahanan sudah jebol, meskipun harga di layar masih terlihat "baik-baik saja".

3. Fungsi Utamanya: Konfirmasi Final

Meskipun ASI sangat kuat, cara terbaik menggunakannya bukan dengan mengabaikan harga sepenuhnya, melainkan menjadikannya **Hakim Tertinggi**:

- **Lampu Hijau (Konfirmasi):** Anda melihat harga menembus *resistance*. Anda cek ASI. Jika ASI juga menembus *resistance*-nya, maka Anda punya "ijin" untuk masuk posisi karena pergerakannya valid.
- **Lampu Merah (Peringatan):** Anda melihat harga naik, tapi ASI malah bergerak datar atau turun. Ini adalah sinyal bahwa pergerakan harga tersebut tidak didukung oleh momentum yang nyata.

Ringkasan Pandangan untuk Anda:

"Gunakan grafik harga untuk melihat di mana pasar berada, tapi gunakan ASI untuk melihat ke mana pasar sebenarnya ingin pergi."

Jika Anda menemukan kondisi di mana **ASI sudah jebol duluan**, itu adalah konfirmasi bahwa sentimen pasar sudah berubah menjadi negatif. Dalam dunia trading, sering dikatakan bahwa **"Indikator tidak pernah salah, yang salah adalah reaksi harga yang terlambat."**

Smart Money Concepts (SMC) dan Accumulative Swing Index (ASI)

Hubungan antara **Accumulative Swing Index (ASI)** dengan konsep **BOS (Break of Structure)** dan **CHoCH (Change of Character)** dalam *Smart Money Concepts (SMC)* adalah hubungan antara **"Tampilan Luar"** (Harga) dan **"Mesin Dalam"** (Momentum/ASI).

ASI berfungsi sebagai **validator**. Tanpa konfirmasi ASI, sebuah BOS atau CHoCH di grafik harga berisiko tinggi menjadi *fakeout* atau pengambilan likuiditas semata (*liquidity grab*).

1. ASI dan CHoCH (Perubahan Karakter)

CHoCH adalah tanda pertama bahwa tren mungkin berbalik. Namun, CHoCH sering menipu karena harga hanya "mencolek" area *High* atau *Low* untuk menjemput *Stop Loss*.

- **Valid CHoCH:** Harga menembus struktur terakhir, dan **ASI juga menembus** level puncak/lembah sebelumnya di indikator. Ini berarti uang besar (Smart Money) benar-benar memindahkan arah pasar.
- **False CHoCH (Trap):** Harga menembus struktur terakhir, tetapi **ASI gagal menembus** level yang sama di indikator. Secara teknis, ini sering kali hanya manipulasi harga untuk mencari likuiditas sebelum melanjutkan tren semula.

2. ASI dan BOS (Kelanjutan Tren)

BOS menandakan tren yang sehat sedang berlanjut. ASI membantu Anda melihat apakah tren tersebut masih memiliki "bensin" atau sudah mulai lelah.

- **Healthy BOS:** Setiap kali harga membuat BOS (titik tertinggi baru dalam *uptrend*), ASI juga harus membuat titik tertinggi baru. Ini adalah konfirmasi bahwa tren sangat kuat.
- **Weak BOS (Divergensi):** Harga membuat BOS (puncak baru), tetapi ASI justru membuat puncak yang lebih rendah (*Lower High*). Ini adalah tanda bahwa tren sedang sekarat. Meskipun terlihat ada BOS, Anda sebaiknya **tidak melakukan entry** karena pembalikan arah harga sudah dekat.

3. Tabel Skenario Strategis

Berikut adalah skenario yang bisa Anda gunakan untuk mengambil keputusan trading:

Skenario	Pergerakan Harga	Pergerakan ASI	Makna & Tindakan
Valid BOS	Membuat <i>Higher High</i> baru.	Membuat <i>Higher High</i> baru.	Tren Sehat. Lanjutkan mencari peluang <i>Retest</i> untuk entry.
Fading BOS	Membuat <i>Higher High</i> baru.	Gagal membuat puncak baru.	Kelelahan Tren. Hati-hati, jangan <i>Buy</i> di pucuk. Potensi koreksi besar.
Valid	Menembus	Menembus	Reversal Terkonfirmasi.

Skenario	Pergerakan Harga	Pergerakan ASI	Makna & Tindakan
CHoCH	<i>Lower High</i> terakhir.	puncak sebelumnya di ASI.	Struktur pasar resmi berubah arah.
Fake CHoCH	Harga menembus struktur (CHoCH).	ASI tertahan di bawah level sebelumnya.	Liquidity Grab. Harga hanya menjemput pesanan, kemungkinan akan balik arah lagi.
Leading Reversal	Belum menembus struktur bawah.	Sudah menembus struktur bawah di ASI.	Early Warning. Struktur internal sudah jebol. Bersiap untuk posisi <i>Sell</i> .

4. Contoh Aplikasi Praktis dalam Trading

Misalkan Anda sedang melihat tren naik (*Uptrend*):

- Langkah 1:** Harga turun dan menembus *Higher Low* terakhir. Anda berpikir, "*Wah, ini CHoCH, saya harus Sell!*"
- Langkah 2:** Lihat grafik ASI. Jika di grafik ASI garisnya **masih berada di atas** titik terendah sebelumnya, maka CHoCH harga tersebut adalah **PALSU**. Harga kemungkinan besar akan segera naik lagi untuk menipu para *seller*.
- Langkah 3:** Jika di grafik ASI garisnya **sudah terjun lebih dulu** menembus titik terendahnya (meskipun harga di grafik utama masih tertahan), maka itu adalah **CHoCH ASLI**. Anda bisa melakukan *Sell* dengan percaya diri karena "The Real Price" sudah turun duluan.

Kesimpulan

Jadikan ASI sebagai **Filter Final**.

- Jika Harga BOS/CHoCH + ASI BOS/CHoCH = High Probability Trade.
- Jika Harga BOS/CHoCH + ASI Diam/Divergensi = No Trade (High Risk).

STANDARD DEVIATION (SD) VWAP

Standar deviation (SD1, SD2, SD3) pada VWAP menggunakan konsep statistik standar deviasi terhadap harga relatif ke VWAP.

Intinya:

- VWAP = harga rata-rata berbobot volume
- SD = ukuran seberapa jauh harga menyimpang dari VWAP

Semakin jauh harga dari VWAP, semakin besar deviasinya.

Rumus dasarnya:

VWAP:

$$VWAP = \frac{\sum (Price \times Volume)}{\sum Volume}$$

Biasanya Price memakai:

- HLC3 = (High + Low + Close)/3
- atau Close
- tergantung platform.

Lalu dihitung variance berbobot volume:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (Volume \times (Price - VWAP)^2)}{\sum Volume}$$

Kemudian:

$$SD = \sqrt{\sigma^2}$$

Band SD:


$$SD1 = VWAP \pm 1\sigma$$

$$SD2 = VWAP \pm 2\sigma$$

$$SD3 = VWAP \pm 3\sigma$$

Makna praktisnya:

- SD1 → deviasi normal/rata-rata
- SD2 → area ekstrem



- SD3 → area sangat ekstrem / capitulation / exhaustion

Karena berbasis distribusi statistik:

- sekitar 68% data ada di SD1
- sekitar 95% di SD2
- sekitar 99% di SD3

tetapi market nyata tidak selalu normal distribution, jadi band ini lebih dipakai sebagai:

- area mean reversion
- liquidity sweep
- overextension
- institutional reaction zone

Pada strategi AVWAP yang Anda gambar tadi:

- VWAP = equilibrium utama
- SD1 = rejection pertama normal
- SD2 = overextension kedua
- SD3 = panic/extreme dump

Makanya sering terlihat:

- harga reject di SD1 → dump lanjut
- reclaim VWAP gagal → continuation
- sweep SD2/SD3 → reversal sementara

Sebagian besar platform memakai algoritma:

- cumulative rolling variance
- weighted variance by volume

bukan sekadar Bollinger Band biasa.

Perbedaannya dengan Bollinger Band:

- Bollinger memakai SMA
- VWAP SD memakai VWAP + volume weighting

Jadi respons level SD pada VWAP biasanya lebih "institutional" dibanding Bollinger.

Pada Volume-Weighted Average Price atau AVWAP (Anchored VWAP), garis **SD1**, **SD2**, **SD3** adalah **standar deviasi** dari harga terhadap VWAP utama. Fungsinya mirip "pita probabilitas" atau area deviasi harga dari nilai wajarnya.

Secara umum:

- **VWAP / AVWAP tengah** = harga rata-rata berbobot volume
- **SD1** = deviasi normal/ringan
- **SD2** = deviasi kuat
- **SD3** = deviasi ekstrem

Konsepnya berasal dari statistik distribusi normal.

Fungsi Utama SD1-SD3 pada AVWAP

1. Mengukur Overbought & Oversold

Semakin jauh harga dari AVWAP:

- Dekat SD1 → masih normal
- Sampai SD2 → mulai stretched
- Sampai SD3 → sering dianggap terlalu jauh/extreme

Contoh:

- Harga menyentuh +SD3 → buyer mungkin sudah terlalu agresif
- Harga menyentuh -SD3 → seller mungkin mulai kelelahan

2. Area Mean Reversion

Banyak trader memakai SD sebagai target pullback kembali ke VWAP.

Misalnya:

- Harga breakout sampai +SD2
- Lalu volume melemah
- Trader expect retrace ke AVWAP atau SD1

Jadi SD sering dipakai untuk:

- target profit
- fade setup
- scalp reversal

3. Menilai Kekuatan Trend

Ini yang sering salah dipahami.

Kalau trend kuat:

- harga bisa "ride the band"
- terus menempel di SD1 atau SD2

Contoh bullish kuat:

- pullback hanya sampai AVWAP atau +SD1
- tidak turun ke bawah VWAP

Artinya:

- institusi masih mempertahankan premium price

4. Support & Resistance Dinamis

SD band sering menjadi:

- resistance saat di atas
- support saat di bawah

Mirip Bollinger Band, tetapi berbasis:

- VWAP
- volume
- anchor tertentu

Karena itu AVWAP + SD sering lebih "institusional".

5. Membaca Kondisi Volatilitas

Band makin lebar:

- volatilitas meningkat

Band sempit:

- market kompresi
- potensi expansion

Perbedaan Makna Tiap Level

SD1

Zona normal trend.

Biasanya:

- area continuation
- retracement sehat

SD2

Zona ekspansi kuat.

Biasanya:

- momentum tinggi
- mulai rawan profit taking

SD3

Zona ekstrem.

Biasanya:

- panic buying/selling
- exhaustion
- liquidity sweep
- reversal sementara

Cara Institusi Sering Memakai AVWAP + SD

Institusi sering anchor dari:

- opening session
- high/low penting
- news candle

- earnings
- breakout besar

Lalu melihat:

- apakah harga diperdagangkan premium atau discount terhadap VWAP.

Contoh:

- Di atas VWAP + SD1 → premium bullish
- Di bawah VWAP - SD1 → discount bearish

Kombinasi yang Sangat Kuat

VWAP + SD menjadi jauh lebih berguna jika digabung dengan:

- market structure
- liquidity sweep
- delta/volume
- absorption
- divergence oscillator
- session timing

Karena SD sendiri bukan sinyal entry otomatis.

Analogi Sederhana

Bayangkan VWAP sebagai "magnet harga".

- SD1 = masih dekat magnet
- SD2 = mulai tertarik balik
- SD3 = sangat jauh, rawan snap back


Tetapi dalam trend kuat, harga bisa tetap jauh cukup lama.

Secara praktis:

Level	Makna
VWAP	fair value
SD1	trend normal
SD2	momentum kuat
SD3	kondisi ekstrem

Penjelasan dari gambar disamping sebagai berikut, urutannya:

1. BOS bearish terjadi
2. Pullback pertama ke Volume-Weighted Average Price langsung ditolak turun
3. Lalu harga mencoba naik lagi
4. Kali ini berhasil menembus VWAP
5. Naik sampai SD1
6. Tepat di SD1 seller masuk agresif → dump besar



Ini biasanya dibaca sebagai:

Deep Bearish Pullback Into Premium

atau:

Bearish Continuation After VWAP Reclaim

Tetapi inti paling pentingnya adalah:

SD1 menjadi Premium Distribution Zone

Apa Arti Pergerakan Ini?

1. Reaksi pertama di VWAP menunjukkan seller masih aktif

Saat pertama menyentuh VWAP lalu reject:

- market masih bearish
- seller mempertahankan fair value

Ini validasi awal trend bearish.

2. Penembusan VWAP bukan berarti bullish

Ini bagian yang sangat penting.

Banyak trader menganggap:

"tembus VWAP = trend berubah"

Padahal dalam trend kuat,

harga sering:

- overextend ke premium
- sebelum continuation

Jadi reclaim VWAP di sini kemungkinan hanyalah:

- deep retracement

- liquidity attraction
- mencari seller lebih tinggi

3. SD1 menjadi area jual institusi

Dalam kondisi bearish:

Area	Makna
Di bawah VWAP	discount bearish
VWAP	fair value
SD1 atas	premium sell zone

Jadi ketika harga sampai SD1 lalu dump:

artinya market menganggap:

harga sudah terlalu premium untuk trend bearish saat ini

4. Ini sering disebut "sell the premium"

Konsep yang sangat umum di:

- VWAP trading
- orderflow
- futures trading
- institutional execution

Institusi sering:

- tidak sell di low
- tetapi menunggu retracement ke premium

Dan SD1 adalah salah satu premium favorit.

Secara Psikologi Market

Kemungkinan yang terjadi:

Fase 1

BOS bearish → seller dominan

Fase 2

Harga retrace → buyer mulai berharap reversal

Fase 3

Harga tembus VWAP → breakout buyer masuk

Fase 4

Harga mencapai SD1 → smart money distribute/sell

Fase 5

Dump → buyer trapped

Jadi Ini Lebih Dekat ke:

1. Bearish Distribution Above VWAP

Harga didistribusikan di area premium.

2. Bull Trap Around SD1

Buyer mengira breakout bullish valid.

3. Mean Reversion Failure

Harga gagal sustain di atas fair value premium.

4. Premium Rejection

Ini istilah paling tepat secara SMC/orderflow.

Kenapa SD1 Sering Sangat Reaktif?

Karena SD1 itu:

- deviasi statistik pertama dari fair value
- area normal retracement trend

Dalam bearish trend kuat:

- retrace ke SD1 sering dianggap "harga bagus untuk sell"

Mirip moving average pullback,

tetapi lebih berbasis:

- volume
- distribusi harga
- probabilitas

Cara Profesional Membaca Setup Ini

Yang penting bukan:

"harga tembus VWAP"

Tetapi:

- apakah bisa HOLD di atas VWAP?
- apakah bisa ACCEPT di atas SD1?
- apakah structure bullish terbentuk?


Kalau jawabannya tidak,

maka:

reclaim hanya retracement bearish.

Nah, pola pada gambar disamping ini lebih menarik lagi karena menunjukkan:

- BOS bearish sudah terjadi
- harga tidak terlalu menghormati Volume-Weighted Average Price
- buyer cukup kuat mendorong sampai SD2
- tetapi akhirnya dump besar tepat setelah SD2



Ini biasanya menunjukkan:

Extreme Premium Rejection

atau:

Exhaustion Rally Into SD2

Yang Berbeda dari Skenario Sebelumnya

Sebelumnya:

- harga reject di SD1

Sekarang:

- SD1 tidak cukup kuat menahan harga
- market masih squeeze naik
- baru gagal di SD2

Ini berarti retracement kali ini:

lebih dalam dan lebih agresif

Tetapi trend utama bearish ternyata tetap dominan.

Cara Membacanya Langkah demi Langkah

1. BOS bearish

Artinya:

- seller masih pemegang struktur utama

Ini fondasi penting.

2. Harga melewati VWAP tanpa reaksi besar

Ini memberi tahu:

retracement memiliki momentum cukup kuat

Kemungkinan:

- short covering
- trapped seller exit
- aggressive countertrend buying

Market sedang bergerak:
dari:

- discount bearish
menuju:
- premium ekstrem

3. SD1 hanya reject sementara

Ini sangat penting.

Artinya:

- seller pertama di SD1 gagal mempertahankan area
- buyer masih punya tenaga

Dalam orderflow:

supply awal terserap

4. Harga naik lagi ke SD2

Nah ini area yang sangat sering menjadi:

- exhaustion
- institutional reload
- distribution ekstrem

Karena SD2 sudah termasuk:

deviasi tinggi dari fair value

5. Dump besar dari SD2

Ini mengkonfirmasi:

retracement selesai

bearish trend continuation kembali aktif

Dan SD2 berhasil menjadi:

final premium sell zone

Secara Konsep Ini Apa?

Paling dekat dengan:

1. Overextended Bearish Pullback

Retracement terlalu jauh sebelum continuation.

2. SD2 Exhaustion

Buyer mulai kehabisan tenaga di deviasi ekstrem.

3. Liquidity Sweep Above SD1

Naik melewati SD1 untuk:

- mengambil liquidity
- trap breakout buyer

- stop hunt seller awal
- Lalu reversal dari SD2.

4. Distribution at Extreme Premium

Smart money menjual pada harga yang sangat premium terhadap VWAP.

Ini Sangat Umum di Trend Kuat

Dalam bearish trend kuat sering terjadi:

- harga dump keras
- retrace agresif
- trader mengira reversal
- market masuk SD2
- lalu continuation dump lebih besar

Karena market:

mencari liquidity sebelum melanjutkan arah utama.

Kenapa SD2 Sering Jadi Titik Balik Keras?

Karena secara statistik:

- SD1 = retracement normal
- SD2 = retracement ekstrem namun masih mungkin
- SD3 = kondisi sangat ekstrem

Jadi ketika bearish trend masih valid tetapi harga mencapai SD2: banyak institusi mulai tertarik sell lagi.

Dari Sudut Smart Money

Kemungkinan psikologinya:

Tahap	Psikologi
BOS bearish	seller dominan
Rally kuat	buyer percaya reversal
Tembus VWAP	breakout buyer masuk
Lewati SD1	seller awal trapped
Sentuh SD2	smart money distribute
Dump	liquidity selesai diambil

Kesimpulan Inti

Pola Anda sangat mirip:

- deep bearish retracement
- liquidity sweep above SD1
- exhaustion at SD2
- premium distribution
- bearish continuation from extreme premium

Dan ini sebenarnya cukup "sehat" untuk trend bearish kuat: karena market sering perlu retrace dalam dulu untuk:

- mengumpulkan liquidity
 - refill posisi seller
 - trap buyer
- sebelum continuation besar lagi.

Dan respon digambar pertama first reject di VWAP dan gambar dua first reject di sd1 dinamakan?

Ya, "first reject" pada dua gambar itu memang punya makna berbeda dalam konteks orderflow dan VWAP structure.

Gambar Pertama

(First reject terjadi di Volume-Weighted Average Price)

Ini biasanya disebut:

VWAP Rejection

atau lebih spesifik:

Initial Fair Value Rejection

Artinya:

- saat pertama harga menyentuh fair value (VWAP),
- seller langsung merespons.

Ini menunjukkan:

seller masih aktif mempertahankan fair value bearish.

Makna Psikologinya

Market berkata:

"harga sudah cukup tinggi untuk dijual."

Karena:

- trend utama bearish
- VWAP masih dianggap resistance valid

Tetapi kemudian harga berhasil menembus VWAP,
berarti:
reject pertama gagal mempertahankan seller dominance penuh.
Jadi first reject di sini adalah:

- defensive reaction seller
- tetapi belum final rejection.

Gambar Kedua

(First reject terjadi di SD1)

Ini biasanya lebih dekat ke:

SD1 Rejection

atau:

First Premium Rejection

Artinya:

- VWAP tidak cukup kuat menahan harga
- market masuk area premium pertama (SD1)
- seller baru mulai muncul di sana

Makna Psikologinya

Ini menunjukkan:

buyer retracement lebih kuat dibanding gambar pertama.

Karena:

- fair value (VWAP) sudah diterima sementara
- seller perlu harga lebih premium untuk masuk

Tetapi karena SD1 akhirnya juga ditembus:

first premium rejection gagal.

Lalu market naik lagi ke SD2.

Perbedaan Inti Dua First Reject Itu

Lokasi First Reject	Makna
VWAP	seller agresif sejak fair value
SD1	seller menunggu premium lebih tinggi

Dalam Bahasa Auction Market Theory

Reject di VWAP

Disebut:

rejection at fair value

Market belum siap auction lebih tinggi.

Reject di SD1

Disebut:

rejection at premium pricing

Market sudah accept fair value,

tetapi belum accept premium lebih tinggi.

Secara Praktis

Gambar Pertama

Seller:

- lebih kuat
- lebih agresif
- tidak membiarkan harga jauh dari VWAP

Gambar Kedua

Seller:

- lebih sabar
- membiarkan retracement lebih dalam
- baru defend di premium zone

Kenapa Ini Penting?

Karena lokasi first reject sering memberi tahu:

Seberapa kuat trend utama

Biasanya:

Rejection pertama	Bias trend
Di VWAP	bearish sangat kuat
Di SD1	bearish masih kuat tapi retracement lebih dalam
Di SD2	seller menunggu ekstrem premium

Jadi semakin tinggi area reject:

semakin besar retracement sebelum continuation.

**Jadi intinya harus cari first reject dulu entah di vwap, sd1, sd2.
Dan kita bisa asumsi dump sebenarnya ada di satu level di atasnya
first reject?**

Ya, pemahaman Anda sudah mulai masuk ke logika orderflow dan premium-discount auction.

Tetapi ada sedikit penyempurnaan penting:
bukan otomatis "dump pasti di satu level di atas first reject"
melainkan:

first reject memberi petunjuk seberapa kuat seller defend area premium.
Lalu kalau level itu gagal:

- market sering mencari liquidity ke level premium berikutnya.

Logika Dasarnya

Dalam bearish continuation:

Level	Makna
VWAP	fair value
SD1	premium normal
SD2	premium ekstrem
SD3	exhaustion ekstrem

Market sering:

1. mencoba reject di satu level
2. kalau gagal → naik ke level berikutnya
3. cari liquidity lebih banyak
4. baru continuation dump

Maka "First Reject" Sangat Penting

Karena first reject membantu membaca:

- seberapa agresif seller
- apakah seller cukup kuat
- apakah retracement masih punya tenaga

Contoh Polanya

Kasus 1 — First reject di VWAP dan berhasil

Artinya:

seller sangat dominan

Biasanya continuation cepat.

Kasus 2 — First reject di VWAP gagal → reject di SD1 berhasil

Artinya:

retracement lebih dalam
seller perlu premium lebih tinggi

Kasus 3 — SD1 juga gagal → reject SD2

Artinya:

market sedang mencari liquidity lebih besar

Biasanya:

- banyak breakout buyer trapped
- stop seller awal tersapu

Jadi Anda Bisa Membaca Begini

Jika first reject gagal:

market sering menuju:

next premium zone

Secara sederhana:

Reject gagal di	Target berikutnya
VWAP	SD1
SD1	SD2
SD2	SD3

Ini bukan aturan mutlak,
tetapi pola yang sangat sering terjadi.

Tetapi Ada Hal yang Sangat Penting

Jangan hanya lihat:

"ada reject"

Yang lebih penting:

Apakah reject menghasilkan acceptance?

Misalnya:

Reject valid biasanya:

- displacement kuat
- close menjauh
- follow through
- struktur kecil bearish
- volume seller muncul

Reject lemah biasanya:

- hanya wick kecil
- candle overlap
- cepat direclaim lagi

Kalau reject lemah:

kemungkinan market lanjut ke level berikutnya.

Secara Auction Market Theory

Market bergerak:

- dari discount
- menuju fair value
- menuju premium
- sampai menemukan area seller cukup besar

Jadi:

level tempat rejection FINAL terjadi

sering menunjukkan:

di mana institusi nyaman distribusi posisi.

Kesimpulan Intinya

Benar:

- first reject sangat penting
- itu memberi petunjuk kekuatan seller

Dan benar juga:

- kalau first reject gagal,
market sering naik ke level premium berikutnya sebelum dump.

Tetapi:

yang dicari bukan sekadar "sentuh dan reject",

melainkan:

- reject + acceptance bearish
- reject + continuation structure
- reject + failure reclaim berikutnya.

Itulah yang biasanya membedakan:

- retracement biasa
vs
- reversal sungguhan.