Robocopy 微软文档

2015年4月29日 13:35

语法

robocopy <Source><Destination>[<File> [...]][<Options>] 参数

参数 说明

<Source> 指定源目录的路径。

< Destinatio 指定目标目录的路径。

n>

<File> 指定要复制的文件。 您可以使用通配符 (*或?), 如果所需。 如果未指定的文

件参数,则*。*用作默认值。

<Options> 指定要使用的robocopy命令的选项。

复制选项

选项 说明

/s 复制子目录。 请注意此选项不包括空的目录。

/e 复制子目录。 请注意此选项将包括空的目录。 有关其他信息 , 请参见备

注。

/lev: $\langle N \rangle$ 将复制仅的前N级别的源目录树。

/z 在重启模式中复制文件。 /b 在备份模式中复制文件。

/zb 使用重新启动模式。 如果访问被拒绝,则此选项将使用备份模式。

/efsraw EFS 原始模式中,将复制所有加密的文件。

/ 复制: 指定要复制的文件属性。 此选项的有效值如下:

<CopyFlags> **D**数据

A属性 T时间戳

S NTFS 访问控制列表 (ACL)

O所有者信息 U审核信息

CopyFlags CopyFlags 的默认值是DAT (数据、 属性和时间戳)。

/dcopy:T 复制目录的时间戳。

/ 秒 将文件复制安全性 (相当于/copy:DAT)。

/copyall 将复制所有文件信息 (相当于/copy:DATSOU)。

/nocopy 将复制任何文件信息 (**与/清除**很有用)。

/secfix 修补程序文件安全性的所有文件,甚至跳过的。

/timfix 修补程序文件的时间上的所有文件,甚至跳过的。

/purge 删除不再存在于源中的目标文件和目录。 有关其他信息,请参见备注。

/mir 镜像 (相当于/e加/清除 加/清除) 的目录树。 有关其他信息 , 请参见

备注。

/mov 移动文件,并复制后,在源中删除它们。

注意 移动文件和目录,并复制后,在源中删除它们。

/a +: [RASHCNET] 将指定的属性添加到复制的文件。

/a-: [RASHCNET] 从复制的文件中删除指定的属性。

/ 创建 创建一个目录树和仅空文件。

fat / 通过使用 8.3 字符长度的 FAT 文件名称创建目标文件。

/ 256 个 关闭很长的路径 (超过 256 个字符) 的支持。

周一/: <N> 监视源,并再次运行时检测到多个M的更改。

/mot: <M> 可监视源,并在M分钟后再次运行,如果检测到更改。

/rh:hhmm-hhmm 指定运行时可能会启动新副本的时间。

/pf 检查每个文件(不每遍)基础上运行时间。

/ipg:n 指定要释放带宽慢速线路上的 inter-packet 间隙。

/sl 将复制目标而不是符号的链接。

重要

使用/SECFIX复制选项时,指定要复制还使用这些附加的拷贝选项之一的安全信息的类型:

•/ COPYALL

•/COPY:O

•/COPY:S

·/COPY:U

•每秒

文件选择选项

选项 说明

/a 只复制的文件为其设置**存档**属性。

/m 只复制的文件的**存档**属性设置,也会重置**存档**属性。

/ia: 仅包含的任何的文件指定的属性设置。

[RASHCNETO]

/xa: 不包括设置指定任何的属性文件。

[RASHCNETO]

/xf 不包括指定的名称或路径相匹配的文件。 注意文件名可以包含通配符 (*和?)。

<FileName>

[...]

/xd 排除目录相匹配的指定的名称和路径。

<Directory>

[...]

/xct 不包括已更改的文件。

/xn 不包括较新的文件。

/xo 不包括较旧的文件。

/xx 不包括额外的文件和目录。

/xl 不包括""文件和目录。

/is 包括相同的文件。

/it 包括"调整"的文件。

/最大: <N> 指定最大文件大小(以排除文件大于N个字节)。

/min: <N> 指定最小文件大小 (以排除文件小于N/个字节)。

/maxage: <N> 指定最大文件时间 (以排除 A 天或日期之前的文件)。

/minage: <N> 指定最小的文件时间 (排除文件比N天或日期)。

/maxlad: <N> 指定的最大值 (不包括/M以来未使用的文件)的最后访问日期。

/minlad: <N> 指定的最小 (不包括自 M使用的文件) 的最后访问日期如果 M小于 1900

年, N指定的天数。 否则 , NYYYYMMDD 格式指定日期。

/xj 不包括交接点,通常包括默认情况下。

/fft 假定 FAT 文件时间 (两秒精度)。

/dst 补偿一小时 DST 时间差异。

/xjd 排除目录的交接的点。

/xif 排除文件的交接的点。

重试选项

选项 说明

/r: <N> 失败副本指定的重试次数。 N N 的默认值为 1000000 (一百万重试次数)。

/w: 指定重试的次数,以秒为单位之间的等待时间。 NN的默认值是的 30 (等待时间为

<N> 30 秒)。

/req 将保存在注册表中的默认设置为/r和/w选项中指定的值。

/tbd 指定系统将等待共享名称定义 (重试错误 67)。

日志记录选项

选项 说明

/1 指定的文件是只列出 (并不会被复制,被删除,或加盖时间戳)。

/x 报告所有多余的文件,而不仅仅是选定的。

/v 生成详细输出,并显示所有已跳过的文件。

/ts 在输出中包含源代码文件的时间戳。

/fp 在输出中包括的文件的完整路径名称。

/bytes 打印大小,以字节为单位)。

/ns 指定的文件大小不会记录。

/nc 指定的类文件都没有记录。

/nfl 指定的文件的名称不会记录。

/ndl 指定的目录名称不会记录。

/np 指定将不显示 (文件或目录复制到目前为止的数字) 的复制操作的进度。

/eta 显示到达 (ETA) 复制的文件的估计的时间。

/ 日志: <LogFile > 状态将输出写入日志文件 (将覆盖现有的日志文件)。

/log+: <LogFile> 状态将输出写入日志文件 (将输出追加到现有的日志文件)。

/unicode 显示状态输出为 Unicode 文本。

/unilog: <LogFile> 写入输出以日志文件为 Unicode 文本 (将覆盖现有的日志文件) 的状

态。

/unilog+: 写入输出以日志文件为 Unicode 文本 (将输出追加到现有的日志文件)

<LogFile> 的状态。

/tee 将状态输出写入到控制台窗口,以及日志文件中。

/njh 指定不有任何作业标头。

/njs 指定作业摘要。

作业选项

选项 说明

程序集/作业: < JobName > 指定的参数从命名的作业文件派生。

保存/: <JobName> 指定的参数保存到指定的作业文件。

/ 退出 退出之后处理命令行 (要查看的参数)。 /nosd:

/nodd 指示不指定的任何目标目录。

/if 包括指定的文件。

备注

- /Mir /Mir 选项等效/e加/清除 加/清除 的选项有一个小的差异的行为:
 - 用/e加/清除 加/清除 选项,目标目录存在,如果目标目录的安全设置不会覆盖。
 - 使用/mir选项,如果目标目录存在,将覆盖目标目录的安全设置。

其他参考

来自 <https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc733145(v=ws.10).aspx>