

Travaux Pratiques 9 Adressage IPv6 et auto-configuration

L'objectif de ce TP est de vous familiariser avec le protocole IPv6 et son fonctionnement.

1. Autoconfiguration minimale

- (a) Téléchargez le lab netkit autoconfiguration ipv6 et décompressez l'archive reseau7.zip.
- (b) Placez vous dans le répertoire reseau7 et démarrez le lab au moyen de la commande lstart.
- (c) Sur la machine pc1, relevez l'adresse MAC. Activez ensuite l'interface eth0 au moyen de la commande ip link set eth0 up. Vérifiez que l'adresse de lien local, correspond à vos attentes.
- (d) Arrêtez l'interface eth0, puis lancez la commande ip link set up dev eth0 & watch -n 0.1 "ip -6 a sh dev eth0 | tail -2 | head -1". Observez l'évolution de l'état de l'adresse de lien local sur le terminal (attention, c'est rapide!). A quoi correspond l'état affiché initialement et qu'est-ce qui permet de passer à l'état suivant?
- (e) Dans le terminal où vous avez lancé le lab, tapez la commande suivante pour faire une capture de trame : vdump A | wireshark -i -k.
- (f) Sur pc2, activez l'interface eth0.
- (g) Quels sont les messages capturés dans wireshark ¹ et à quoi correspondent-il?
- (h) Quelle est l'adresse de destination du message de sollicitation de voisin et à quoi correspondt'elle ?

2. Autoconfiguration avec routeur

- (a) Téléchargez le lab netkit autoconfiguration ipv6 avec routeur et décompressez l'archive reseau8.zip.
- (b) Placez vous dans le répertoire reseau8 et démarrez le lab au moyen de la commande lstart.
- (c) Sur pc1, utilisez la commande ip link set up dev eth0 & watch -n 0.1 ip -6 a sh dev eth0 pour observer la configuration de l'interface eth0. Que constatez vous par rapport au lab précédent?
- (d) Dans le terminal où vous avez lancé le lab, tapez la commande suivante pour faire une capture de trame : vdump B | wireshark -i -k.
- (e) Sur pc2, activez l'interface eth0.
- (f) Par rapport à la capture du lab précédent, quel message supplémentaire avez vous capturé? Quelles informations apporte-t'il à pc2?
- (g) Depuis pc2, utilisez la commande ping6 pour vérifier la communication à travers le réseau.
- (h) Si vous avez réussi à atteindre pc2 avec un ping6, c'est que la route par défaut à été configurée automatiquement. Vérifiez le avec la commande ip -6 route.
- (i) Placez vous sur rtr1 et connectez vous à Quagga au moyen de la commande vtysh. Consultez la configuration. Aidez vous de la documentation de Quagga pour comprendre les commandes utilisées.

3. Renumérotation de réseau

Dans la suite, nous allons observer le mécanisme de gestion de la durée de vie des adresses et de renumérotation d'IPv6.

^{1.} Vous pouvez ignorer les messages relatifs au Multicast.



Travaux Pratiques 9 Adressage IPv6 et auto-configuration

- (a) Sur pc1, affichez les adresses d'eth0 et observez la durée de vie du préfixe global.
- (b) Placez vous sur rtr1 et lancez la commande vtysh pour administrer quagga. Configurez l'interface eth0. Pour commencer, nous allons raccourcir le délai entre les notifications de routeur, histoire de voir ce qu'il se passe : ipv6 nd ra-interval 30.
- (c) Lancez une capture à l'aide de la commande vdump A | wireshark -i -k sur le terminal où vous avez lancé le lab.
- (d) Nous allons ensuite raccourcir la durée de vie du préfixe actuellement alloué (2001:db8:0:1::/64). Pour cela, tapez la commande suivante : ipv6 nd prefix 2001:db8:0:1::/64 240 120. La première valeur (240) correspond à la durée de vie du préfixe. La seconde (120) correspond à la durée pendant laquelle il est préféré.
- (e) Nous allons maintenant ajouter une nouvelle adresse à l'interface eth0 2001:db8:42:42::1/64.
- (f) Nous pouvons maintenant déclarer le nouveau préfixe avec les durées de vie par défaut : ipv6 nd prefix 2001:db8:42:42::/64.
- (g) Sur pc1, affichez les adresses d'eth0. Vous devriez voir que la durée de validité et de préférence à changé pour le préfixe initial et qu'il y a un nouveau préfixe configuré.
- (h) Sur pc1, faites un ping6 vers pc2 tant que le préfixe initial est préféré. Vous constaterez que l'adresse source utilisée correspond à ce préfixe.
- (i) Faites à nouveau un ping6 vers pc2 une fois que le préfixe n'est plus préféré. Vous constaterez que l'adresse source utilisée correspond au nouveau préfixe.

4. A l'issue de ce TP:

□ j'ai pu observer le fonctionnement de l'autoconfiguration en IPv6.
\Box j'ai pu observer le protocole d'autoconfiguration basé sur ICMPv6
\Box j'ai vu les principes d'une renumérotation en se basant sur les durées de vie et de
préférence des adresses.