

Средства симуляции ЦП и ОС и изучение поведения программ

Лекция №4



Державин Андрей Шурыгин Антон

➤ Квиз


- Кодировка инструкций
- Формат ELF
- Адресное пространство Linux
- Загрузка ELF
- Домашнее задание №3


Квиз




- Квиз
- > Кодировка инструкций
 - Формат ELF
- Адресное пространство Linux
- Загрузка ELF
- Домашнее задание №3


• Рассмотрим несколько примеров инструкций









R-type




- Определяем тип кодировки
 - R-type: читаем из rs2, rs1, пишем в rd
 - func3, func7 однозначно определяют тип производимой операции




- Определяем тип кодировки
 - R-type: читаем из rs2, rs1, пишем в rd
 - о func3, func7 однозначно определяют тип производимой операции



- Определяем тип кодировки
 - o R-type: читаем из rs2, rs1, пишем в rd
 - func3, func7 однозначно определяют тип производимой операции




- Определяем тип кодировки
 - o R-type: читаем из rs2, rs1, пишем в rd
 - func3, func7 однозначно определяют тип производимой операции



Кодировка инструкции **SUB**


Назначим rs2, rs1, rd значения

- Определяем тип кодировки
 - R-type: читаем из rs2, rs1, пишем в rd
 - func3, func7 однозначно определяют тип производимой операции





- Назначим rs2, rs1, rd значения
- Получили инструкцию с байт-кодом 0х402081В3


```
o sub x3, x1, x2
```



```
IN:
                                                                  0x000100b8:
                                                                               402081b3
                                                                                                sub gp,ra,sp
.section ".text"
                                                                           00000000000100b8
.global start
                                                                           000000000000000000 x1/ra
                                                                                                     00000000000000001 x2/sp
                                                                                                                              00000000000000002 x3/qp
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                   x4/tp--
                                                                           00000000000000000
                                                                                                     0000000000000000 x6/t1
                                                                                                                              0000000000000000 x7/t2
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                   x8/s0
                                                                           0000000000000000 x9/s1
                                                                                                     00000000000000000 x10/a0
                                                                                                                              0000000000000000 x11/a1
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                   x12/a2
                                                                           00000000000000000
                                                                                            x13/a3
                                                                                                     00000000000000000 x14/a4
                                                                                                                              00000000000000000 x15/a5
                                                                                                                                                       000000000000000000
start:
                                                                   x16/a6
                                                                           00000000000000000 x17/a7
                                                                                                     00000000000000000 x18/s2
                                                                                                                              0000000000000000 x19/s3
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                   x20/s4
                                                                           00000000000000000 x21/s5
                                                                                                     0000000000000000 x22/s6
                                                                                                                              0000000000000000 x23/s7
                                                                                                                                                       00000000000000000
      addi x1, x0, 1
                                                                   x24/s8
                                                                           0000000000000000 x25/s9
                                                                                                     0000000000000000 x26/s10
                                                                                                                              0000000000000000 x27/s11
                                                                                                                                                       00000000000000000
      addi x2, x0, 2
                                                                   x28/t3
                                                                           0000000000000000 x29/t4
                                                                                                     00000000000000000 x30/t5
                                                                                                                              0000000000000000 x31/t6
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                  IN:
                                                                  0x000100bc: 00000513 mv a0.zero
     sub x3, x1, x2
                                                                           00000000000100bc
                                                                   x0/zero
                                                                           00000000000000000 x1/ra
                                                                                                     0000000000000001 x2/sp
                                                                                                                              00000000000000002 x3/qp
                                                                                                                                                       ffffffffffffffff
                                                                           00000000000000000
                                                                                            x5/t0
                                                                                                     000000000000000000 x6/t1
                                                                                                                              00000000000000000 x7/t2
                                                                                                                                                       000000000000000000
     addi a0, x0, 0
                                                                   x8/s0 --
                                                                           00000000000000000
                                                                                            x9/s1
                                                                                                     00000000000000000 x10/a0
                                                                                                                              00000000000000000 x11/a1
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                                                                              0000000000000000 x15/a5
                                                                   x12/a2
                                                                           0000000000000000 x13/a3
                                                                                                     00000000000000000 x14/a4
                                                                                                                                                       00000000000000000
     addi a7, x0, 93
                                                                                                     00000000000000000 x18/s2
                                                                   x16/a6
                                                                           00000000000000000 x17/a7
                                                                                                                              0000000000000000 x19/s3
                                                                                                                                                       00000000000000000
                                                                   x20/s4
                                                                           00000000000000000
                                                                                            x21/s5
                                                                                                     0000000000000000 x22/s6
                                                                                                                              0000000000000000 x23/s7
                                                                                                                                                       00000000000000000
     ecal1
                                                                                                                              00000000000000000 x27/s11
                                                                   x24/s8
                                                                           0000000000000000 x25/s9
                                                                                                     00000000000000000 x26/s10
                                                                                                                                                       000000000000000000
                                                                   x28/t3
                                                                           0000000000000000 x29/t4
                                                                                                     0000000000000000 x30/t5
                                                                                                                              0000000000000000 x31/t6
                                                                                                                                                       00000000000000000
 31
                            25 24
                                                    20 19
                                                                           15 14
                                                                                        12 11
                                                                                                                    6
```









B-type


- Определяем тип кодировки
 - B-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2



- Определяем тип кодировки
 - В-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения




- Определяем тип кодировки
 - В-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения




Кодировка инструкции **BNE**


- Определяем тип кодировки
 - B-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения




Кодировка инструкции **BNE**




- Определяем тип кодировки
 - B-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения



- Определяем тип кодировки
 - В-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения




- Определяем тип кодировки
 - В-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения



Назначим rs2, rs1 значения

- Определяем тип кодировки
 - В-type: условный переход как результат сравнения rs1, rs2
 - funct3 определяет условие сравнения



- Назначим rs2, rs1 значения
- Получили инструкцию с байт-кодом **0xE2119C63**

```
o bne x3, x1, -2504
```

- Квиз
- Кодировка инструкций

➤ Формат ELF

- Адресное пространство Linux
- Загрузка ELF
- Домашнее задание №3

Формат ELF

- ELF (Executable and Linkable Format) формат бинарных файлов
- В ELF можно хранить:
 - Исполняемые файлы (executable file)
 - Объектные файлы (relocatable file)
 - Разделяемые библиотеки (shared object)
- Два представления ELF-файла:
 - Секции для разработки (ассемблер, компоновщик, отладчик)
 - .text, .data, .rodata...
 - Сегменты для ОС
 - Позволяет оптимизировать время загрузки в ОС загружаем только сегменты помеченные флагом РТ LOAD

Формат ELF

- ELF файл состоит из:
 - Заголовок
 - Содержимое
 - Таблица заголовков сегментов ("Program header")
 - Таблица заголовков секций ("Section header")
 - Данные

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
  Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

"ELF"

0x7F 0x45 0x4C 0x46

Разрядность: 32(1) или 64(2)

Порядок байт: litte-(1) или big-(2) endian

Версия формата

Используемое ABI (0x0 - SystemV, 0x3 - Linux,...)

Версия ABI

Паддинг (нули)

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Тип файла

Значение	Описание
0x01	Relocatable
0x02	Executable
0x03	Shared object
0x04	Core file

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

ISA

Значение	Описание
0x08	MIPS
0x3E	x86_64
0xF3	RISC-V

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Версия ELF (опять?)

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64_Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Адрес точки входа

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Смещение начала таблицы заголовков сегментов

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64_Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Смещение начала таблицы заголовков секций

```
typedef struct elf64 hdr {
  unsigned char e ident[EI NIDENT];
  Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
  Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
  Elf64 Off e phoff;
  Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
  Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Флаги (зависят от архитектуры)

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Размер заголовка: 64(64) либо 52(32) байт

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Размер заголовка сегмента: 64(64) либо 40(32) байт

Количество заголовков сегментов

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Размер заголовка секции: 40(64) либо 32(32) байт

Количество заголовков секций

```
typedef struct elf64 hdr {
 unsigned char e ident[EI NIDENT];
 Elf64 Half e type;
 Elf64 Half e machine;
 Elf64 Word e version;
 Elf64 Addr e entry;
 Elf64 Off e phoff;
 Elf64 Off e shoff;
 Elf64 Word e flags;
 Elf64 Half e ehsize;
 Elf64 Half e phentsize;
 Elf64 Half e phnum;
 Elf64 Half e shentsize;
 Elf64 Half e shnum;
 Elf64 Half e shstrndx;
 Elf64 Ehdr;
```

Номер секции в таблице секций, в которой содержатся имена секций

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64_Word p_type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

Тип сегмента

Значение	Описание
0x1	Загружаемый
0x2	Информация для динамической линковки
0x3	Информация для интерпретатора

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

Флаги доступа

Значение	Описание
0x1	Исполнение
0x2	Запись
0x4	Чтение

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

Смещение данных сегмента

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
                                                Виртуальный адрес сегмента
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
                                                 Физический адрес сегмента
 Elf64 Addr p paddr;
                                                  (обычно не используется)
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
                                                  Размер сегмента в файле
 Elf64 Xword p filesz;
                                                       (может быть 0)
 Elf64 Xword p memsz;
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64 Xword p filesz;
                                                  Размер сегмента в памяти
 Eli64 Xword p memsz;
                                                       (может быть 0)
 Elf64 Xword p align;
 Elf64 Phdr;
```

```
typedef struct elf64 phdr {
 Elf64 Word p type;
 Elf64 Word p flags;
 Elf64 Off p offset;
 Elf64 Addr p vaddr;
 Elf64 Addr p paddr;
 Elf64_Xword p_filesz;
 Elf64 Xword p_memsz;
 Elf64 Xword p align;
                                                       Выравнивание
 Elf64 Phdr;
```

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh_type;
 Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
 Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
 Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Смещение имени секции в .shstrtab

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
  Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
  Elf64 Off sh offset;
  Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
  Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Тип секции (данные, строки, таблица символов...)

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
  Elf64 Word sh type;
 Elf64 Xword sh flags;
                                                                Флаги
  Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
  Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
 Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
  Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
  Elf64 Off sh offset;
  Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
  Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Виртуальный адрес секции

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
  Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
  Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
  Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Смещение данных секции

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
 Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
  Elf64 Off sh offset;
 Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
 Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Размер секции (может быть 0)

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
 Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
 Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
 Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Опциональные поля (индекс связанной секции и дополнительная информация)


```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
 Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
  Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
  Elf64 Word sh info;
 Elf64 Xword sh addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Выравнивание

```
typedef struct elf64 shdr {
 Elf64 Word sh name;
 Elf64 Word sh type;
 Elf64 Xword sh flags;
 Elf64 Addr sh addr;
 Elf64 Off sh offset;
 Elf64 Xword sh size;
 Elf64 Word sh link;
 Elf64 Word sh info;
 Elf64_Xword sh_addralign;
 Elf64 Xword sh entsize;
 Elf64 Shdr;
```

Размер элемента таблицы (опциональнно). Напр. нужен для таблицы символов


Формат ELF. Общая структура




- Квиз
- Кодировка инструкций
- Формат ELF

- Загрузка ELF
- Домашнее задание №3


➤ Как устроена память процесса в 64-битном Linux?




Рассмотрим память процесса



Динамическая загрузка



- Системный вызов mmap()
- Выделение/освобождение памяти




- Квиз
- Кодировка инструкций
- Формат ELF
- Адресное пространство Linux

➤ Загрузка ELF

• Домашнее задание №3

Загрузка ELF

➤ Загружаем сегменты с PT_LOAD



Образ памяти процесса

Загрузка ELF. Библиотеки

- Мы знаем:
 - Как устроен ELF
 - Какие данные и куда нужно загружать из файла
- Будем читать структуру заголовка из файла, искать таблицу заголовков сегментов по смещению
- Читаем таблицу заголовков сегментов
- Ищем нужные сегменты...
- А может есть библиотека для этого?

Загрузка ELF. Библиотеки

- Elfio https://github.com/serge1/ELFIO
- ELFIO::elfio класс для работы с ELF файлом
 - load(filename) загрузка существующего файла
 - get_class() возвращает тип файла (ELFCLASS32, ELFCLASS64)
 - get_encoding() порядок байтов (ELFDATA2LSB, ELFDATA2MSB)
 - segments массив сегментов
- ELFIO::segment класс для работы с сегментами
 - o get type() Возвращает тип сегмента
 - get_virtual_address() виртуальный адрес сегмента
 - get_file_size() размер сегмента в файле
 - o get_memory_size() размер сегмента в памяти
 - get_data() указатель на начало сегмента

Elfio hello world

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    using namespace ELFIO;
    elfio reader; // Create elfio reader
   // Print ELF file segments info
    Elf Half seg num = reader.segments.size();
    std::cout << "Number of segments: " << seg num << std::endl;</pre>
    for ( int i = 0; i < seg num; ++i ) {
        const segment* pseg = reader.segments[i];
        std::cout << " [" << i << "] 0x" << std::hex
        << pseg->get flags() << "\t0x"
        << pseg->get virtual address() << "\t0x"
        << pseg->get file size() << "\t0x"
        << pseg->get memory size() << std::endl;
        const char* p = reader.segments[i]->get_data(); // Access segments's data
```

- Квиз
- Кодировка инструкций
- Формат ELF
- Адресное пространство Linux
- Загрузка ELF
- Домашнее задание №3

Домашнее задание №3

• Реализуйте в вашем симуляторе загрузку программы из ELF файла. Можно использовать библиотеку elfio/libelf.