

**MTA Audio Editor**

Multitrack Audio Workstation for Merish MTA

Manuale utente

Versione 0.2.0-2 · build 20260930-15:23:26

Creatore: Alessandro De Salvo · Licenza EUPL-1.2

Indice

1. Introduzione
2. Workspace DAW
3. Progetti MTA
4. Tagli e montaggio
5. Import MP3/WAV e sincronizzazione
6. Split MP3 in stems
7. Insert e processing
8. Mixer e master preview
9. Testo, accordi e marker
10. Export MTA/WAV/MP3
11. Workflow consigliato
12. Compatibilità
13. Troubleshooting

1. Introduzione

MTA Audio Editor è una DAW web multitraccia per creare, importare, modificare ed esportare progetti MTA destinati a sistemi M-Live/Merish ed equivalenti. Il motore usa editing **non distruttivo**: i file sorgente restano invariati e la timeline memorizza clip, tagli, offset, mixer e processing.

Nota MTA: l'app gestisce il contenitore audio multitraccia e preserva gli attachment estraibili. I metadati proprietari Merish non documentati devono essere validati sul dispositivo target.

2. Workspace DAW



Figura 1 - Interfaccia DAW: timeline, inspector insert, mixer, export e pannelli evento.

Area	Funzione
Top bar / Transport	Progetto, play/preview, time display, BPM, zoom, salvataggio ed export.
Sidebar	Accesso rapido a import, tracce, plugin, mixer, lyrics, chords, markers e documentazione.
Timeline	Waveform, clip, range selection, split/tagli, ripple e playhead.
Inspector	Volume, pan, tipo traccia, sostituzione e catena insert.
Mixer	Fader, mute/solo, pan, meter e master.
Export	MTA8/MTA16, WAV 24 bit e MP3 320 kbps.

3. Progetti MTA

Creare un progetto con **New project** oppure importare un MTA. MTA8 consente fino a 8 tracce; MTA16 fino a 16. Titolo, artista, BPM, tonalità, tracce, clip, processing e metadati vengono persistiti nel project JSON.

4. Tagli e montaggio

Trascinare sulla timeline per selezionare qualsiasi intervallo. È possibile cancellarlo solo dalla traccia selezionata, da più tracce oppure dall'intero brano. Il ripple locale chiude il gap solo sulle tracce interessate; il taglio globale esegue sempre il riallineamento e sposta anche marker, accordi e testo successivi.

Operazione	Effetto
Delete tracks, ripple OFF	Rimuove il segmento e lascia silenzio nello stesso intervallo.
Delete tracks, ripple ON	Anticipa il materiale successivo sulle tracce scelte.
Delete song segment	Taglio simultaneo su tutte le tracce e riallineamento degli eventi.

5. Import MP3/WAV e sincronizzazione

Una singola traccia può essere importata da MP3, WAV e dagli altri formati audio supportati da FFmpeg. La modalità **Manual sync** usa un offset in millisecondi; **Auto sync** confronta l'involuppo audio con la traccia di riferimento. Una traccia esistente può essere sostituita mantenendo l'offset oppure risincronizzandola.

Suggerimento: per l'auto-sync scegliere una traccia con materiale comune e transitori netti. Controllare sempre il risultato sulla waveform e in ascolto.

6. Split MP3 in stems

Il comando **Split MP3 to Stems** usa il plugin Demucs. È possibile separare un MP3 e aggiungere gli stems al progetto corrente oppure creare un nuovo MTA8/MTA16. Il modello consigliato `htdemucs_6s` può generare drums, bass, vocals, guitar, piano e other; i risultati vengono importati come tracce indipendenti e possono poi essere tagliati, sincronizzati, sostituiti e processati.

Al primo utilizzo Demucs può scaricare i pesi del modello e memorizzarli nella cache persistente dell'applicazione. In ambienti senza Internet predisporre preventivamente la cache dei modelli.

7. Insert e processing

Ogni traccia può avere fino a 16 insert, anche più istanze dello stesso tipo. L'ordine visualizzato è l'ordine di processing. I plugin vengono applicati realmente al rendering.

Plugin	Preset inclusi	Uso tipico
EQ parametrico	flat, drums-punchy, bass-warm, vocals-presence, guitar-clarity, piano-natural, master-gentle	Correzione e caratterizzazione tonale.
Normalizer	streaming-14, broadcast-23, music-12, gentle-16	Target loudness/true peak.
Compressor	moderate, vocal, drums, bass, master-glue	Controllo dinamica.
Limiter	brickwall-1, brickwall-0.3, safe-2	Controllo picchi finali.

8. Mixer e master preview

La console inferiore replica un mixer DAW: ogni canale ha volume, pan, mute e solo. Il master possiede il proprio fader e una catena insert separata. **Render & Preview Master** genera una preview MP3 applicando clip, insert di traccia, fader/pan, mute/solo, summing e master insert.

9. Testo, accordi e marker


Lyrics, chord e marker restano ancorati alla timeline. I tagli globali rimuovono gli eventi interni alla porzione eliminata e anticipano quelli successivi. Gli attachment MTA esistenti vengono preservati quando estraibili.

10. Export MTA/WAV/MP3

Formato	Contenuto
MTA8 / MTA16	Tracce separate renderizzate con timeline, insert, fader/pan e metadati.
WAV	Master stereo PCM 24 bit / 44.1 kHz con processing master.
MP3	Master stereo 320 kbps con processing master.

Salvare il progetto prima dell'export. L'interfaccia esegue automaticamente il salvataggio prima di scaricare il file finale.

11. Workflow consigliato



Editing non distruttivo: le sorgenti restano intatte fino al rendering finale.

Figura 2 - Flusso operativo raccomandato.

1. Importare l'MTA o creare il progetto.
2. Importare tracce singole oppure separare un MP3 in stems.
3. Allineare manualmente o automaticamente.
4. Eseguire tagli/ripple e rifinire le clip.
5. Configurare gli insert di traccia.
6. Bilanciare fader, pan, mute/solo.
7. Configurare master insert e ascoltare la preview.
8. Verificare lyrics/chords/marker.
9. Esportare MTA, WAV o MP3.
10. Provare il file MTA sul dispositivo target prima dell'uso live.

12. Compatibilità

Elemento	Stato
MP3/WAV singola traccia	Supportato.
Stem separation	Plugin Demucs, modello configurabile.
EQ/Normalizer/Compressor/Limiter	Plugin insert con preset sicuri e concatenabili.
Master WAV/MP3	Supportato.
MTA8/MTA16	Fino a 8/16 tracce.
Metadati proprietari Merish	Preservazione best-effort; compatibilità completa da validare su file reali.

13. Troubleshooting

Sintomo	Azione
Stem splitter non disponibile	Verificare che l'immagine sia stata costruita con il plugin Demucs e che la cache sia scrivibile.
Primo split molto lento	Può essere in corso il download/caricamento del modello; verificare rete e spazio su PVC.
Preview/master fallisce	Controllare che tutte le sorgenti siano leggibili da FFmpeg e che i preset siano validi.
Auto-sync non preciso	Cambiare riferimento o usare offset manuale.
MTA non accettato dall'hardware	Conservare l'originale e raccogliere file comparativi per validare i metadati proprietari.