■ GUIA DO CONFIG.INI

Sistema de Automação de Retornos Bancários CBR724

Organização: Fundação Agência das Bacias PCJ

Departamento: Tecnologia da Informação

Data: 10/10/2025

Versão: 2.0

■ GUIA DO CONFIG.INI

Data: 09/10/2025

Versão: 2.0 com configuração centralizada

■ O QUE É?

O `config.ini` é o arquivo de configuração centralizada do sistema.

Vantagens:

- ■ **Manutenção fácil** Muda só 1 arquivo para ajustar tudo
- ■ **Sem recompilar** Não precisa mexer em código Python
- ■ **Portabilidade** Copia para outra máquina e ajusta só o config.ini
- ■ **Documentação clara** Todas as configurações em um só lugar
- ■ **Backup simples** Fácil versionar e restaurar configurações

■ ESTRUTURA DO CONFIG.INI

`[CAMINHOS]` - Pastas do Sistema

[CAMINHOS] # Pasta monitorada (onde ficam os arquivos .ret para processar)
pasta_retorno = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno # Pasta para arquivos
processados com sucesso pasta_processados =
\\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno\Processados # Pasta para arquivos com
erro pasta_erro = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\Retorno\Erro # Pasta para
backups dos bancos Access pasta_backup = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\backup

Quando ajustar:

- Mudar para outro servidor
- Mudar estrutura de pastas
- Testar em ambiente local antes de produção

`[BANCOS_ACCESS]` - Bancos de Dados

[BANCOS_ACCESS] # Banco de baixas (principal - onde importa retornos) db_baixa = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\dbBaixa2025.accdb # Banco de cobrança (opcional) db_cobranca = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Cobranca2019.accdb # Usar banco de cobrança? (true/false) usar_cobranca = false

Quando ajustar:

- Novo banco de dados
- Mudar versão do banco (ex: dbBaixa2026.accdb)
- Ativar/desativar banco de cobrança
- Testar com banco local

Nota: `usar_cobranca = false` desativa o banco de cobrança mesmo que o caminho esteja configurado.

`[PYTHON]` - Executável Python

[PYTHON] # Caminho do executável Python (usado pelos scripts BAT) executavel = C:\U sers\charles.oliveira.AGENCIAPCJ\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe

Quando ajustar:

- Instalou Python em outro local
- Mudou de usuário Windows
- Instalou nova versão do Python
- Rodando em outra máquina

Como descobrir seu caminho:

where.exe python

`[LOGS]` - Configuração de Logs

[LOGS] # Nome do arquivo de log arquivo_log = monitor_retornos.log # Nível de log (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) nivel_log = INFO

Níveis disponíveis:

- `DEBUG` Tudo (muito detalhado, para desenvolvimento)
- `INFO` Normal (recomendado para produção)
- `WARNING` Apenas avisos e erros
- `ERROR` Apenas erros

Quando ajustar:

- `DEBUG` → Para investigar problemas
- `INFO` → Uso normal
- `WARNING` → Reduzir tamanho do log

`[PROCESSAMENTO]` - Comportamento do Sistema

[PROCESSAMENTO] # Tempo de espera (segundos) para garantir que arquivo foi copiado completamente tempo_espera_arquivo = 1 # Fazer backup automático antes de processar? (true/false) fazer_backup = true # Excluir automaticamente arquivos IEDCBR? (true/false) excluir_ied = true

Opções:

```
| Configuração | O que faz | Valores | Recomendado |
|------|
| `tempo espera arquivo` | Aguarda antes de processar | 1 a 5 segundos | `1` |
| `fazer_backup` | Cria backup antes de processar | true/false | `true` |
| `excluir_ied` | Apaga arquivos IEDCBR | true/false | `true` |
```

Quando ajustar:

- `tempo_espera_arquivo = 2` → Se arquivos grandes estão sendo cortados
- `fazer backup = false` → Para testes rápidos (não recomendado em produção!)
- `excluir_ied = false` → Se quiser manter arquivos IED para análise

■ EXEMPLOS DE USO

Exemplo 1: Mudou de Servidor

Antes:

pasta_retorno = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno db_baixa = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\dbBaixa2025.accdb

Depois:

pasta_retorno = \\SERVIDOR2\Cobranca\Retorno db_baixa = \\SERVIDOR2\Cobranca\dbBaixa2025.accdb

■ Não precisa mexer em código Python!

Exemplo 2: Testar Localmente

config.ini para testes locais:

[CAMINHOS] pasta_retorno = D:\Teste\Retorno pasta_processados = D:\Teste\Retorno\Processados pasta_erro = D:\Teste\Retorno\Erro pasta_backup = D:\Teste\Backup [BANCOS_ACCESS] db_baixa = D:\Teste\dbBaixa2025.accdb db_cobranca = D:\Teste\Cobranca2019.accdb usar_cobranca = false [PROCESSAMENTO] fazer_backup = false # Sem backup em testes excluir_ied = false # Mantém IED para análise

Exemplo 3: Debug de Problemas

Para investigar erros:

[LOGS] nivel_log = DEBUG # Ativa logs detalhados [PROCESSAMENTO]
tempo_espera_arquivo = 3 # Aguarda mais tempo

■■ IMPORTANTE

■ NÃO FAÇA:

- Não use barras simples '\' sempre use duplas '\\'
- Não apague seções inteiras
- Não use caracteres especiais nos valores

■ FAÇA:

- Use `\\` para caminhos Windows: `\\SERVIDOR1\pasta`
- Mantenha backup do config.ini antes de alterar
- Teste alterações primeiro em modo DEBUG
- Documente mudanças (adicione comentários com `#`)

■ COMO TESTAR CONFIGURAÇÃO

Teste 1: Validar config.ini

```
cd "D:\Teste_Cobrança_Acess\AutomacaoRetorno" python config_manager.py
```

Deve mostrar todas as configurações carregadas. Se der erro, há problema no config.ini.

Teste 2: Teste rápido do monitor

Inicie e pare em 5 segundos .\INICIAR_MONITOR.bat # Aguarde 5 segundos # Ctrl+C para parar # Verifique o log Get-Content monitor_retornos.log -Tail 20

Deve mostrar caminhos corretos no log.

■ MIGRAÇÃO ENTRE AMBIENTES

De Desenvolvimento para Produção:

- 1. **Copie os arquivos Python** para a pasta de produção
- 2. **Copie o config.ini**
- 3. **Edite APENAS o config.ini** com caminhos de produção
- 4. **Teste:**

```
python config_manager.py
```

5. **Inicie o monitor**

De uma Máquina para Outra:

- 1. Copie toda a pasta `AutomacaoRetorno`
- 2. Ajuste no `config.ini`:
- \bullet `[PYTHON] executavel` \to Caminho do Python na nova máquina
- Se os caminhos de rede mudaram, ajuste `[CAMINHOS]`
- 3. Teste e rode

■ TEMPLATE COMPLETO

```
[CAMINHOS] pasta_retorno = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno pasta_processados = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno\Processados pasta_erro = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno\Erro pasta_backup = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Backup [BANCOS_ACCESS] db_baixa = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\dbaixa2025.accdb db_cobranca = \\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Cobranca2019.accdb usar_cobranca = false [PYTHON] executavel = C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe [LOGS] arquivo_log = monitor_retornos.log nivel_log = INFO [PROCESSAMENTO] tempo_espera_arquivo = 1 fazer_backup = true excluir_ied = true
```

■ TROUBLESHOOTING

Erro: "Arquivo de configuração não encontrado"

Solução: Certifique-se de que `config.ini` está em:

D:\Teste_Cobrança_Acess\AutomacaoRetorno\config.ini

Erro: "Seções faltando no config.ini"

Solução: Compare seu config.ini com o template acima. Todas as seções `[NOME]` devem existir.

Monitor não encontra pasta

Solução: Verifique os caminhos no config.ini:

Test-Path "\\SERVIDOR1\CobrancaPCJ\CobrancaPCJ\Retorno"

Logs muito grandes

Solução: Mude `nivel_log` de `DEBUG` para `INFO` ou `WARNING`

■ Com config.ini, manutenção é muito mais fácil!

Criado em: 09/10/2025