# Clonagem Gênica

Alan Silva

Aula 12

# Clonagem Gênica

- Sinônimos: DNA recombinante ou Engenharia Genética
  - Combinar dois ou mais fragmentos de DNA diferentes
  - Replicar esse DNA exógeno em um organismo (vetor).
- Vetores de Clonagem
  - Molécula de DNA que leva o DNA alvo até o hospedeiro
  - Componentes básicos:
    - Sequência que permita sua replicação no hospedeiro
    - Local de clonagem para inserção de DNA exógeno (sítio de clonagem)
    - Marcador seletivo: seleção de hospedeiros contendo o vetor
    - Ser de fácil isolamento

Fonte: ThermoFisher

# Clonagem Gênica

#### Tipos de vetores


- Plasmídeos: DNA circular de bactérias (~10 kb)
- Fagos: vírus que infectam e transmitem DNA (~40 kb)
- Cosmídeos: plasmídeo híbrido com DNA de fago (~40 kb)
- BACS/YACS: cromossomos artificiais de bactérias e leveduras (~300 kb)

#### Plasmídeos

- Replicação, transdução, expressão.
- Precisam de uma região ori para replicar na bactéria
- Procariotos ou eucariotos: *ori* e genes compatíveis
- Vamos falar de plasmídeos para clonagem e replicação.

## Como entender um plasmídeo: pUC18

- Características
  - Pequeno: permite montagem de muitos fragmentos
  - Sem genes para toxinas
  - Possui uma ori procariótica
  - Possui um sítio múltiplo de clonagem (MCS)
  - Possui marcador seletivo para resistência à ampicilina
  - Possui sistema de seleção por colônias brancas/azuis



Fonte: ThermoFisher

### Sistema de seleção de colônias Azul/Branco


#### Gene LacZ

- Codifica uma β-galasidosidade
- Clonar em E. coli compatível
- Crescer as colônias em meio com análogo da lactose (X-gal) e um ativador do gene (IPTG)
- Resultado:
  - MCS vazio: enzima produzida, converte x-gal em 5-bromo-4-cloro-indoxil que dimeriza e forma pigmento azul
  - MCS contendo gene: enzima não produzida, colônia translúcida.



### Sistema de seleção com Plasmídeo Suicida

- pJET1.2
  - Contém o MCS dentro do gene que codifica uma enzima de restrição que fragmenta o genoma bacteriano (eco47IR)
  - MCS contém sítios de restrição ou ponto de inserção cego (blunt)
  - Apenas colônias com inserto
    - MCS vazio: enzima produzida e mata a bactéria
    - MCS contendo DNA: enzima não é produzida e a colônia é formada



# Como ligar um fragmento a um plasmídeo


- Fragmento a ser ligado
  - Retirar da fonte digerindo e purificando ou via PCR
    - Via digestão: conferir enzima(s), digerir e purificar antes de usar
    - Via PCR: adicionar sítio de restrição e bases extras nos primers, amplificar, digerir e purificar antes do uso
- Plasmídeo receptor
  - Plasmídeo "novo" ou "reutilizado"
    - Novo: linearizar com enzimas de digestão e purificar antes do uso Reutilizado: digerir para separar o *backbone* do fragmento que deseja remover, separar por eletroforese e purificar a banda do plasmídeo
- Ligação
  - Plasmídeo + fragmento (1:1 até 1:5) + buffer + T4 ligase
    - Utilizar 1:1 se o fragmento tiver mesmo tamanho do plasmídeo

### Estudo de caso: Montagem de Cassete de RNAi

- Plasmídeo base: pRedi
  - Vetor já contendo cassete de RNAi para o gene DsRed
    - Verificar a possibilidade de reutilizar esse vetor para o gene alvo
    - Estudar as digestões e junções necessárias

#### Gene Alvo

- Predição de siRNA no cDNA do gene
  - Ferramenta DSIR: <a href="http://biodev.cea.fr/DSIR/DSIR.html">http://biodev.cea.fr/DSIR/DSIR.html</a>
- Conferir sítios de restrição compatíveis
  - Apal/Bg/II e HindIII/XhoI
- Desenhar primers para fragmento de 400-500 pb com caudas




## Montagem do primeiro fragmento no Cassete


- Digestão do plasmídeo
  - Retirar o fragmento atual para poder inserir o novo
  - Fragmento 1:
    - Digerir com *Hind* III e *Xho* I (1 µg de plasmídeo)
    - Separar em gel de agarose, purificar e quantificar a banda do plasmídeo
- Amplificação do fragmento
  - Amplificar por PCR e digerir diretamente ou purificar antes
    - Digerir produto de PCR com *Hind* III e *Xho* I (500-1000 ng)
- Ligação
  - Fechar o plasmídeo com o fragmento novo
    - Proporção plasmídeo x produto: 1:3 ou 1:1 (tamanhos semelhantes)

### Montagem do primeiro fragmento no Cassete

 Digestão do fragmento de PCR e
Ligação e clonagem Plasmídeo



PCR: ~400 bp



Plasmídeo: 7,4kb menos ~400 pb

#### Plasmídeo

 $3 \mu L pRedi (337 ng/\mu L)$ 3 µL Buffer R 1 μL HindIII (10 U/μL)  $1 \mu L Xhol (10 U/\mu L)$ 22 µL Água

#### Produto de PCR

10  $\mu$ L PCR (53  $ng/\mu$ L) 3 uL Buffer R 1  $\mu$ L HindIII (10 U/ $\mu$ L)  $1 \mu L Xhol (10 U/\mu L)$ 15 μL Water

#### Digestão


37 °C – 2h 80 °C – 20 min Purificar (plasmídeo do gel) - 0.7%, TAE 1x, 1.5h 70V

#### Ligação (1:3 molar, máx. 100 ng)

2 μL Buffer T4 10x  $2 \mu L pRedi (35 ng/\mu L)$  $5 \mu L PCR (3 ng/\mu L)$ 1  $\mu$ L T4 ligase (5 U/ $\mu$ L) 10 μL Água



#### PCR de 8 colônias



Plasmídeo:PCR = 7000:400 = 17,5:1 = 17,5:3 final