

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»



Кафедра прикладной математики Практическая работа №2 по дисциплине «Цифровые модели и оценивание параметров»

НЕЛИНЕЙНЫЕ ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ

Группа ПМ-92 АРТЮХОВ РОМАН

Вариант 3 ВАСЬКИН ЛЕОНИД

Преподаватели ВАГИН Д.В.

Новосибирск, 2022

Цель работы

Изучить материал и научиться находить решение в нелинейных обратных задачах.

Задание (Вариант 3)

Положение приемников:

Положение источников:

Однородное полупространство. Приёмники 1–3. Источник 2. Определить значение σ полупространства. Добавить шум, равный 10% от значения измерения.

Теория

Формула связи электрического тока в источнике и напряжения в приёмнике:

$$V_{AB}^{MN} = \frac{I}{2\pi\sigma} \left(\left(\frac{1}{r_R^M} - \frac{1}{r_A^M} \right) - \left(\frac{1}{r_R^N} - \frac{1}{r_A^N} \right) \right)$$

Производная потенциала по силе тока:

$$\frac{\partial V}{\partial I} = -\frac{1}{2\pi\sigma^2} \left(\left(\frac{1}{r_B^M} - \frac{1}{r_A^M} \right) - \left(\frac{1}{r_B^N} - \frac{1}{r_A^N} \right) \right)$$

Выходить из итерационного процесса будем по малости функционала:

$$\Phi\left(\sigma\right) = \sum_{i=1}^{3} \left(\omega_{i} \cdot \left(V_{i}\left(\sigma\right) - \overline{V}_{i}\right)\right)^{2}$$

Тесты

Тест №1 (Без шума)

$$\begin{cases} I=1 \\ \text{Шум} = 0\% \\ \text{Начальная sigma} = 0,01 \\ \text{Истинная sigma} = 0,1 \\ \text{Точность} = 1e-7 \end{cases}$$

Iteration-Solution		
Iter	Sigma	V
1	1,900000E-002	5,452355E+001
2	3,439000E-002	1,091935E+001
3	5,695328E-002	1,713815E+000
4	8,146980E-002	1,551988E-001
5	9,656632E-002	3,793067E-003
6 	9,988210E-002	4,180105E-006
7	9,999986E-002	5,797021E-012
-	-	

Тест №2 (С шумом +10%)

```
\begin{cases} I = 1 \\ \text{Шум} = +10\% \\ \text{Начальная sigma} = 0,01 \\ \text{Истинная sigma} = 0,1 \\ \text{Точность} = 1e-7 \end{cases}
```

Iteration-Solution			
Iter	Sigma	V	
1	1,890000E-002	4,354841E+001	
2	3,387069E-002	8,507615E+000	
3	5,512192E-002	1,264525E+000	
4	7,682115E-002	1,008915E-001	
5	8,872592E-002	1,816332E-003	
6	9,085666E-002	9,989487E-007	
7	9,090906E-002	3,318664E-013	

Тест №3 (С шумом -10%)

$$\begin{cases} I=1 \\ \text{Шум} = -10\% \\ \text{Начальная sigma} = 0,01 \\ \text{Истинная sigma} = 0,1 \\ \text{Точность} = 1e-7 \end{cases}$$

Iteration-Solution			
Iter	Sigma	V	
1	1,910000E-002	6,962017E+001	
2	3,491671E-002	1,428567E+001	
3	5,886083E-002	2,363991E+000	
4	8,654028E-002	2,418378E-001	
5	1,056776E-001	7,930848E-003	
6	1,108454E-001	1,723848E-005	
7 +	1,111105E-001	9,811212E-011	

Листинг

Program.cs

```
try
    {
2
        // Путь к задаче
3
        string path = 0"files/task.json";
4
        // Десериализация данных
6
        string json = File.ReadAllText(path);
        Data data = JsonConvert.DeserializeObject<Data>(json)!;
        if (data is null) throw new FileNotFoundException("File uncorrected!");
10
        // Решение нелинейной задачи
11
        Solve task = new Solve(data, Path.GetDirectoryName(path));
12
        task.solve(data.Eps);
13
    }
14
15
    catch (FileNotFoundException ex) {
        WriteLine(ex.Message);
16
    }
17
```

Solve.cs

```
namespace DigitalModelsNotLinear;
    // % ***** Class NotLinearSolution ***** % //
    public class Solve
4
    {
5
        //: Поля и свойства
6
        private Receiver[] Receivers;
                                         //@ Положение приемников
        private Source[]
                            Sources;
                                          //@ Положение источника
9
        private double I
                                      { get; set; } //@ Сила тока
10
        private double Noise
                                      { get; set; } //@ Шум
11
        private double SigmaInit
                                     { get; set; } //@ Начальная сигма
        private double SigmaAbsolut { get; set; } //@ Точная сигма
13
14
        private Table table;
15
16
        public string Path { get; set; } //@ Путь к задаче
17
18
19
        //: Конструктор
20
        public Solve(Data _data, string _path) {
            // Данные
23
            (Receivers, Sources, I, Noise, SigmaInit, SigmaAbsolut) = _data;
24
25
```

```
// Табличка
26
             table = new Table("Iteration-Solution");
27
             table.AddColumn(
28
                 ("Iter", 5),
29
                 ("Sigma", 16),
30
                 ("V", 16)
31
             );
32
33
             // Путь
34
             this.Path = _path;
        }
36
37
        //: Основной метод решения
38
        public void solve(double EPS) {
39
40
             // Подсчет потенциалов от sigmaAbsolut вместе с шумом
41
             var V_abs = new Vector<double>(3);
42
             for (int i = 0; i < V_abs.Length; i++)</pre>
                 V_abs[i] = Potential(Sources[0], Sources[1], Receivers[2 * i], Receivers[2 * i
        + 1], I, SigmaAbsolut);
45
             // Добавление шума
46
             if (Noise != 0) {
47
                 double znak = Noise / Abs(Noise);
48
                 V_abs = V_abs + znak * V_abs * Abs(Noise);
49
             }
50
52
             // Подсчет весов
53
             Vector<double> W = 1 / V_abs;
54
55
             // Подготовка к итерационому процессу
56
             double F, a, b;
57
             double SigmaIter = SigmaInit;
58
             uint Iter = 0;
59
             // Подсчет потенциала
61
             var V = new Vector<double>(3);
62
             for (int i = 0; i < V.Length; i++)
63
                 V[i] = Potential(Sources[0], Sources[1], Receivers[2 * i], Receivers[2 * i +
64

→ 1], I, SigmaIter);

65
             // Подсчет производной потенциалов
66
             var V_diff = new Vector<double>(3);
67
             for (int i = 0; i < V_diff.Length; i++)</pre>
                 V_diff[i] = DiffPotential(Sources[0], Sources[1], Receivers[2 * i], Receivers[2
69
        * i + 1], I, SigmaIter);
70
             // Итерационный процесс
71
             do
72
```

```
{
                  // Обнуление компонент
74
                  a = 0;
75
                  b = 0;
76
                  F = 0;
77
78
                  for (int i = 0; i < 3; i++)
79
80
                      a += Pow((W[i] * V_diff[i]), 2);
                      b += -Pow(W[i], 2) * V_diff[i] * (V[i] - V_abs[i]);
                  }
83
84
                  // Подсчет новой сигмы
85
                  SigmaIter += b / a;
86
87
                  // Подсчет потенциала
88
                  for (int i = 0; i < V.Length; i++)</pre>
89
                      V[i] = Potential(Sources[0], Sources[1], Receivers[2 * i], Receivers[2 * i
         + 1], I, SigmaIter);
91
                  // Подсчет производной потенциалов
92
                  for (int i = 0; i < V_diff.Length; i++)</pre>
93
                      V_diff[i] = DiffPotential(Sources[0], Sources[1], Receivers[2 * i],
94
        Receivers[2 * i + 1], I, SigmaIter);
95
                  // Подксчет компоненты для выхода
96
                  for (int i = 0; i < 3; i++)
                      F += Pow((W[i] * (V[i] - V_abs[i])), 2);
98
99
                  // Добавление записи в табличку
100
                  table.AddRow((++Iter).ToString(), SigmaIter.ToString("E6"), F.ToString("E6"));
101
102
             } while (F > EPS);
103
104
             table.WriteToFile(Path + "/solution.txt");
105
         }
106
```

Helper.cs

```
namespace DigitalModelsNotLinear.other;

// % ***** Стркутура приемника **** % //

public struct Receiver

{
   //: Поля и свойства
   public double X { get; set; } //@ Координата X
```

```
public double Y { get; set; } //@ Координата Y
        public double Z { get; set; } //@ Координата Z
10
        //: Конструкторы
11
        public Receiver(double _x, double _y, double _z) {
12
             this.X = _x; this.Y = _y; this.Z = _z;
13
        }
14
15
        public Receiver(double[] point) {
16
             this.X = point[0]; this.Y = point[1]; this.Z = point[2];
        }
18
19
        //: Деконструктор
20
        public void Deconstruct(out double x,
21
                                  out double y,
22
                                  out double z)
23
        {
24
             x = this.X;
25
             y = this.Y;
26
             z = this.Z;
        }
28
29
        public override string ToString() => $"{X,20} {Y,24} {Z,26}";
30
    }
31
32
    // % **** Структура источника **** % //
33
    public struct Source
34
35
        //: Поля и свойства
36
        public double X { get; set; } //@ Координата X
37
        public double Y { get; set; } //@ Координата Y
38
        public double Z { get; set; } //@ Координата Z
39
40
        //: Конструкторы
41
        public Source(double _x, double _y, double _z) {
42
             this.X = _x; this.Y = _y; this.Z = _z;
        }
45
        public Source(double[] point) {
46
             this.X = point[0]; this.Y = point[1]; this.Z = point[2];
47
        }
48
49
        //: Деконструктор
50
        public void Deconstruct(out double x,
51
                                  out double y,
52
                                  out double z)
53
54
             x = this.X;
55
             y = this.Y;
56
             z = this.Z;
57
```

```
}
58
59
        public override string ToString() => $"{X,20} {Y,24} {Z,26}";
60
    }
61
62
    public static class Helper
63
    {
64
        // * Расстояние от точки измерения до электрода
65
        public static double Interval(Receiver R, Source S) {
66
            return Sqrt(Pow(S.X - R.X, 2) + Pow(S.Y - R.Y, 2) + Pow(S.Z - R.Z, 2));
67
        }
68
69
        // * Расчет потенциала
70
        public static double Potential (Source A, Source B, Receiver M, Receiver N, double I,
71
       double sigma) {
            double diff = (1 / Interval(M, B) - 1 / Interval(M, A)) - (1 / Interval(N, B) - 1 /
72

→ Interval(N, A));
            return I / (2.0 * PI * sigma) * diff;
74
        }
75
        // * Pacчет diff потенциала
76
        public static double DiffPotential(Source A, Source B, Receiver M, Receiver N, double
77
     → I, double sigma) {
            double diff = (1 / Interval(M, B) - 1 / Interval(M, A)) - (1 / Interval(N, B) - 1 /
78
        Interval(N, A));
            return -1 / (2.0 * PI * sigma * sigma) * diff;
79
        }
80
    }
81
```