

Resumo da Aula: Menu Mobile e Back to Top

1. Configuração do Menu Mobile em Tela Cheia

- O menu passa a ocupar a tela inteira em dispositivos móveis utilizando altura dinâmica (`height: 100vh`).
- O layout é reorganizado para empilhar os itens verticalmente alterando a direção do flexbox (`flex-direction: column`).
- O conteúdo é centralizado na tela usando `justify-content: center` e `align-items: center`.

2. A Técnica do Checkbox para Abrir e Fechar

- Um elemento `<input type="checkbox">` oculto é utilizado para gerenciar o estado do menu (aberto/fechado) sem necessidade de scripts complexos.
- Um elemento `<label>` é usado como botão de controle, ligado ao checkbox pelo atributo `for`.
- Para acessibilidade, o label recebe atributos como `role="button"` e `aria-label="Close menu"` para orientar leitores de tela.
- Utiliza-se o seletor CSS de irmão geral (`~`) para alterar o estado do menu. Quando o checkbox está marcado (`: checked`), o menu fica visível.

3. Estilização do Botão de Controle (Hambúrguer / Fechar)

- O botão é posicionado sobre o menu usando `position: fixed` e um `z-index` elevado para estar sempre clicável.
- O ícone inicial (três linhas) é definido via pseudo-elemento (`::after`) no CSS utilizando códigos HTML.
- Quando o menu é aberto (checkbox marcado), o conteúdo do pseudo-elemento é alterado para um "X", indicando a ação de fechar.

4. Ajustes Finais do Menu

- O checkbox original é escondido por completo com `display: none` na folha de estilos.
- Para garantir que o menu feche ao clicar em um link interno da página, adiciona-se um pequeno comando inline em cada âncora de navegação (`onclick="document.getElementById('id-do-checkbox').checked = false"`).

5. Criação do Botão "Back to Top" (Voltar ao Topo)

- Um link âncora é inserido no final do documento, apontando para o topo (ex: `href="#home"`).
- O botão é fixado no canto inferior direito usando `position: fixed, bottom e right`.
- Para o formato circular, aplica-se altura e largura idênticas e `border-radius: 50%`.
- O conteúdo interno (um ícone de seta) é centralizado perfeitamente com Flexbox (`justify-content: center e align-items: center`).
- Para o ícone, utiliza-se um caractere HTML (como um botão de play) rotacionado para cima com `transform: rotate(-90deg)`.
- Adiciona-se uma borda fina para garantir que o botão não "suma" quando passar por fundos brancos.

Prática

O que deve ser alcançado:

Você terá uma página com algumas seções de conteúdo para gerar barra de rolagem. No celular, um ícone de "três linhas" deve estar fixo no topo. Ao clicar nele, um menu expansivo tomará a tela inteira; o ícone mudará para um "X". Clicar nesse "X" ou em qualquer link do menu fará com que o menu suma, liberando a visualização da tela anterior. Durante toda a navegação pela página, um botão redondo flutuante acompanhará a tela no canto inferior direito. Um clique nele "puxará" a visualização de volta para o topo da página instantaneamente. A mecânica de abrir/fechar o menu não dependerá de funções avançadas, sendo orquestrada inteiramente por marcações visuais de um checkbox escondido.