### Politechnika Częstochowska Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Informatyka

## **UDP** Chat

Dariusz Synowiec Dariusz Wilk Pawel Orlowski

# Spis treści

		I. Dokumentacja
1.	Wste	ep
2.	Wste	ep teoretyczny
	2.1.	Protokół UDP
	2.2.	Porty
	2.3.	Protokół IP
3.	$\mathbf{Kod}$	źródłowy
	3.1.	Zmienne globalne
	3.2.	Funkcje
		3.2.1. WinMain
		3.2.2. MainWindowProcedure
	3.3.	Funkcja WinSockInit
		3.3.1. addressOf
		3.3.2. UDPListenerThreadFunction
		II. Dodatki

14


# Część I

Dokumentacja

### 1. Wstęp

Program, zgodnie z nazwą, jest prostą aplikacją realizującą podstawowe założenia chatu. Po uruchomieniu programu, wyświetla się okno z czterema polami tekstowymi (patrz Rys. 1.1). W Tytule programu możemy zobaczyć do jakiego hosta będziemy wysyłać wiadomości. Pierwsze pole tekstowe służy do zmiany hosta docelowego (wystarczy wpisać żądany adres i nacisnąć Enter). Druga kontrolka stanowi listę wiadomości wysłanych i odebranych w programie. W trzecim polu użytkownik powinien wpisać nazwę którą się identyfikuje. Aby wysłać komunikat należy umieścić kursor w ostatnim polu, wpisać go i nacisnąć enter.

Program wysyła wiadomości poprzez UDP w funkcji obsługującej komunikaty Windows. Odbieranie komunikatów realizowane jest w osobnym wątku. Program nasłuchuje na porcie 13 z wszystkich adresów wszelkich komunikatów i wyświetla je w polu drugim.



Rysunek 1.1. Główne okno programu.

### 2. Wstęp teoretyczny

### 2.1. Protokół UDP

UDP (ang. User Datagram Protocol) jest jednym z elementów TCP/IP. Przy pomocy UDP, programy komputerowe mogą wysyłać komunikaty (zwane datagramami), do innych hostów. UDP jest protokołem pakietowym, czyli nie wymaga zestawiania specjalnego kanału komunikacyjnego.

UDP używa prostej transmisji bez tzw hand-shake. UDP jest zawodny, datagramy mogą dochodzić w złej kolejności, mogą być duplikowane lub utracone bez żadnej informacji. Protokół zakłada, że korekcja albo nie jest potrzebna albo robiona jest w aplikacji, unikając dodatkowego nakładu na obsługę interfejsu sieciowego. Aplikacje czasu rzeczywistego często używają UDP, ponieważ dla nich lepiej jest opuścić jeden pakiet niż czekać na nadejście spóźnionego. Gdy korekcja błędów jest niezbędna na poziomie interfejsu sieciowego, aplikacje powinny używać TCP lub SCTP, które są właśnie do tego celu zaprojektowane.

UDP jest też użyteczny dla serwerów, które muszą odpowiadać małą ilością danych do ogromnej ilości klientów. Inaczej niż w TCP, UDP umożliwia transmisją typu broadcast (do wszystkich w sieci) i multicast (do wielu hostów).

UDP jest używane przez DNS (Domain Name System), audio/video stream, VoIP (Voice over IP) oraz w wielu grach.

### 2.2. Porty

Aplikacje wykorzystujące UDP używają socketów do zestawiania komunikacji pomiędzy hostami. Sockety dowiązują aplikację z portami serwisowymi, które służą jako ostatnie punkty transmisji danych. Port to struktura języka C identyfikowana 16-sto bitowym numerem (czyli dozwolone wartości pochodzą z zakresu 0..65535) Port 0 jest zarezerwowany ale jest dozwolone jego użycia przez aplikację w przypadku gdy nie spodziewa się ona odpowiedzi.

Porty 1 do 1023 są portami dedykowanymi. Na systemach Unixowych, łączenie z tymi portami wymaga praw roota.

Porty 1024 do 49151 to porty zarejestrowane.

Porty 49152 do 65535 używane są przez aplikacje klienckie do tymczasowych połączeń z serwerem.

#### 2.3. Protokół IP

Protokół Internetowy IP (ang. Internet Protocol) jest używany do komunikacji poprzez sieć pakietową.

IP to głównie protokół warstwy Internet Pakietu IP (Internet Protocol Suite) i ma za zadanie dostarczać unikalne datagramy (pakiety) z IP hosta-źródła do komputera docelowego tylko bazując na ich adresach. Do tego celu IP definiuje metody adresowania oraz struktury pakowania datagramów (pakietów). Pierwsza główna wersja struktury adresowania, nazywana teraz IPv4, wciąż dominuje w internecie, pomimo że jego następca IPv6 jest aktywnie wdrażany na całym świecie.

Dane z warstw wyższych protokołu są pakowane w pakiety/datagramy. Zestawianie fizycznego połączenia nie jest potrzebne tuż przed wysłaniem pakietów przez jednego hosta do drugiego. IP jest, w przeciwieństwie do tradycyjnej telefonii gdzie połączenie musi być zestawiane przed każdą rozmową, protokołem pakietowym (przez co bezpołączeniowym).

Dzięki abstrakcji jaką oferuje protokół, IP może być używany w sieciach heterogenicznych tzn sieć może się składać z Ethernetu, ATM, FDDI, Wi-Fi i innych. Każda warstwa połączenia może mieć swoją własną metodę adresowania (lub też nie mieć jej wcale) oraz analogicznie potrzebę znalezienia adresu docelowego do zrealizowania połączenia. Znajdowanie adresu jest realizowane poprzez Protokół Znajdowania Adresu (ang. Adress Resolution Protocol, ARP) dla IPv4 oraz Protokół Odkrywania Sąsiadów (ang. Neighbor Discovery Protocol, NDP) dla IPv6.

Cały program oparty jest na podstawowych funkcjach dostępnych w WinApi oraz bibliotece Winsock. Cały program znajduje się w pliku main.cpp, w którym znajdują się funkcje:

WinMain jest główną funkcją programu przyjmującą standardowe parametry jak dla każdego programu okienkowego opartego o WinApi.

**TextWindowProcedure** to funkcja przechwytująca naciśnięcia przycisków. Jest ona użyta do obsługi pól tekstowych z adresem hosta i polem wpisywania wiadomości. Po wykryciu że w polu tekstowym naciśnięty został jakiś przycisk, wywoływana jest funkcja MainWindowProcedure, w pozostałych przypadkach domyślna procedura obsługi okna.

MainWindowProcedure zawiera całą funkcjonalność obsługi komunikatów. W niej interpretowane są przyciśnięcia klawisza Enter oraz wszystkich pozostałych obsługiwanych komunikatów.

**ResizeComponents** dba o to by wszystkie komponenty były zawsze prawidłowo rozmieszczone w oknie nadają komponentom rozmiary proporcjonalne do nowej wielkości okna.

WinSockInit inicjuje biblioteką winsock. Szerzej funkcja opisana jest w sekcji 3.3.

**UDPListenerThreadFunction** to główna funkcja wątku odpowiadającego za nasłuchiwanie. Patrz sekcja 3.3.2.

addressOf prosta funkcja pobierająca adres IP hosta. Pełny opis funkcji w sekcji 3.3.1.

### 3.1. Zmienne globalne

W programie występuje kilka zmiennych globalnych takich jak bufory, numery handle okien, nazwa programu. Spośród nich dwie zmienne globalne dotyczą tematu UDP (patrz Listing 3.1):

- sa reprezentuje adres IP do którego będziemy wysyłać komunikaty. Zmienna jest typu sockaddr\_in i przechowuje:
  - rodzinę adresowania (w naszym przypadku jest to AF INET),
  - numer portu (13)
  - adres IP (w postaci unii typu in\_addr).

soc przechowuje numer o socketa, którego używamy do wysyłania komunikatów. Jest typu SOCKET, co sprowadza się do unsigned int.

Obie zmienne są globalne ponieważ są używane w funkcjach WinMain oraz MainWindowProcedure. W pierwszej funkcji obie są inicjowane. W drugiej obie są używane podczas wywołania funkcji sendto. Dodatkowo zmienna sa jest aktualizowana podczas zmiany hosta.

Listing 3.1. globalVariables

```
1 struct sockaddr_in sa;
2 SOCKET soc;
```

### 3.2. Funkcje

Spośród wielu instrukcji zawartych w funkcjach, opisane zostaną tylko te dotyczące komunikacji z użyciem protokołu UDP. Na początku każdej sekcji znajduje się listing opisywanej części programu.

#### 3.2.1. WinMain

Listing 3.2. WinMain

```
soc = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

char host[200];
sprintf(host, "127.0.0.1"); //loopback

sa.sin_port = htons(13);
sa.sin_family = AF_INET;
sa.sin_addr.s_addr = addressOf(host);
```

Linia 1 inicjuje socket w systemie. Używamy rodziny protokołu PF\_INET. Jako typ transmisji wybieramy SOCK\_DGRAM. Trzeci parametr pozwala sprecyzować, który z wszystkich dostępnych protokołów danego typu w danej rodzinie chcemy wybrać, podając 0 żądamy domyślnego protokołu.

W liniach 3-8 inicjujemy strukturę adresu docelowego. Do zmiennej host wpisujemy adres "127.0.0.1ćo oznacza interfejs zwrotny. Wszystkie wysłane pakiety odbierzemy z powrotem poprzez wątek nasłuchujący. Wybieramy port 13, rodzinę adresowania AF\_INET. Następnie używamy funkcji addressOf by pobrać wartość numeryczną adresu IP.

#### 3.2.2. MainWindowProcedure

Listing 3.3. MainWindowProcedure

```
DWORD e;
1
   /* send the message */
   e = sendto(soc, BuforT, nameLen + dlugoscT + 1, 0, (struct \leftarrow)
        sockaddr *) & sa, sizeof (sa));
4
5
   if (e == SOCKET_ERROR) {
6
       {\tt MessageBox(hMainWindow, "Sendto Failed", "Error", MB\_OK \ | \ \hookleftarrow \ |}
           MB_ICONERROR );
7
   }
8
9
10
```

```
11
   temp = addressOf(BuforT);
12
   if (INADDR_NONE != temp)
13
14
       /* change the destination adress */
15
      sa.sin_addr.s_addr = temp;
16
      /* update the window title */
17
      strcat(BuforT, " - ");
18
      strcat(BuforT, WINDOW_NAME);
      SetWindowText(hMainWindow, BuforT);
19
20
```

Pierwsza część listingu 3.3 pokazuje jak realizowane jest wysyłanie komunikatów to hosta. Po pobraniu tekstu z pola tekstowego wywoływana jest funkcja sendto wysyłająca komunikat (BuforT o długości nameLen + dlugoscT + 1), do hosta (sa), przy użyciu socketu (soc). Listing 3.4 pokazuje deklaracje funkcji sendo. I tak:

SOCKET s oznacza numer gniazdka, który ma zostać użyty,

const char \*buf to wskaźnik na bufor z danymi do wysłania,

int len mówi o ilości bajtów, które mają być z wysłane,

int flags przez ten parametr można przekazać flagi modyfikujące działanie funkcji,

**const struct sockaddr \*to** jest wskaźnikiem na strukturę zawierającą adres, port, oraz typ adresowania,

int tolen jest długością (w bajtach) struktury wskazywanej prze to.

Listing 3.4. Deklaracja funkcji sendto

```
int sendto(
   __in SOCKET s,
   __in const char *buf,
   __in int len,
   __in int flags,
   __in const struct sockaddr *to,
   __in int tolen
);
```

Druga część listingu 3.3 zawiera część kodu zmieniającą adres wysyłkowy. Ten kawałek programu jest wywoływany po naciśnięciu klawisz enter w polu nazwy hosta. W linii 11 znajduje się wywołanie funkcji addressOf zwracającej adres IP hosta docelowego w postaci liczbowej. Jeżeli adres został poprawnie znaleziony (linia 12) następuje zmiana adresu (linia 15) oraz zmiana tytułu okna (linie 7-9).

### 3.3. Funkcja WinSockInit

Listing 3.5. WinSockInit

```
1 int WinSockInit() {
2 int retVal = 0;
3 WORD version = MAKEWORD(1, 1);
```

```
4
    WSADATA wsaData;
5
6
    retVal = WSAStartup(version, &wsaData);
7
    if (0 != retVal) {
8
      9
         MB_ICONERROR );
10
11
12
    return retVal;
13
```

Funkcja ta ma za zadanie "podnieść" bibliotekę winsock (patrz Listing 3.5). Najpierw wybieramy wersję 1.1 biblioteki (linia 3). Następnie wywołujemy funkcję WSAStartup (linia 6). Gdy nie udało się podnieść biblioteki, wyświetlamy stosowny komunikat (linie 8-10).

#### 3.3.1. addressOf

Listing 3.6. addressOf

```
1
   u_long addressOf(const char * addrStr)
2
3
       u_long retVal;
       struct hostent* phe;
4
5
6
       char* p1;
7
       char* p2;
8
9
       retVal = inet_addr(addrStr);
10
       if (INADDR_NONE == retVal)
11
          phe = gethostbyname(addrStr);
12
13
          if (NULL == phe)
14
15
             MessageBox(hMainWindow, "Nie znalalem hosta", "Error", ←
16
                 MB_OK | MB_ICONERROR );
          }
17
18
          else
19
20
21
             p1 = (char *) & retVal;
22
             p2 = \&phe \rightarrow h_addr[0];
23
24
             for (int i=0; i < sizeof(retVal); i++)
25
26
                 p1[i]=p2[i];
27
28
          }
29
30
31
       return retVal;
32
```

Funkcja przyjmuje jako parametr wskaźnik na ciąg znaków zakończony '0', który stara się zamienić na numeryczną wartość z adresem IP. W linii 9 zakłada się, że w buforze wejściowym znajduje się adres IP w gotowej postaci (np "127.0.0.1"). Jeżeli nie (tzn funkcja inet\_addr zwróci INADDR\_NONE) wywoływana jest funkcja gethostbyname. Gdy host zostanie poprawnie znaleziony, adres IP jest kopiowany ze struktury hostent do zmiennej retVal i zwracany.

#### 3.3.2. UDPListenerThreadFunction

Listing 3.7. UDP server

```
struct sockaddr_in A;
2
   int s, d;
3
4
   A.sin_family = AF_INET;
   A.sin_port = htons(13);
5
6
   A.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
7
   s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
9
10
   d = bind(s, (struct sockaddr *) & A, sizeof (A));
11
12
   . . .
13
   while(1)
14
15
     memset(inBuf, 0, 100);
16
     d = recvfrom(s, \&inBuf[2], 100, 0, (sockaddr *) & A, \&dw);
17
18
19
20
21
```

Pokazana część programu (listing 3.7 w uproszczeniu pokazuje zasadę działania tej funkcji. Linie 1-6 inicjują strukturę A rodziną adresową AF\_INET, portem 13. Adresem w tym przypadku jest INADDR\_ANY (0) co oznacza, że będą przyjmowany komunikaty ze wszystkich adresów IP (w tym loopback).

Utworzenie nowego socketu odbiorczego (o takich samych parametrach jak socket odbiorczy zadeklarowany wcześniej) znajduje się w linii 8.

W linii 10 jest wywołanie funkcji bind wiążącej socket s z adresem A. Po wywołaniu tej funkcji, nasz program nasłuchuje na sockecie s wiadomości przychodzących z adresu A.

Linia 14 i dalsze pokazują (obrazowo) jak realizowane jest nasłuchiwanie na porcie. Pętla nieskończona najpierw czyści bufor odbiorczy, następnie wywołuję funkcję recvfrom. Wątek tak długo "wisi" w tej funkcji aż nie otrzyma porcji danych. Z listingu 3.8 widać, że parametry funkcji są praktycznie tego samego typu co w sentdo z tą różnicą, że parametry buf oraz from są wyjściowe.

Listing 3.8. Deklaracja funkcji recvfrom

```
1
   int recvfrom(
2
                      {\tt SOCKET} s,
     __in
                      char *buf ,
3
     __out
                       {\tt int} \ {\tt len} \ ,
4
     __in
5
     __in
                      int flags,
6
     __out
                      struct sockaddr *from,
     \verb|__inout_opt| int *fromlen
```

Część II

Dodatki

### A. Pełny listing programu

```
1
2
3
4
             Filename: main.cpp
5
6
          Description: UDP Chat based on win api and winsck \leftarrow
        library and threads.
7
8
              Version:
                        1.0
9
              Created:
                        2009\!-\!11\!-\!24 \quad 23\!:\!02\!:\!40
10
             Revision:
                        none
11
             Compiler:
                         gcc
12
               Author: Dariusz Synowiec
13
14
15
16
      TODO: Strona tytulowa (UDP chat)
17
18
         Dariusz Synowiec
19
         Dariusz Wilk
20
         Pawel Orlowski
21
   // uzyty protokol (teoria) (udp, )
22
   // uzyte rozkazy z winsocka
23
   // uzyte elementy (edytor kompilator itd).
24
   // dokumentacja z kodu
25
26
   /* #####
               HEADER FILE INCLUDES
                                      27
   #include <windows.h>
28
   #include <windowsx.h>
29
30
   #include <st dio.h>
31
32
   \verb"#include" < time.h >
33
34
             MACROS - LOCAL TO THIS SOURCE FILE ####### */
35
   /* #//////
36
37
38
   #define ON 1
   #define OFF 0
39
40
41
   #define ECHO ON
42
   #define MAX_BUF 20000
43
   #define WINDOW_NAME "Udp_Chat"
44
45
46
```

```
/* ##### PROTOTYPES - LOCAL TO THIS SOURCE FILE ### */
47
48
49
   | LRESULT CALLBACK MainWindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, \leftrightarrow
      LPARAM);
50 | LRESULT CALLBACK TextWindowProcedure (HWND hwnd, UINT mesg, \leftarrow
       WPARAM wParam, LPARAM 1Param);
51
   void ResizeComponents(HWND hwnd);
52
   int WinSockInit(void);
   DWORD WINAPI UDPListenerThreadFunction(LPVOID lpParam);
   u_long addressOf(const char * addrStr);
55
56
   /* #####
             VARIABLES - LOCAL TO THIS SOURCE FILE
57
                                                          #### */
58
   char szClassName[ ] = "UDPChat";
59
60
   HWND hText;
61
   HWND hMessages;
62
  HWND hMainWindow;
                         /* This is the handle for our window */
63 | HWND hName;
64 HWND hHostName;
65 WNDPROC g_OldWndProc;
66
   //char BuforT [MAX BUF];
67
68
  char* BuforT;
   char* inBuf;
69
   char* name;
   struct sockaddr_in sa;
71
72
   SOCKET soc;
73
   unsigned int nameLen;
74
75
   /* ##### FUNCTION DEFINITIONS - LOCAL TO THIS SOURCE FILE \hookleftarrow
76
        ######################## */
77
78
79
    * === FUNCTION =
80
81
               Name:
                      WinMain
82
    * Description: Main function
83
84
   int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE \leftarrow
85
       hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nFunsterStil)
86
      char host [200];
87
88
89
                                 /* Here messages to the application ←
      MSG messages;
           are saved */
90
      WNDCLASSEX wincl;
                                 /* Data structure for the \leftarrow
          windowclass */
91
      /* Bring up winsock */
92
93
      (void) WinSockInit();
94
95
      /* Open socket */
      soc = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
96
97
```

```
98
                                                   //loopback
 99
        sprintf(host, "127.0.0.1");
              sprintf(host, "149.223.36.86"); //krzysiek
sprintf(host, "R01184"); //krzysiek
sprintf(host, "140.171.179.171"); //cytrix
100
101
102
              sprintf (host, "R01772");
103
104
105
        /* create default sending address */
106
        sa.sin_port = htons(13);
107
        sa.sin_family = AF_INET;
        sa.sin_addr.s_addr = addressOf(host);
108
109
        /* Allocate and clear buffers */
110
        BuforT = (char*) calloc(MAX_BUF, sizeof(char));
111
112
        inBuf = (char*) calloc(MAX_BUF, sizeof(char));
113
        name = (char*) calloc(MAX_BUF, sizeof(char));
114
115
116
         * Auto created by DevCpp BEGIN
117
118
119
        /* The Window structure */
120
        wincl.hInstance = hThisInstance;
121
        wincl.lpszClassName = szClassName;
        122
            function is called by windows */
                                                                /* Catch ←
123
        wincl.style
                               = CS_DBLCLKS;
            double-clicks */
        124
125
126
        /* Use default icon and mouse-pointer */
127
        {\tt wincl.hIcon} \hspace{20mm} = \hspace{2mm} {\tt LoadIcon} \hspace{2mm} (\hspace{1mm} {\tt NULL} \hspace{1mm}, \hspace{1mm} {\tt IDI\_APPLICATION}) \hspace{1mm};
        \begin{array}{lll} {\tt wincl.hIconSm} & = {\tt LoadIcon} & ({\tt NULL} \,, & {\tt IDI\_APPLICATION}) \,; \\ {\tt wincl.hCursor} & = {\tt LoadCursor} & ({\tt NULL} \,, & {\tt IDC\_ARROW}) \,; \end{array}
128
129
130
        wincl.lpszMenuName = NULL;
                                                             /* No menu */
                                                              /* No extra ←
131
        wincl.cbClsExtra = 0;
            bytes after the window class */
132
        wincl.cbWndExtra = 0;
                                                             /* structure or←
             the window instance */
133
        /* Use Windows's default color as the background of the \leftrightarrow
            window */
        wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
134
135
        /* Register the window class, and if it fails quit the \hookleftarrow
136
            program */
137
        if (!RegisterClassEx (&wincl))
138
        {
139
            return 0;
140
141
142
        /* The class is registered, let's create the program*/
143
        hMainWindow = CreateWindowEx (
144
                                        /* Extended possibilites for \leftarrow
                   variation */
                                        /* Classname */
145
               {	t szClassName} ,
                                        /* Title Text */
146
               WINDOW_NAME,
               WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
147
```

```
CW_USEDEFAULT,
                                            /* Windows decides the position ←
148
                     * /
149
                 CW_USEDEFAULT,
                                             /* where the window ends up on \leftarrow
                     the screen */
                                             /* The programs width */
150
                 544,
151
                 375,
                                             /* and height in pixels */
152
                 HWND_DESKTOP,
                                             /* The window is a child-window \leftarrow
                   to desktop */
                                             /* No menu */
153
                 NULL,
                                             /* Program Instance handler */
154
                 hThisInstance,
                                             /* No Window Creation data */
155
                 NULL
156
                 );
157
             Auto created by DevCpp END
158
159
160
         /* Adjust window name to: "%host% - %WINDOW_NAME%" */
161
162
         strcpy(BuforT, host);
         strcat(BuforT, " - ");
163
         strcat(BuforT, WINDOW_NAME);
164
         SetWindowText(hMainWindow, BuforT);
165
166
167
         /* Create host name text box */
         \texttt{hHostName} \ = \ \texttt{CreateWindowEx} \ \left( \ 0 \ , \ \ \texttt{"EDIT"} \ , \ \ \texttt{NULL} \ , \ \ \texttt{WS\_CHILD} \ \ | \ \ \hookleftarrow
168
              WS_VISIBLE \mid WS_BORDER, 5, 5, 150, 20,
169
                 hMainWindow, NULL, hThisInstance, NULL);
170
171
         /* Create user name text box */
         \texttt{hName} = \texttt{CreateWindowEx} \ (0 \,, \,\, \texttt{"EDIT"}, \,\, \texttt{NULL} \,, \,\, \texttt{WS\_CHILD} \,\, | \,\, \hookleftarrow
172
              WS_VISIBLE | WS_BORDER, 5, 25, 150, 20,
173
                 hMainWindow, NULL, hThisInstance, NULL);
174
175
         /* Create messages list text box */
176
         \texttt{hMessages} = \texttt{CreateWindowEx} \; (\texttt{WS\_EX\_CLIENTEDGE} \;, \; \texttt{"EDIT"} \;, \; \texttt{NULL} \;, \; \hookleftarrow
              WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER |
                 WS_VSCROLL | ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL, 5, 45, \hookleftarrow
177
                      150\,,\ 130\,,\ \mathtt{hMainWindow}\,,\ \mathtt{NULL}\,,\ \mathtt{hThisInstance}\,,\ \mathtt{NULL})\,;
178
179
         /* Create new message text box */
         \texttt{hText} = \texttt{CreateWindowEx} \ (0 \,, \ \texttt{"EDIT"}, \ \texttt{NULL} \,, \ \texttt{WS\_CHILD} \ | \ \hookleftarrow
180
              WS_VISIBLE | WS_BORDER, 5, 160, 150, 20,
181
                 hMainWindow, NULL, hThisInstance, NULL);
182
183
         /* Adjust User name string to be "YourName" */
         sprintf(name, "YourName");
184
         SetWindowText (hName, name);
185
         nameLen = strlen(name);
186
187
188
189
           * Override normal TEXT window class Procedure so we can ←
               easily catch enter key.
           * Note that it wll override all windows of class TEXT (so \leftarrow
190
               hHostName as well)
191
         {\tt g\_OldWndProc} \ = \ ({\tt WNDPROC}) \ \ {\tt SetWindowLong} \ \ ({\tt hText} \, , \ \ {\tt GWL\_WNDPROC} \, , \ \ \hookleftarrow
192
              (LONG) TextWindowProcedure);
```

```
193
       SetWindowLong (hHostName, GWL_WNDPROC, (LONG) \leftarrow
           TextWindowProcedure);
194
195
         * Register Win+C lobal hotkey, it will bring our window on \hookleftarrow
196
            top and set the focus on new message
197
         * text box
198
         * /
       RegisterHotKey(hMainWindow, 1, MOD_WIN, 0x43);
199
200
201
        /* Adjust components sizes */
202
       ResizeComponents(hMainWindow);
203
        /* Make the window visible on the screen */
204
205
       ShowWindow (hMainWindow, nFunsterStil);
206
207
       /* Create listener thread. */
208
       HANDLE hThread;
209
       DWORD dwThreadId;
210
       hThread = CreateThread(
                                            // default security ←
211
              NULL,
                  attributes
212
              0.
                                            // use default stack size
213
              UDPListenerThreadFunction, // thread function name
              NULL,
                                            // argument to thread \leftarrow
214
                 function
215
              0.
                                           // use default creation \leftarrow
                  flags
216
              \&dwThreadId);
                                           // returns the thread \leftarrow
                  identifier
217
218
219
       SetFocus(hText);
220
       /* Run the message loop. It will run until GetMessage() ←
221
           returns 0 */
       while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
222
223
224
           /* Translate virtual-key messages into character messages←
225
           TranslateMessage(&messages);
           /* Send message to MainWindowProcedure */
226
227
           DispatchMessage(&messages);
228
229
        /* The program return-value is 0 - The value that \leftarrow
230
           PostQuitMessage() gave */
231
       return messages.wParam;
232
    }
233
234
235
236
           FUNCTION
                        TextWindowProcedure
237
                Name:
238
        Description: Function is responsible for intercepting \leftarrow
         enter key in text fields.
239
```

```
240
241
    LRESULT CALLBACK TextWindowProcedure (HWND hwnd, UINT mesg, \leftarrow
        WPARAM wParam, LPARAM lParam)
242
243
        switch (mesg)
244
245
           case WM_KEYDOWN:
246
              {
                  /* Let MainWindowProcedure handle the keys */
247
                 CallWindowProc (MainWindowProcedure, hwnd, mesg, \leftarrow
248
                     wParam, lParam);
249
250
              break;
251
252
253
        return CallWindowProc (g_OldWndProc, hwnd, mesg, wParam, \leftarrow
           1Param);
254
    }
255
256
257
258
            FUNCTION
259
                Name:
                        MainWindowProcedure
                        This function is called by the Windows \leftarrow
260
        Description:
         function DispatchMessage()
261
262
263
    LRESULT CALLBACK MainWindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, \hookleftarrow
        WPARAM wParam, LPARAM lParam)
264
265
        DWORD dlugoscM = 0;
266
        DWORD dlugoscT = 0;
267
268
        switch (message)
                                            /* handle the messages */
269
270
           case WM_DESTROY:
                                           /* send a WM QUIT to the \leftarrow
271
              PostQuitMessage (0);
                  message queue */
272
              break;
273
           case WM_KEYDOWN:
274
              /* When a key was pressed */
275
                 switch ( (int) wParam )
276
277
                     case VK_RETURN: /* if it was <RETURN> */
278
                        if (hwnd == hText) /* if focus was set to new←
279
                             message window */
280
281
                           nameLen = GetWindowTextLength (hName);
282
                           GetWindowText (hName, name, nameLen + 1);
283
284
                           dlugoscM = GetWindowTextLength(hMessages);
285
                           dlugoscT = GetWindowTextLength(hText);
286
287
                           if (dlugoscT > MAX_BUF)
288
```

```
289
                                   MessageBox(hMainWindow, "To long \leftarrow
                                       MB_ICONERROR );
290
                                   SetFocus(hText);
291
                                   break;
                                }
292
293
294
                                /* Paste username to the buffer */
295
                                strncpy(BuforT, name, nameLen);
296
                                /* add message */
297
298
                               \texttt{GetWindowText} \ \ (\texttt{hText} \ , \ \& \texttt{BuforT} \ [ \ \texttt{nameLen} \ + \hookleftarrow
                                    1, dlugoscT + 1);
299
                                /* add ":" and "\0" */
300
301
                               BuforT[nameLen] = ':';
302
                               BuforT[nameLen + dlugoscT + 1] = ' \setminus 0';
303
304
                               DWORD e;
305
                                /* send the message */
                                e = sendto(soc, BuforT, nameLen + dlugoscT \leftarrow
306
                                    + 1, 0, (struct sockaddr *) & sa, \leftarrow
                                    sizeof (sa));
307
308
                                if (e == SOCKET_ERROR) {
309
                                   MessageBox(hMainWindow, "Sendto Failed"←
                                        , "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );
310
                                }
311
     #if ECHO == ON
312
313
                                if (dlugoscM > 0)
314
315
                                   BuforT[nameLen -1] = '\r';
316
                                   BuforT[nameLen + 0] = ' \n';
317
                                   \texttt{Edit\_SetSel} \, (\texttt{hMessages} \, , \, \, \, \texttt{dlugoscM} \, , \, \, \, \hookleftarrow \, \,
                                       dlugoscM);
                                   Edit_ReplaceSel(hMessages, \&BuforT[ \leftarrow
318
                                       nameLen - 1);
319
                                }
320
                               else
321
                                {
                                   SetWindowText (hMessages, &BuforT[\leftarrow
322
                                       nameLen + 1);
323
                                }
324
     #endif
325
326
                               SetWindowText(hText, "");
327
328
                               {\tt SendMessage} \, ({\tt hMessages} \, , \, \, {\tt WM\_VSCROLL} \, , \, \, \hookleftarrow \, \,
                                    SB_BOTTOM, 0);
329
                            else if (hwnd == hHostName) /* if focus was ←
330
                                set to host address window */
331
                            {
332
                               dlugoscT = GetWindowTextLength(hHostName);
333
                               if (0 < dlugoscT)
334
```

```
335
336
                              u_long temp;
337
                              GetWindowText(hHostName, BuforT, ←
                                 dlugoscT + 1);
338
339
                              temp = addressOf(BuforT);
340
                              if (INADDR_NONE != temp)
341
342
                                 /* change the destination adress */
343
                                 sa.sin_addr.s_addr = temp;
                                 /* update the window title */
344
                                 strcat(BuforT, " - ");
345
                                 strcat(BuforT, WINDOW_NAME);
346
347
                                 SetWindowText(hMainWindow, BuforT);
348
349
                           }
350
                          else
351
                           {
352
                              MessageBox(hMainWindow, "Wpisz adres \leftarrow)
                                 MB_ICONERROR );
353
354
                          SetFocus(hText);
355
356
                       break;
357
                    case VK_ESCAPE:
                       /* If <Esc> was pressed - minimize the window←
358
                       ShowWindow (hMainWindow, SW_MINIMIZE);
359
360
                       break;
361
                 }
362
363
              break;
364
           case WM_HOTKEY:
365
               * Since we only have one hotkey registered, we don't \leftarrow
366
                  have to check which hotkey was
367
               * pressed. Bring the window to the top.
368
               */
369
              ShowWindow (hMainWindow, SW_MINIMIZE);
370
              ShowWindow (hMainWindow, SW_SHOWNORMAL);
371
              SetFocus(hText);
372
              break;
373
           case WM_SIZE:
              /* We get this message each time size of the window ←
374
                 has changed. Update controls sizes. */
375
              ResizeComponents(hMainWindow);
376
              break;
377
          default:
                                          /* for messages that we don←
              't deal with */
378
              return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, 1Param);
       }
379
380
381
       return 0;
382
    }
383
384 | /*
```

```
* === FUNCTION ==
385
386
              Name: ResizeComponents
387
      Description: Function resizes all components to their \leftarrow
        proper size using main window dimensions.
388
389
390
    void ResizeComponents(HWND hwnd)
391
392
       RECT rect;
393
       GetClientRect (hwnd, &rect);
394
395
       {\tt SetWindowPos(hHostName~,~HWND\_TOP~,~5~,~rect.top~+~5}
          rect.right -10, 20, 0;
       396
                                         , \quad 0);
       {\tt SetWindowPos(hMessages~,~HWND\_TOP~,~5~,~rect.top~+~55}
397
          \operatorname{rect.right} - 10, \operatorname{rect.bottom} - 90, 0);
       SetWindowPos(hText , HWND_TOP , 5 , rect.bottom - 25 , \hookleftarrow
398
          \mathtt{rect.right} - 10 , 20
                                            , 0);
399
400
401
402
     * === FUNCTION =
403
              Name: WinSockInit
      Description: Loads winsock library.
404
405
406
407
    int WinSockInit() {
408
      int retVal = 0;
       WORD version = MAKEWORD(1, 1);
409
410
       WSADATA wsaData;
411
412
      retVal = WSAStartup(version, &wsaData);
413
414
      if (0 != retVal) 
         415
             MB_ICONERROR );
416
       }
417
418
       return retVal;
419
    }
420
421
     * === FUNCTION =
422
                     UDPListenerThreadFunction
423
              Name:
       Description: THread listens on port 13 and accepts all udp←
424
         transmissions. It displays every
425
              message in hMessages window.
426
427
428
    DWORD WINAPI UDPListenerThreadFunction(LPVOID lpParam) {
429
       DWORD dlugoscM = 0;
430
       DWORD dlugoscT = 0;
431
       struct sockaddr_in A;
432
      int s, d;
433
      s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
434
```

```
435
436
        A.sin_family = AF_INET;
437
        A.sin_port = htons(13);
438
        A.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
439
        d = bind(s, (struct sockaddr *) & A, sizeof (A));
440
441
442
        if (d >= 0) {
443
           int dw = sizeof (A);
444
           while(1)
445
446
               memset(inBuf, 0, 100);
               d = recvfrom(s, \&inBuf[2], 100, 0, (sockaddr *) & A, \& \leftarrow
447
448
449
    \#if ECHO == ON
               \quad \mathbf{if} \ (127 \ != \ \mathtt{A.sin\_addr.s\_net})
450
451
    #endif
452
               {
453
                  dlugoscM = GetWindowTextLength(hMessages);
454
455
                  if (dlugoscM > 0)
456
457
                     inBuf[0] = '\r';
                     inBuf[1] = ' n';
458
459
                     Edit_SetSel(hMessages, dlugoscM, dlugoscM);
460
                     Edit_ReplaceSel(hMessages, inBuf);
461
                  }
462
                  else
463
                  {
464
                     SetWindowText (hMessages, &inBuf[2]);
465
466
467
                  SendMessage(hMessages, WM_VSCROLL, SB_BOTTOM, 0);
468
              }
469
           }
        }
470
471
    }
472
473
474
          = FUNCTION
475
                         addressOf
476
                 Name:
477
         Description:
                         Tries to translate a char array containing \leftarrow
         host address to a u long address.
478
                        User still have to perform htonl.
                 Note:
479
480
     * /
481
    u_long addressOf(const char * addrStr)
482
483
        u_long retVal;
484
        struct hostent* phe;
485
486
        char* p1;
487
        char* p2;
488
        retVal = inet_addr(addrStr);
489
```

```
490
        \quad \  \  \text{if} \ (\texttt{INADDR\_NONE} == \texttt{retVal})
491
        {
492
           phe = gethostbyname(addrStr);
493
494
           if (NULL == phe)
495
               {\tt MessageBox(hMainWindow,\ "Nie\ znalalem\ hosta",\ "Error",} \leftarrow
496
                   MB_OK | MB_ICONERROR );
497
           }
498
           else
499
           {
500
501
               p1 = (char *) \& retVal;
502
               p2 = \&phe - h_addr[0];
503
               504
505
506
                  p1[i]=p2[i];
507
508
        }
509
510
511
        return retVal;
512
```