
Laboratorio 8: IPv6

Objetivos:

- 1. Conocer y comprender conceptos relacionados con IPv6.
- 2. Adquirir los conocimientos para configurar interfaces IPv6 así como realizar configuraciones básicas de encaminadores CISCO.

Topología de trabajo



Las direcciones globales IPv6 utilizadas son las reservadas para ejemplos y documentación (RFC 3849).

Tareas

Preparativos:

- 1. Para empezar, desde e-gela, descarga la configuración de la red, y descomprímela en el directorio GNS3/projects.
- 2. Lanza GNS3 y abre el proyecto pero **NO pongas en marcha los dispositivos**. Verifica el nombre de las interfaces.

Auto-configuración del enlace local (link-local address)

- 3. Lanza Wireshark en el enlace de SERV11, activa el filtro para icmpv6.
- 4. Pon en marcha SERV11 y SERV12. Abre sus consolas y examina su configuración IP.

```
ifconfig nombre_interfaz
ip -6 addr sh dev nombre interfaz
ip -6 route show
```

Laboratorio 8 1/3

- 5. Identifica los paquetes capturados por *Wireshark*. Explica que está sucediendo. ¿A qué dirección se envían los mensajes *Router Solicitation*? ¿A quién pertenece esa dirección?
- 6. Haz un ping6 de SERV11 a SERV12. ¿Recibes una respuesta?

```
ping6 dir_IPv6local%nombre_interfaz
ping6 -I nombre_interfaz dir_IPv6local
```

- 7. Recuerda la necesidad y funcionamiento del protocolo ARP en redes IPv4. Vuelve a examinar la captura realizada por *Wireshark* ¿Para qué sirven los mensajes que has capturado?
- 8. Desde SERV11 ejecuta ping6 a la dirección multicast (ff02::1). Examina el resultado obtenido e indica quién ha respondido.
- 9. ¿Cuál es el equivalente a la tabla ARP en IPv4? Ejecuta el siguiente comando para ver la tabla de traducciones (*neighbor table*) ¿Cuántas entradas aparecen?

```
ip -6 neigh show
```

10. Analiza las entradas de la tabla de reenvío de SERV11.

Configuración de la dirección global: Estática

11. Asignar una dirección global IPv6 a SERV11 y SERV12, con identificadores de host 0x11 y 0x12 respectivamente. Indica qué tramas nuevas se han capturado en *Wireshark*.

```
ip -6 addr add dirección/long_prefijo dev nombre_interfaz
```

- 12. En la máquina SERV11:
 - 12.1. Revisa la configuración de la interfaz eth0. ¿Qué ha cambiado?
 - 12.2. Revisa la tabla de reenvío. ¿Hay nuevas entradas?
- 13. Haz ping6 de SERV11 a SERV12 utilizando su dirección global. Si no funciona revisa lo hecho hasta este momento.

```
ping6 dirglobal IPv6
```

Configuración de la dirección global: Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

- 14. Poner en marcha el encaminador R1, abrir su consola.
 - 14.1. Asignar a la interfaz £0/0 la dirección IPv6 con identificador 1 y habilitar IPv6.

```
R1(config-if) # ipv6 enable
R1(config-if) # ipv6 address dirección/long_prefijo
```

14.2. Habilitar el reenvío IPv6

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

14.3. Comprueba la configuración realizada

```
R1# sh ipv6 int nombre_interfaz
R1# sh ipv6 route
```

- 14.4. Analiza la captura realizada por *Wireshark*; qué nuevos paquetes aparecen?
- 15. En la máquina SERV11:
 - 15.1. Revisa la configuración de la interfaz. ¿Qué ha cambiado?
 - 15.2. Revisa la tabla de reenvío. ¿Hay nuevas entradas? ¿y en la tabla de vecinos?

Laboratorio 8 2/3

Configuración de la Red 2

16. Pon en marcha los dispositivos de Red_2 y lanza sus consolas. Realiza la configuración IPv6 de R2, con el identificador 1. Comprueba la configuración IPv6 de R2, PC21 y PC22. Realiza ping6 entre los tres dispositivos. No continues hasta que no compruebes su corrección.

Establecimiento de un túnel entre dos redes IPv6

- 17. Haz ping de PC22 a SERV11. ¿Qué dirección de SERV11 utilizarás?
- 18. ¿Por qué no obtienes respuesta? Utiliza traceroute6 para conocer la ruta recorrida.
- 19. Para crear un túnel debes configurar cada uno de sus extremos en R1 y R2.
 - 19.1. Crea una interfaz virtual, como un extremo del túnel, y entra en modo configuración para dicha interfaz. Como identificador (*identif tunel*) debemos asignarle un número.

```
R1(config) # interface tunnel identif_tunel
```

19.2. En esta interfaz (extremo del túnel), activa la capacidad IPv6. Automáticamente le asignará una dirección local IPv6.

```
R1(config-if)# IPv6 enable
```

- 19.3. Asigna el otro extremo del tunel. Se puede utilizar también la dirección IPv4. R1 (config-if) # tunnel source nombre intrfz o dir IPv4
- 19.4. Identifica el otro extremo del túnel.
 R1 (config-if) # tunnel destination dir IPv4 remota
- 19.5. Indica el tipo de túnel. Para conocer los tipos disponibles teclea: tunnel mode ?

```
R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip
```

19.6. Guarda la configuración del túnel.

```
R1(config-if)# end
```

19.7. Comprobar la configuración realizada.

```
R1# sh ipv6 tunnel
R1# sh ipv6 int tunnel identif tunel
```

- 20. Haz ping de PC22 a SERV11. ¿por qué no llega?
- 21. Establece las rutas estáticas para comunicar las redes IPv6.

```
R1(config)# IPv6 route dir IPv6 remota tunnel identif tunel
```

- 22. Vuelve a repetir el ping de PC22 a SERV11. Ejecuta también traceroute6 de PC22 a SERV11.
- 23. Ejecuta *Wireshark* sobre el enlace R1-R2. Examina y compara los mensajes ICMPv6 capturados dentro y fuera del túnel.

Bibliografía

- http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO
- https://wiki.ubuntu.com/IPv6
- http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/IPv6/configuration/guide/12 4/IPv6 12 4 book.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6_basic/configuration/15-mt/ip6b-15-mt-book/ip6-uni-routing.html
- http://wiki.wireshark.org/IPv6
- https://ccnadesdecero.es/slaac-dhcpv6-funcionamiento/

Laboratorio 8 3/3