Laboratorio 3: VLAN

Objetivos:

- 1. Adentrarse en el concepto de VLAN.
- 2. Conocer los comandos básicos de administración de VLAN, en el entorno IOS.

Documentación:

• Manual de configuración de VLANs (<u>Cisco IOS</u>)¹²(CCNA2)³

Topología de trabajo




Figura 1: Red utilizada

Tareas

Preparativos:

1. Desde e-gela, descarga la configuración de la red, y descomprímela en el directorio ~/GNS3/projects/ ejecutando el siguiente comando desde el directorio home del usuario:

```
tar xvf Descargas/lab3.tar.gz -C GNS3/projects/
```

- 2. Lanza GNS3, y abre la red descargada. Pon en marcha todas las máquinas y abre todas las consolas.
- 3. Comprobar cuál es la configuración IP en los PCs.
- 4. Prueba la accesibilidad entre los PCs, haciendo ping entre ellos.

Laboratorio 3 1/2

 $[\]frac{1}{https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960x/software/15-2_2_e/vlan/configuration_guide/b_vlan_1522e_2960x_cg/b_vlan_152ex_2960-x_cg_chapter_011.html$

 $^{{\}color{blue} {^2}\underline{https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12-2_25_sea/configuration/guide/3560scg/swvlan.html} \\$

³https://ccnadesdecero.es/segmentacion-de-vlan-definicion-y-tipos/

5. Inicia Wireshark en el enlace que une los dos conmutadores, y captura el tráfico causado por pings entre PC11 y PC12. Analiza la encapsulación entre protocolos, y guarda en un fichero una imagen de la captura, para luego compararla con otras capturas.

Configuración estática de VLAN.

- 6. Examina la configuración VLAN en SW1 y SW2 ('sh vlan-switch brief').
- 7. Define dos VLAN en SW1:
 - De nombre VLAN10 que tendrá el identificador 10.
 - De nombre VLAN20 que tendrá el identificador 20.
- 8. Asigna el puerto de PC11 a la red VLAN10, y asigna el puerto de PC21 a la VLAN20. Analiza la configuración VLAN de ambos puertos (# sh interface f1/.. switchport). Compara esta configuración y la de la interfaz f1/4. ¿En qué son diferentes?
- 9. Intenta hacer ahora un ping entre PC11 y PC21. Extrae conclusiones. ¿Qué pasará si haces ping a PC22? ¿y a PC12?
- 10. Repite los pasos 7. y 8. en el conmutador SW2, asignando PC12 a VLAN10 y PC22 a VLAN20, respectivamente. ¿Se verán entre ellos PC11 y PC12? ¿Por qué? Pruebalo, realizando un ping entre ambos.
- 11. ¿Cómo lograrías que PC11 y PC12 se vieran entre ellos? Prueba tu solución.
- 12. Supongamos que queremos que también se vean entre ellos PC21 y PC22. ¿La solución anterior es factible, si queremos que al mismo tiempo se vean entre sí PC11 y PC12?

VLAN trunking

- 13. Establece el enlace entre los dos switches en modo *trunking*, en ambos extremos. Después, revisa la configuración VLAN del switch y la del puerto f1/0.
- 14. Examina la comunicación entre los dos PCs que están en la misma VLAN. Extrae conclusiones.
- 15. Explica ahora el trafico capturado por Wireshark. ¿Qué ha cambiado en relación con lo capturado en el paso 5.?

VLANs y Self-learning

- 16. Si haces ping de PC11 a PC21, ¿qué aparecerá en las tablas de reenvío de SW1 y SW2?. Escribe en un papel lo que esperas en esas tablas, DESPUÉS, haz ese ping y comprueba (rápidamente) lo que aparece en las tablas de SW1 y SW2, ¿es lo que esperabas?
- 17. Si haces ping de PC11 a PC12 y de PC21 a PC22, ¿qué aparecerá en las tablas de reenvío de SW1 y SW2?. Escribe en un papel lo que esperas en esas tablas, DESPUÉS, haz esos pings y comprueba (rápidamente) lo que aparece en las tablas de SW1 y SW2, ¿es lo que esperabas?

Laboratorio 3 2/2