Guia de permissões do Meu ERP

Prime Info e Prime Vendas · o que liberar no perfil de usuário para cada função · Prime Sys

Os dois apps seguem o **perfil do usuário no Meu ERP**. Para liberar ou esconder alguma coisa, ajuste o perfil no Meu ERP (cadastro de **Perfil de usuário** → permissões). Não há nada para configurar nos apps.

- Mudança no perfil vale em até **1 hora** no Prime Info (ou na hora, se o usuário sair e entrar de novo).
- No Prime Vendas, vale em até algumas horas (ou ao entrar de novo).
- O número entre parênteses é o código da permissão no Meu ERP, para achar mais rápido.

Prime Info

Regra geral

- Usuário **com perfil** na empresa vê só o que o perfil libera (tabelas abaixo).
- Usuário **sem perfil** na empresa (ex.: usuário de suporte/revenda) **vê tudo**. Para restringir alguém, dê a ele um perfil no Meu ERP.
- Se o perfil não liberar **nenhuma** das abas abaixo, o login é recusado ("Seu perfil no Meu ERP não libera nenhuma área do Prime Info").

Abas

Aba do app	Liberar no perfil (módulo → permissão)
Dashboard	DASHBOARD → Permissão para acessar o módulo (**3301**)
Produtos (consulta)	CADASTRO DE MERCADORIA → Permissão para acessar o módulo (**1**)
Compras (notas de entrada)	CENTRAL DE COMPRAS → acessar o módulo (**6401**) **ou** OUTRAS ENTRADAS → acessar o módulo (**6501**)
Conferência (de caixa)	CONFERÊNCIA DE CAIXA → Permissão para acessar o módulo (**4001**)
Financeiro	CONTAS A PAGAR/RECEBER → acessar o módulo (**2401**) **e** pelo menos uma das duas abaixo
↳ Contas **a pagar**	CONTAS A PAGAR/RECEBER → Permissão para visualizar contas a pagar (**2402**)
↳ Contas **a receber**	CONTAS A PAGAR/RECEBER → Permissão para visualizar contas a receber (**2403**)

Dentro do Dashboard

O que aparece	Liberar no perfil
Cartões **Margem** e **Lucro bruto** e o quadro **Margem de vendas**	DASHBOARD → visualizar dashboard 'Resumo - Lucro' (**3304**)
Quadro **Estoque** (valor do estoque)	DASHBOARD → visualizar seção de dashboard 'Estoque' (**3320**)
↳ valor do estoque **a preço de custo**	também a permissão de custo (**9**, abaixo)

Ficha do produto (aba Produtos)

Descrição, códigos, unidade e **preço de venda** aparecem para todos que têm a aba Produtos.

Informação da ficha	Liberar no perfil
Preço de custo e **margem**	CADASTRO DE MERCADORIA → Permissão para visualizar custos no cadastro de mercadoria (**9**)
Estoque na loja	POS → Permissão para consultar estoque (**10041**) **ou** MOVIMENTO DE ESTOQUE → acessar o módulo (**1901**)
Histórico de preço (quem alterou e quando)	FORMAÇÃO DE PREÇOS → acessar o módulo (**5201**) **ou** TABELAS DE PREÇO → acessar o módulo (**3501**)
Botão **Ver notas de entrada**	o mesmo da aba Compras (**6401** ou **6501**)

Exemplo: usuário que só consulta produtos e preço

Liberar apenas **CADASTRO DE MERCADORIA → acessar o módulo (1)**. Ele vê só a aba Produtos, com o preço de venda, sem custo, estoque, histórico de preço e notas de entrada. Para ele ver o estoque também, liberar **10041**.

Prime Vendas

Para o vendedor conseguir entrar

- O Prime Vendas precisa estar **liberado** para a empresa no **/admin**.
- O funcionário precisa estar **ativo** no Meu ERP e ter o **usuário do ERP vinculado** no cadastro dele (ou o e-mail de login no contato do funcionário, mas aí sem as permissões abaixo).
- Detalhes em `liberar-prime-vendas.md`.

O que o perfil libera no app

Função no app	Liberar no perfil (módulo → permissão)
Dar **desconto no item**	POS → Permissão para aplicar desconto no Item (**10038**)
Dar **desconto no pedido**	POS → Permissão para aplicar desconto no Documento (**10037**)
Passar do **desconto máximo** do produto e vender **abaixo do ponto de equilíbrio** (só com aviso)	POS → Permissão para aplicar desconto maior que o configurado (**10042**)
Dar **acréscimo**	POS → Permissão para aplicar acréscimo no Documento (**10096**)
Ver o **valor do ponto de equilíbrio** (custo atual) e a **margem** na ficha do item	CADASTRO DE MERCADORIA → visualizar custos no cadastro de mercadoria (**9**)

- Sem a permissão **9**, o vendedor vê só "🟢 acima" ou "🔴 abaixo do ponto de equilíbrio", sem o valor.
- Sem a permissão **10042**, o app **bloqueia** desconto que deixe o preço abaixo do custo (e também acima do desconto máximo do produto).
- O desconto máximo de cada produto é o do cadastro da mercadoria no Meu ERP.

Atualizado em 30/10/2026. Se uma permissão mudar de nome no Meu ERP, procure pelo código entre parênteses.